# 「计算机系统概论」TA Session 1

2022-2023 短学期计算系统概论课程

By @HobbitQia

Chapter 1 Welcome Abroad

#### Abstraction

Too much or too tedious low-level details are abstracted into high-level interfaces that are easy to understand and use, thereby improving efficiency.

e.g. 打车时,告诉司机每一个路口怎么走 vs 直接告诉他目的地

There is an underlying assumption, when everything about the detail is just fine.

e.g. 打车去机场,结果被绕路

在 ICS 这门课中, 我们会从晶体管开始, 一步一步提高我们的抽象层次, 直到我们能够使用高级语言来编写程序。

#### Hardware vs. Software

Someone says he is a hardware person, and someone says he is a software person. I would say I am a person! By Patt

Both hardware and software are important!

## Computer System

#### 计算机主要由这几部分组成

- CPU
- Memory 内存
- I/O
  - Input *e.g.* 键盘、鼠标
  - Output *e.g.* 显示屏

More details will be covered in Chapter 4.

# Computing Ability

- 所有的计算机,他们的计算能力是相同的(能解决的问题相同),只是需要的时间和空间可能不同。
- 如果有足够多的时间和空间,所有的计算机都可以完成同样的任务。

#### Level of Transformation

把一个问题转化为计算机能够解决的问题,需要经过多个层次的转化。

Problem (Natural language)				
Algorithm (eliminate ambiguity)				
Program (Python, C++,)				
Instruction set architecture (ISA)(指令集架构)				
Micro-architecture ( 微架构 )				
Electronic circuit (通过电势差来使电子移动)				
Electrons				

#### Level of Transformation (Cont.)

#### • Problem

用自然语言描述,可能会有歧义 e.g. "安"

- Algorithm Algorithm is a procedure step by step.
  - definite 没有歧义(和自然语言描述的问题的区别)
  - effective computability 每一步要能被计算机执行
  - finite 算法应该在有限时间内终止

#### • Program

- high-level language *e.g.* Python, C++, Java...
- low-level language *e.g.* LC-3, MIPS, RISC-V

#### Level of Transformation (Cont.)

#### • ISA

ISA is the interface between software(program) and hardware.

- ISA contains opcode, data type, addressing mode, addressability.
- Microarchitecture ISA 对应的物理实现
- Circuit

#### Level of Transformation (Cont.)

#### • ISA

ISA is the interface between software(program) and hardware.

- ISA contains opcode, data type, addressing mode, addressability.
- Microarchitecture ISA 对应的物理实现
- Circuit

当我们的程序转化为 01 字符串时, ISA 规定了 01 字符串的功能(如 add 两个数)而微结构是其对应的物理实现(比如如何实现加法、加法的两个算子存在哪里)。因此对于同样的 01 字符串, 其实现的功能相同, 但可以有各种不同的物理实现; 但一套微结构只能实现一类 ISA。

# Chapter 2 Bits, Data Types and Operations

#### Bits

计算机通过电子的流动来进行计算,计算机内部的各个部件会对电压的高低做出反应,因此控制电子的流动,我们简单的将电压存在(大于0)定义为"1",而电压不存在(为0)定义为"0",我们把这样的"1"和"0"称为bit (比特)。

- 一个 bit 有两个状态,我们可以用多个 bit 组合来表示更多的状态。这样得到的组合就是二进制串(binary string) n bits,可以表示  $2^n$  个不同的状态。
- Bits are just bits. 关键在于我们如何理解这些位。

## Integers

- Unsigned Integer 无符号数: 对于二进制串  $a_{n-1}a_{n-2}\dots a_1a_0$  其中  $a_i$  对应的权重为  $2^i$ ,因此这个二进制串对应的无符号数为  $a_{n-1}\times 2^{n-1}+a_{n-2}\times 2^{n-2}+\dots+a_1\times 2^1+a_0\times 2^0$  因此 n bits 的二进制串可以表示的数为  $[0,2^{n-1}]$
- e.g. 4位二进制串 1110 表示的数字为 14。
- Signed Integer 有符号数:
  - Signed-Magnitude (原码)
  - 1's Complement (反码)
  - 2'S Complement (补码)

# Signed-Magnitude

n 位,最高位( $a_{n-1}$ )用来表示正负号("0" 表示正数,"1" 表示负数),剩余 n-1 位同无符号数。

e.g.

$$5 = 0101$$
 $-5 = 1101$ 

#### 缺点:

- 两个数相加不能直接得到以该表示方法表示的正确结果,需要额外做 转化。
- 存在冗余: +0 (0000) or -0(1000)

## 1's Complement

- 对于一个非负数,它的反码是它本身。
- 对于一个负数,它的反码是它的相反数的二进制串按位取反。

e.g.

$$5 = 0101$$
 $-5 = 1010$ 

#### 缺点:

- 同样不能直接得到正确的结果。
- 存在冗余: +0 (0000) or -0(1111)

# 2'S Complement

- n 位, $a_{n-1}$  对应的权重为  $-2^{n-1}$ ,其余位  $a_i$  对应的权重依然为  $2^i$  ,因此这个补码表示的数为  $a_{n-1}\times (-2^{n-1})+a_{n-2}\times 2^{n-2}+\ldots+a_1\times 2^1+a_0\times 2^0$  因此,n 位补码能表示的范围为  $[-2^n,2^{n-1}]$
- 类似于反码,区别在于求一个数的相反数的补码是按位取反再加 1. e.g.

$$5 = 0101$$
 $-5 = 1011$ 

# 2'S Complement

- n 位, $a_{n-1}$  对应的权重为  $-2^{n-1}$ ,其余位  $a_i$  对应的权重依然为  $2^i$  ,因此这个补码表示的数为  $a_{n-1}\times (-2^{n-1})+a_{n-2}\times 2^{n-2}+\ldots+a_1\times 2^1+a_0\times 2^0$  因此,n 位补码能表示的范围为  $[-2^n,2^{n-1}]$
- 类似于反码,区别在于求一个数的相反数的补码是按位取反再加 1. e.g.

$$5 = 0101$$
 $-5 = 1011$ 

Question:假设 n=4, -8 的补码是? 8 的补码是?

#### Arithmetic

- 对于加减法
  - 方式和十进制的类似,逢二进一。
  - 注意,两个二进制数位数不同的时候需要先将位数少的那个数符号 扩展,再进行运算。
    - Signed-Extending 符号扩展对于正数来说是在高位补充0;对于负数是在高位补充1(即填充符号位)。
  - 计算 A B 相当于计算 A + (-B), 即先计算 B 的相反数(补码下只需要按位取反再加一),再将 B 的相反数和 A 相加。
  - Overflow 溢出: 当两个正数相加得到的结果是负数,或者两个 负数相加得到的结果是正数,就称为溢出。
    - e.g. 假设 n=4, 计算 0111(7)+0010(2)=1001(-7)

### Arithmetic (Cont.)

- 对于二进制数和十进制的转换
  - ullet 二进制转十进制 每一位的权重乘以对应的位数,再相加( $\sum_i a_i imes 2^i$ )
  - 十进制转二进制用 2 乘十进制小数,将积的整数部分取出,再用 2 乘余下的小数部分,再将积的整数部分取出,如此直到积中的整数部分为 0/1,此时 0/1 为二进制的最后一位。或者达到所要求的精度为止。

然后把取出的整数部分按顺序排列起来, 先取的整数作为二进制小数的高位有效位, 后取的整数作为低位有效位。

# Logical Operations

● 逻辑运算: AND, OR, NOT, XOR

$$X \cdot Y \Leftrightarrow X \ AND \ Y$$
 $X + Y \Leftrightarrow X \ OR \ Y$ 
 $X \oplus Y \Leftrightarrow X \ XOR \ Y$ 
 $\overline{X} \Leftrightarrow NOT \ X$ 

- DeMorgan's Law
- $a \ AND \ 1 = a, a \ OR \ 0 = a$

## Floating Point Numbers

我们把浮点数的位码拆分为三个部分:

	sign	exponent	fraction
float	1	8	23
double	1	13	52

这样的位码得到的数为  $N=(-1)^S imes M imes 2^E$ 

- S: sign bit. 0 表示正数, 1 表示负数。
- E: 阶码。E=exp-Bias, exp 就是 exponent 部分表示的无符号数,Bias 是一个固定的数,对于 float 是 127,对于 double 是 1023。
- M: 尾数。M=1.frac,frac 就是 fraction 部分的二进制串。

# Floating Point Numbers (Cont.)

上面是浮点数的 normalized form, 即规格化表示。浮点数还有下面的非规格化的情况:

- exp=0 时规定 M=0.frac其中 frac=0 时,表示的数字为 0.0 (有 +0.0 和 -0.0)
- $exp = 1111 \ 1111 \$ 即全 1 时
  - 若 frac = 0 则这个数表示 +inf/-inf
  - $lacksymbol{=}$  若 frac 
    eq 0 则这个数表示 NaN (Not a Number)

## Hexadecimal Representation

- 十六进制表示法是为了让我们人类更轻松的读懂二进制 01 串。
- 以 4 个 bits 为单位,将这 4 bits 看成一个十六进制数。 A=1010, B=1011, C=1100, D=1101, E=1110, F=1111

*e.g.* 110101100010 → 1101 | 0110 | 0010 → D62

# Hexadecimal Representation

- 十六进制表示法是为了让我们人类更轻松的读懂二进制 01 串。
- 以 4 个 bits 为单位,将这 4 bits 看成一个十六进制数。 A=1010, B=1011, C=1100, D=1101, E=1110, F=1111

e.g.

 $110101100010 \rightarrow 1101 \mid 0110 \mid 0010 \rightarrow D62$ 

**Question**: 1000111 对应的十六进制数是?

# 谢谢大家

Question?