「计算机系统概论」TA Session 4

2022-2023 短学期计算系统概论课程

By @HobbitQia

Homework 2

Float Point Number

- 2.40 将浮点数转化为十进制表示:

错误答案: 2^{128} , 应为 +inf

需要注意的是 $N=(-1)^S\times M\times 2^E$ 是规格化数的表示,但是阶码 (\exp) 如果为以下两种情况,那么是属于非规格化数:

- exp=0 时规定 M=0.frac, E=1-bias=-126(-1023) 其中 frac=0 时,表示的数字为 0.0 (有 +0.0 和 -0.0)
- $exp = 1111 \ 1111 \$ 即全 1 时
 - 若 frac = 0 则这个数表示 +inf/-inf
 - $lacksymbol{=}$ 岩frac
 eq 0 则这个数表示 NaN (Not a Number)

Float Point Number (Cont.)

Question:将浮点数转为十进制表示:

- 0 0000000 110000000000000000000

Float Point Number (Cont.)

Question:将浮点数转为十进制表示:

- 1 1111111 000000000000000000000000
- 0 00000000 1100000000000000000000

Answer:

- 阶码 (exp) 全 1, 尾数 (frac) 不为 0, 因此 NaN。
- ullet 阶码全 $oldsymbol{0}$,因此 M=0.frac。答案为 $0.75 imes 2^{-126}$

Multiplexer

3.20 16 输入的 Mux 需要几根 output lines, 几根 select lines?

Mux 每次从 2^n 个输入中选出一个输入,因此需要 n 根 select lines, 1 根 output line。

题目如果不特别说明,默认一根线能传输 1 bit 信息。实际上在计逻中 Mux 的输入可以是多位信号,比如 16 个 16 bit 输入的 Mux,这时依然只有一个输出,但是输出的线就需要 16 条了。

Chapter 5: The LC-3

The ISA of LC-3

The ISA specifies the memory organization, register set and instruction set, including the opcodes, data types, addressing modes of the instruction in the instruction set.

- memory organization 内存组织
 - lacktriangle address space 2^{16} (**i.e.** 65536) locations. 但并不是所有的地址都会用来存储值。
 - addressability 在 LC-3 中可寻址能力是 16 bits, 我们也称 16 bits 为 1 word (不同计算机字长可能不一样)
- register LC-3 中有 8 个 GPR 通用寄存器 $R0,R1,\ldots R7$

The ISA of LC-3 (Cont.)

- instruction set 指令集
 - opcode 操作码 LC-3 有 15 种指令,因此需要四位来标明 opcode,存在 bit[15:12] 中。(见 P656 图 A.2)
 - data types 数据类型 Chap02 中提到, bits are just bits.同样的 bit pattern 可以被不同的指令解释为不同的数值。
 - addressing modes 寻址方式 LC-3 支持 5 种寻址方式: immediate(literal 立即数), register, indirect 间接, PC-relative PC 相对地址, base+offset 基地址加偏移量。

Operate Instructions - NOT

- bit[15:12]: 1001 (opcode of NOT)
- bit[11:9]: DR 目的寄存器
- bit[8:6]: SR 源寄存器
- bit[5:0]:均被设为 1。

有了 NOT 指令, 我们就可以实现 A-B。(对 B 取非加一后再和 A 相加)

NOT (Cont.)

Question: P154 Example 5.3 假设 A, B分别被存在 R0, R1 中, 我们要把 A-B 的结果存在 R2 中, 请问下面的代码有什么问题,如果要修改应该如何修改?

```
NOT R1, R1
ADD R2, R1, #1
ADD R2, R0, R2
```

Operate Instructions - LEA

- bit[15:12]: 1110 (opcode of LEA)
- bit[11:9]: DR 目的寄存器
- bit[8:0]: offset。我们会把 9 位的偏移量符号扩展为 16 位,并 加到 PC (has incremented) 上得到我们要访问的地址。

LEA 的格式与 LD 相同, 流程也基本相同, 区别在于 LEA 并不会真的访问内存! 只是把地址 (PC+offset) 放到寄存器中; 相比之下 LD 会把 PC+offset 作为地址去访问内存。

LEA 并不和内存交互,按照第三版书的定义应该是属于 Operate Instructions。

Operate Instructions - LEA

- bit[15:12]: 1110 (opcode of LEA)
- bit[11:9]: DR 目的寄存器
- bit[8:0]: offset。我们会把 9 位的偏移量符号扩展为 16 位,并 加到 PC (has incremented) 上得到我们要访问的地址。

LEA 的格式与 LD 相同, 流程也基本相同, 区别在于 LEA 并不会真的访问内存! 只是把地址 (PC+offset) 放到寄存器中; 相比之下 LD 会把 PC+offset 作为地址去访问内存。

LEA 并不和内存交互,按照第三版书的定义应该是属于 Operate Instructions。

e.g. 假设 MEM[x2000]=xABCD 则 LD R1, x2000 的结果为 xABCD, 但 LEA R1, x2000 的结果为 x2000。

Data Movement Instructions

从内存中读出数据称为 load, 把数据从寄存器中存到内存中称为 store。

LC-3 只有 6 条指令可以和内存交互: LD, LDR, LDI, ST, STR, STI。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	opcode				R or S	R			F	Addr	· Ge	n bit	S		

需要注意的是只有 LD, LDR, LDI 会设置 CC 条件码, store 类指令不会。如果是 load 类指令, 我们会根据最后从内存中加载出来, 并且要被放入寄存器的值更新 CC。

此外, bit[11:9] 对于 load 指令放的是 DR, 对于 store 指令放的是 SR。

PC-Relative Mode

LD (opcode=0010) and **ST** (opcode=0011) specify the **PC-relative** addressing mode.

要访问的地址通过 PC(has incremented)+ offset(bit[8:0] 符号扩充为 16 位) 计算。

PC-Relative Mode

LD (opcode=0010) and **ST** (opcode=0011) specify the **PC-relative** addressing mode.

要访问的地址通过 PC(has incremented)+ offset(bit[8:0]符号扩充为 16 位) 计算。

Question: PC 相对的寻址方式能访问哪个范围内的数据?(假设 load/store 指令的地址是 x)

PC-Relative Mode

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
	LD R2)	(1AI	F				

LD (opcode=0010) and **ST** (opcode=0011) specify the **PC-relative** addressing mode.

要访问的地址通过 PC(has incremented)+ offset(bit[8:0]符号扩充为 16 位) 计算。

Question: PC 相对的寻址方式能访问哪个范围内的数据?(假设 load/store 指令的地址是 x)

$$[x-2^8+1,x+2^8]$$

Indirect Mode

LDI (opcode=1010) and **STI**(opcode=1011) specify the **indirect** addressing mode.


间接寻址,指令格式和LD相同,只是需要访问两次内存:首先计算出PC+offset,随后访问内存取出值,然后将刚刚取出的值作为地址再次访问内存,最后取出的值加载到寄存器中。

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
LDI R3										У	C1CC	\overline{z}			

Indirect Mode

LDI (opcode=1010) and **STI**(opcode=1011) specify the **indirect** addressing mode.

间接寻址,指令格式和LD相同,只是需要访问两次内存:首先计算出PC+offset,随后访问内存取出值,然后将刚刚取出的值作为地址再次访问内存,最后取出的值加载到寄存器中。




Question: Indirect 寻址能访问哪个范围内的数据? (假设 load/store 指令的地址是 x)

Indirect Mode

LDI (opcode=1010) and **STI**(opcode=1011) specify the **indirect** addressing mode.

间接寻址,指令格式和LD相同,只是需要访问两次内存:首先计算出PC+offset,随后访问内存取出值,然后将刚刚取出的值作为地址再次访问内存,最后取出的值加载到寄存器中。




Question: Indirect 寻址能访问哪个范围内的数据? (假设 load/store 指令的地址是 x)

Any address can be accessed by indirect mode.

Base+offset Mode

LDR (opcode=0110) and STR (opcode=0111) specify the Base+offset addressing mode.



- bit[11:9]: DR (如果指令是 STR, 那么这里是 SR 源寄存器)
- bit[8:6]: Base 基寄存器
- bit[5:0]: offset。6 位需要符号扩充为 16 位, 随后和 base register 相加得到要访问的内存地址。

Base+offset Mode

LDR (opcode=0110) and STR (opcode=0111) specify the Base+offset addressing mode.

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1
	LDR				R1			R2				x1	D		

- bit[11:9]: DR (如果指令是 STR, 那么这里是 SR 源寄存器)
- bit[8:6]: Base 基寄存器
- bit[5:0]: offset。6 位需要符号扩充为 16 位,随后和 base register 相加得到要访问的内存地址。

Question: Base+offset 寻址能访问哪个范围内的数据? (假设 load/store 指令的地址是 x)

Base+offset Mode

LDR (opcode=0110) and STR (opcode=0111) specify the Base+offset addressing mode.

- bit[11:9]: DR (如果指令是 STR, 那么这里是 SR 源寄存器)
- bit[8:6]: Base 基寄存器
- bit[5:0]: offset。6 位需要符号扩充为 16 位,随后和 base register 相加得到要访问的内存地址。

Question: Base+offset 寻址能访问哪个范围内的数据? (假设 load/store 指令的地址是 x)

Control Instructions - BR

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	n	Z	p				P	Coffs	set			

用 nzp 表示 BR 指令的 bit[11:9],用 NZP 表示 CC 条件码,则我们 跳转的条件为: $n\cdot N+z\cdot Z+p\cdot P$ 为真。

这里 CC 是由上一条能改变 CC 的指令决定。

在用 LC-3 写汇编代码时, BRz 相当于 nzp=010。需要注意的是 BR 等价于 BRnzp, 即我们不允许有 nzp 均为 0 的指令。

BR Example - Loop

```
for(r0=0;r0<3;r0++){
    ...
}</pre>
```

```
INIT:

AND R0,R0,0

CHECK:

ADD R1,R0,-3

BRzp END

LOOP:

...

ENDBRACE:

ADD R0,R0,1

BR Check

HALT
```

BR Example - If

```
if (r0 > 0) {
    do sth...
}
else {
    do sth...
}
```

```
ADD RO, RO, #O ; 这样可以让 RO 影响 CC BRp IF_TAKEN

ELSE: ; else 内的内容

ENDELSE: BRnzp OUT_OF_BRACE

IF_TAKEN: ; if 内的内容
OUT_OF_BRACE: ; if(){}else(){} 后的内容
```

Control Instructions - JMP

- bit[15:12]: 1100
- bit[11:9]=000, bit[5:0]=000000: 默认为 0。
- bit[8:6]: BaseR.

JMP 直接跳到 BaseR 所存储的值处。可以跳到任何地方。

Control Instructions - TRAP

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0			t	rapv	ecto	or		

- bit[15:12]: 1111
- bit[11:8]=0000: 默认为 0。
- bit[7:0]: trapvector.

我们需要一些调用系统的服务(比如从键盘获取输入,输出到终端,终止程序 ...) 这称为 service call 服务调用 (0S 中也称为 system call 系统调用)。

在 LC-3 内核部分(x3000 前面的一部分)放有很多处理程序,用来执行这些系统调用。如果我们想要调用他们,就需要利用 trap 指令。

TRAP (Cont.)

对于这些系统服务,他们都有我们分配的 trapvector, 其中

- Input a character from the keyboard (trapvector = x23)
- Output a character to the monitor (trapvector = x21)
- Halt the program (trapvector = x25)

对于 trap 指令,我们会把 trapvector 零扩充为 16 位作为地址,取出对应地址的值。这个值就是 trap 处理程序的地址,接下来我们跳到处理程序的地方即可。

TRAP (Cont.)

对于这些系统服务,他们都有我们分配的 trapvector, 其中

- Input a character from the keyboard (trapvector = x23)
- Output a character to the monitor (trapvector = x21)
- Halt the program (trapvector = x25)

对于 trap 指令,我们会把 trapvector 零扩充为 16 位作为地址,取出对应地址的值。这个值就是 trap 处理程序的地址,接下来我们跳到处理程序的地方即可。

e.g. HALT 的 trapvector 为 0x25, 可以在 LC-3 中看到 0x25 的值是 0x0366, 这就是 HALT 处理程序的地址。因此在调用 HALT 时, 我们会跳到 0x0366。

谢谢大家

Question?