# 浙江水学

# 本科实验报告

课程名称: 计算机网络

实验名称: 静态路由配置

姓 名: 秦嘉俊

学院: 计算机学院

系:

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3210106182

指导教师: 许海涛

2023年 12月 6 日

# 浙江大学实验报告

# 一、 实验目的:

- 学习掌握路由器的工作原理和配置方法:
- 加深路由和交换功能的区别和联系;
- 理解路由表的原理,掌握子网划分原则;
- 理解静态路由的概念,掌握设置静态路由和默认路由的方法;

# 二、实验内容


- 分别采用静态地址分配、动态地址分配构建多种类型的局域网;
- 使用多个路由器连接多个局域网;
- 分别采用以太网、高速串口等方式连接路由器;
- 通过路由器连接真实网络并实现数据通信;
- 在路由器上配置 NAT,实现私有网络和共有网络的互联;
- 在各路由器上配置静态路由,实现网络互联互通。

# 三、 主要仪器设备

联网的 PC 机、路由器、交换机(如果物理设备不足,可以使用模拟软件)。

# 四、操作方法与实验步骤

● 按拓扑图连接路由器、交换机和 PC 机;



● 设计好每个区域内 PC 和路由器接口的 IP 地址及掩码,其中:

Zone1 区域的 IP 子网为 10.0.0.0/16;

Zone2 区域的 IP 子网为 10.1.0.0/16;

Guest 区域使用 DHCP 动态地址分配, IP 子网为 172.16.0.0/24 和 172.16.1.0/24;

Private 区域需要经过 NAT 转换后再和其他区域通信, IP 子网为 192.168.0.0/24;

External 区域代表外部实际网络(即R2的f0/0接口连接的是外部真实网络,如校园网),使用GNS3模拟时,是通过Cloud-1这个特殊设备连接外部网络(具体请参考GNS3指南)(注:由于先前比较多的同学反映因为环境原因没有配置VM虚拟机,该部分的三道实验题目不要求完成,实验中可以不布置这一块区域)。


- 为便于记忆,建议路由器之间的接口统一采用 192.168.X.Y/24 的形式,其中 X 为两个路由器的编号组合,如 12 代表 R1 和 R2 之间的子网, Y 为路由器编号,如 192.168.12.1 分配给 R1 的 s2/0 接口,192.168.12.2 分配给 R2 的 s2/0 接口。
- 按照上述设计给 PC 配置合适的 IP 地址及掩码:
- 按照上述设计给各路由器接口分配合适的 IP 地址、掩码并激活接口(命令参考下面):
  - R1 (config)# interface 接口名
  - R1(config-if)# ip address IP地址 掩码
  - R1(config-if)# no shutdown
- 给 PC 配置默认路由器地址,测试跨路由器通信;
- 在 R4 路由器上配置 DHCP 服务,步骤如下:
  - a) 配置路由器接口的 IP 地址:
  - b) 定义第一个子网的 DHCP 地址池 (命令: ip dhcp pool 地址池编号);
  - c) 定义 DHCP 网络地址(命令: network IP 地址 /子网掩码长度);
  - d) 定义 DHCP 默认网关(命令: default-router 默认路由器 IP 地址);
  - e) 根据需要定义第二个子网的 DHCP 地址池;
  - f) 启动 DHCP 服务 (命令: service dhcp);
  - g) 在 PC 上运行 ip dhcp, 获取 IP 地址, 并查看获得的 IP 地址。
- 配置 R1、R2 路由器之间的串口的数据链路层协议为 HDLC,并设置 IP 地址;
- 配置 R2、R4 路由器之间的串口的数据链路层协议为 PPP,并设置 IP 地址;
- 在各路由器上配置静态路由,使得不相邻路由器之间能够相互通信(命令: ip route 目标网络 子 网掩码 下一跳地址);
- 在 R5 路由器上配置 NAT 服务,使得 PC6、PC7 以 R5 的 f0/0 接口的 IP 地址对外通信。配置步骤 如下:
  - a) 定义内部接口(命令: interface fa0/1, ip nat inside), 假设 fa0/1 是连接内部网络的接口·
  - b) 定义外部接口(命令: interface fa0/0, ip nat outside), 假设 fa0/0 是连接外部网络的接口:
  - c) 设置访问控制列表(命令: access-list 1 permit 192. 168. 0. 0 0. 0. 0. 255), 允许网络(假设是 192. 168. 0. 0/24) 向外访问;
  - d) 定义从内到外的访问需要进行源地址转换,使用路由器的外部接口地址作为转换后的外部地址(命令: ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload)。
- 配置 R2 的 f0/0 接口,使其能够与外部真实网络上的主机进行通信(请参考《使用 GNS3 软件模拟 IOS 指南》中的第十二节"增加网络云"相关内容);
- 使用 Ping 命令测试各个区域的 PC 之间的联通性,根据需要在相应的路由器上补充静态路由设置。

# 五、 实验数据记录和处理

以下实验记录均需结合屏幕截图进行文字标注和描述,图片应大小合适、关键部分清晰可见,可直接在图片上进行标注 (本文档中的截图仅用于示例,请更换成你自己的)。记录输入的命令时,直接粘帖文字即可(保留命令前面的提示符,

### 如 R1#)。

1. 设计好每个 PC、路由器各接口的 IP 地址及掩码,并标注在拓扑图上(后续全部按照这个图进行配置)。 设计的拓扑图:



给 PC1 配置 IP 地址为 10.0.0.X, 给 PC2 配置 IP 地址为 10.0.1.X, 其中 X 为你的学号后 2 位或后 3 位 (如果 3 位都为 0, 往前取, 直到 3 位不全为 0, 后同不再说明), 均使用 24 位长度的掩码(即 255.255.255.0)。
 然后用 Ping 检查 PC1、PC2 之间的连通性(思考为什么会出现该种提示)。

修改 PC1 和 PC2 的配置分别为 ip 10.0.0.82/24 和 ip 10.0.1.82/24, 然后互相 ping:

# Ping 结果截图:

PC1> show ip PC2> show ip NAME : PC1[1] NAME : PC2[1] IP/MASK : 10.0.0.82/24 IP/MASK : 10.0.1.82/24 GATEWAY : 0.0.0.0 **GATEWAY** : 0.0.0.0 DNS DNS MAC : 00:50:79:66:68:00 : 10052 LPORT MAC : 00:50:79:66:68:01 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10053 LPORT : 10050 : 1500 MTU: RHOST:PORT : 127.0.0.1:10051 MTU: : 1500 PC1> ping 10.0.1.82 No gateway found PC2> ping 10.0.0.82 No gateway found PC1>

无法 ping 通。

因为 PC1 和 PC2 不在同一个子网内,此时需要通过网关路由。但这里我们并没有配置网关,所以会提示 No gateway found。

3. 将 PC1、PC2 的掩码长度均改为 16 位(即 255.255.0.0)。然后用 Ping 检查 PC1、PC2 之间的连通性。、 修改 ip 为 10.0.0.82/16 和 10.0.1.82/16 然后互相 ping:

# Ping 结果截图:

```
PC1> show ip
                                                                                                                       PC2> show ip
                       : PC1[1]
: 10.0.0.82/16
                                                                                                                      NAME
IP/MASK
GATEWAY
                                                                                                                                                 PC2[1]
10.0.1.82/16
GATEWAY
                        : 0.0.0.0
DNS
MAC
                        : 00:50:79:66:68:00
                                                                                                                      LPORT
RHOST:PORT
                                                                                                                                                  10050
127.0.0.1:10051
PC1> ping 10.0.1.82
                                                                                                                       PC2> ping 10.0.0.82
 34 bytes from 10.0.1.82 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.815 ms
                                                                                                                      84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.773 ms
84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.546 ms
84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.920 ms
84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.056 ms
    bytes from 10.0.1.82 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.778 ms bytes from 10.0.1.82 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.349 ms bytes from 10.0.1.82 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.662 ms bytes from 10.0.1.82 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.485 ms
                                                                                                                        34 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.591 ms
```

4. 给 R1 的两个接口 f0/0、f1/0 分别配置合适的 IP 地址,掩码长度均为 16,并激活接口。然后查看路由表信息。

输入的配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式,下同):

### R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#interface f0/0

R1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.0.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

R1(config)#

R1(config)#interface f1/0

R1(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.0.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

### R1(config)#

```
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.0.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#i
*Mar 1 00:01:30.959: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:01:31.959: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#interface f1/0
R1(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.0.0
R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

### 路由表信息截图:

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

0 - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0

R1#
```

5. 给 PC3 配置 IP 地址 10.1.0.X, 其中 X 为你的学号后 2 位或后 3 位,掩码长度 16 位(即 255.255.0.0)。 然后用 Ping 检查 PC1、PC3 之间的连通性。

通过 ip 10.1.0.82/16 命令配置 PC3, 随后互 ping

Ping 结果截图:

PC3> show ip PC1> show ip

NAME : PC3[1] NAME : PC1[1]

GATEWAY : 0.0.0.0 GATEWAY : 0.0.0.0

NS : DNS

MAC : 00:50:79:66:68:02 MAC : 00:50:79:66:68:00

LPORT : 10054 LPORT : 10052

RHOST:PORT : 127.0.0.1:10055 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10053

MTU: : 1500 MTU: : 1500

PC3> ping 10.0.0.82
No gateway found

PC1> ping 10.1.0.82
No gateway found

可见还是无法 ping 通,提示 No gateway found,这是因为这两个 PC 不在同一个子网里,需要经过路由才可以。但是两边都没有配置相关网关。

6. 如果上一步 Ping 的结果是不通,请给 PC1、PC3 配置合适的路由器地址(Gateway),并再次检查两者 之间的连通性。

### 配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式):

PC1> ip 10.0.0.82/16 10.0.0.2

Checking for duplicate address...

PC1: 10.0.0.82 255.255.0.0 gateway 10.0.0.2

PC3> ip 10.1.0.82/16 10.1.0.2

Checking for duplicate address...

PC1: 10.1.0.82 255.255.0.0 gateway 10.1.0.2

# Ping 结果截图:

```
PC3> ping 10.0.0.82

10.0.0.82 icmp_seq=1 timeout

84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=2 ttl=63 time=31.812 ms

84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=3 ttl=63 time=29.610 ms

84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=4 ttl=63 time=29.893 ms

84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.428 ms
```

PC1> ping 10.1.0.82 84 bytes from 10.1.0.82 icmp\_seq=1 ttl=63 time=32.321 ms 84 bytes from 10.1.0.82 icmp\_seq=2 ttl=63 time=30.943 ms 84 bytes from 10.1.0.82 icmp\_seq=3 ttl=63 time=31.165 ms 84 bytes from 10.1.0.82 icmp\_seq=4 ttl=63 time=31.386 ms 84 bytes from 10.1.0.82 icmp\_seq=5 ttl=63 time=31.402 ms

可以看到添加路由后,可以互相 ping 通。

7. 给 R4 的 f0/0、f0/1 两个接口配置 IP 地址并激活接口。

### 配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式):

### R4#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R4(config)#interface f0/0

R4(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

R4(config-if)#no shut

R4(config-if)#exit

R4(config)#

\*Mar 1 00:12:26.579: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

\*Mar 1 00:12:27.579: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

R4(config)#interface f0/1

R4(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

R4(config-if)#no shut

R4(config-if)#exit

```
R4#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R4(config)#interface f0/0
R4(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#exit
R4(config)#
*Mar 1 00:12:26.579: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:12:27.579: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R4(config)#interface f0/1
R4(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R4(config-if)#no shut
R4(config-if)#exit
R4(config)#
```

8. 在 R4 上为第一个接口(f0/0)连接的子网配置 DHCP 服务。

配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式):

R4#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R4(config)#ip dhcp pool 1

R4(dhcp-config)#network 172.16.0.0 /24

R4(dhcp-config)#default-rou

R4(dhcp-config)#default-router 172.16.0.1

R4(dhcp-config)#exit

R4(config)#exit

9. 在 PC4 上使用 DHCP 动态分配地址, 查看获得的 IP 地址。

配置命令及获得的 IP 地址截图:

PC4> ip dhcp

PC4> show ip

NAME : PC4[1]
IP/MASK : 0.0.0.0/0
GATEWAY : 0.0.0.0

ONS

MAC : 00:50:79:66:68:03

LPORT : 10056

RHOST:PORT : 127.0.0.1:10057

MTU: : 1500

PC4> ip dhcp

DDORA IP 172.16.0.2/24 GW 172.16.0.1

PC4> show ip

NAME : PC4[1]

IP/MASK : 172.16.0.2/24 GATEWAY : 172.16.0.1

DNS

DHCP SERVER : 172.16.0.1

DHCP LEASE : 86386, 86400/43200/75600

MAC : 00:50:79:66:68:03

LPORT : 10056

RHOST:PORT : 127.0.0.1:10057

MTU: : 1500

可以看到我们分配得到的 ip 地址为 172.16.0.2/24, 网关为 172.16.0.1。

10. 在 R4 上为第二个接口(f0/1)配置 DHCP 服务。

配置命令(此处示例为截图形式,请替换成文本形式):

R4#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R4(config)#ip dhcp pool 2

R4(dhcp-config)#network 172.16.1.0 /24

R4(dhcp-config)#default-router 172.16.1.1

R4(dhcp-config)#exit

R4(config)#exit

11. 在 PC5 上使用 DHCP 动态分配地址,查看获得的 IP 地址。

配置命令及获得的 IP 地址截图:

PC5> ip dhcp

PC5> show ip NAME : PC5[1] IP/MASK : 0.0.0.0/0 **GATEWAY** : 0.0.0.0 MAC : 00:50:79:66:68:04 LPORT : 10058 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10059 : 1500 MTU: PC5> ip dhcp DDORA IP 172.16.1.2/24 GW 172.16.1.1 PC5> show ip NAME : PC5[1] IP/MASK : 172.16.1.2/24 : 172.16.1.1 **GATEWAY** DHCP SERVER : 172.16.1.1 DHCP LEASE : 86386, 86400/43200/75600 MAC : 00:50:79:66:68:04 LPORT : 10058 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10059 : 1500

可以看到外面分配得到的 ip 地址为 172.16.1.2/24, 网关为 172.16.1.1。

12. 用 Ping 命令测试 PC4、PC5 之间的连通性。

### Ping 结果截图:

可以看到此时 PC4、PC5 可以互相 ping 通。

13. 显示 R4 上的已分配 DHCP 主机信息

```
R4#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address
                    Client-ID/
                                             Lease expiration
                                                                      Type
                    Hardware address/
                    User name
172.16.0.2
                    0100.5079.6668.03
                                             Mar 02 2002 12:15 AM
                                                                      Automatic
                    0100.5079.6668.04
172.16.1.2
                                             Mar 02 2002 12:19 AM
                                                                      Automatic
```

14. 配置 R1、R2 路由器之间的串口,设置数据链路层协议为 HDLC(命令: encapsulation hdlc),在其中一台路由器上设置时钟速率(命令: clock rate 速率值),设置 IP 地址,激活接口,并测试两个路由器之间的连通性。

### 配置命令:

R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#interface s2/0

R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

R1(config-if)#encapsulation hdlc

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

R2#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#interface s2/0

R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

R2(config-if)#encapsulation hdlc

R2(config-if)#clock rate 128000

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#exit

# Ping 结果截图:

```
R1#ping 192.168.12.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/59/104 ms
R1#
```

15. 配置 R4、R2 路由器之间的串口,设置 IP 地址,设置数据链路层协议为 PPP(命令: encapsulation ppp),

设置 PPP 认证模式为 CHAP (命令: ppp authentication chap),为对方设置认证用户名和密码(命令: username R4 password 1234),用户名默认就是对方的路由器 hostname (区分大小写),密码要设置成一样的。激活接口,查看串口状态并测试两个路由器之间的连通性。

### 配置命令:

R2:

R2#config t

R2(config)#username R4 password 1234

R2(config)#interface s2/1

R2(config-if)#ip address 192.168.24.2 255.255.255.0

R2(config-if)#encapsulation ppp

R2(config-if)#ppp authentication chap

R2(config-if)#no shut

R2(config-if)#exit

R4:

R4#config t

R4(config)#username R2 password 1234

R4(config)#interface s2/1

R4(config-if)#ip address 192.168.24.4 255.255.255.0

R4(config-if)#encapsulation ppp

R4(config-if)#ppp authentication chap

R4(config-if)#no shut

R4(config-if)#exit

查看串口状态(LCP Open 表明 PPP 的 LCP 已经协商完成,身份验证通过):

```
R2#show interface s2/1
Serial2/1 is up, line protocol is up
  Hardware is M4T
  Internet address is 192.168.24.2/24
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation PPP, LCP Open
Open: IPCP, CDPCP, crc 16, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Restart-Delay is 0 secs
  Last input 00:00:26, output 00:00:03, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:03:07
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
     Conversations 0/1/256 (active/max active/max total)
     Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
     Available Bandwidth 1158 kilobits/sec
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
     29 packets input, 1110 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     48 packets output, 1146 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     3 carrier transitions
                                DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
```

### Ping 结果截图:

```
R2#ping 192.168.24.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.24.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/33/36 ms
R2#
```

16. 配置 R1、R3 路由器之间接口的 IP 地址,激活接口,并测试两个路由器之间的连通性。

### 配置命令:

# R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#interface f0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

R1(config)#

```
R3#config t
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R3(config)#interface f0/1

R3(config-if)#ip address 192.168.13.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shut

R3(config-if)#exit

R3(config)#

Ping 结果截图:

```
R1#ping 192.168.12.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/31/40 ms
R1#
```

可以看到R1、R3可以ping通。

17. 配置 R4、R3 路由器之间接口的 IP 地址,激活接口,并测试两个路由器之间的连通性。

### 配置命令:

R3#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R3(config)#interface f1/0

R3(config-if)#ip address 192.168.34.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shut

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R4#config t

R4(config)#interface f1/0

R4(config-if)#ip address 192.168.34.4 255.255.255.0

R4(config-if)#no shut

R4(config-if)#exit

R4(config)#

Ping 结果截图:

```
R3#ping 192.168.34.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.34.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 16/27/40 ms
R3#
```

可以看到R3、R4可以ping通。

18. 分别测试 PC1 与 PC4、PC1 与 PC5、PC3 与 PC4、PC3 与 PC5 之间的连通性。

Ping 结果截图:

PC1 与 PC4 (此处为示例):

PC1与PC5:

```
PC1> show ip
NAME
            : PC1[1]
           : 10.0.0.82/16
             : 10.0.0.2
GATEWAY
MAC
LPORT
            : 10052
RHOST: PORT : 127.0.0.1:10053
            : 1500
PC1> ping 172.16.0.2
*10.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.504 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=17.612 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=17.230 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=17.611 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=18.402 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
PC1> ping 172.16.1.2
*10.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.867 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.966 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.447 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.741 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.279 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
```

可以看到 PC1 无法 ping 通 PC4、PC5。

PC3与PC4:

PC3与PC5:

```
PC3> show ip
NAME
           : PC3[1]
IP/MASK
           : 10.1.0.82/16
GATEWAY
            : 10.1.0.2
DNS
            : 00:50:79:66:68:02
MAC
LPORT
           : 10054
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10055
MTU:
           : 1500
PC3> ping 172.16.0.2
*10.1.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=17.163 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.1.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.523 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.1.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.754 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.1.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.174 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.1.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.596 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
PC3> ping 172.16.1.2
*10.1.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=16.628 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.1.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=14.936 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.1.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.724 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.1.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=16.811 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
*10.1.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.441 ms (ICMP type:3, code:1, Destination host unreachable)
```

可以看到 PC3 也无法 ping 通 PC4、PC5

19. 查看各路由器的路由表信息(命令: show ip route),分析上述不能 Ping 通的原因是缺少了哪些路由信息,为下一步添加路由做准备。

路由表信息截图:

R1(此处为示例):

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0

C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets

C 10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0

R1#
```

```
R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0

192.168.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.24.0/24 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.24.4/32 is directly connected, Serial2/1

R2#
```

### R3:

```
R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

C 192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

R3#
```

### R4:

```
R4#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

O - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.24.0/24 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.24.2/32 is directly connected, Serial2/1

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C 172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1

C 192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

R4#
```

因此上一问无法 ping 通的原因在于,R1、R2、R3、R4 这四个路由器上都只配置了直接连接的路由,因此同一路由上的不同接口是无法联通的。

20. 在各个路由器上为相应的目标网络(Zone1, Zone2, Guest zone 所在子网)添加静态路由(优先选择以太网线路作为下一跳路径),以便上述三个区内的 PC 能够互相 Ping 通(不通请仔细分析是哪一台路由器缺少了路由)。记录最后的路由表信息。

### 配置命令(请保留路由器提示符):

这里我们在R1、R3、R4上配置双向静态路由。

R1(此处为截图形式的示例,请使用文本形式):

### R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.13.3

R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.13.3

R1(config)#

### R3:

### R3#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.34.4

R3(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.34.4

R3(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 192.168.13.1

R3(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 192.168.13.1

### R4:

### R4#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R4(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 192.168.34.3

R4(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 192.168.34.3

R4(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 192.168.34.3

R4(config)#

# Ping 结果截图:

PC1与PC4:

PC1与PC5:

```
PC1> show ip
          : PC1[1]
IP/MASK
           : 10.0.0.82/16
GATEWAY
           : 10.0.0.2
DNS
           : 00:50:79:66:68:00
MAC
LPORT : 10052
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10053
MTU:
PC1> ping 172.16.0.2
172.16.0.2 icmp_seq=1 timeout
172.16.0.2 icmp_seq=2 timeout
172.16.0.2 icmp_seq=3 timeout
84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=76.906 ms
84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=91.667 ms
PC1> ping 172.16.1.2
172.16.1.2 icmp seq=1 timeout
172.16.1.2 icmp seq=2 timeout
84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=91.169 ms
84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=91.665 ms
84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=93.558 ms
```

### PC3与PC4:

### PC3与PC5:

```
PC3> show ip
NAME
          : PC3[1]
IP/MASK
          : 10.1.0.82/16
GATEWAY
           : 10.1.0.2
DNS
           : 00:50:79:66:68:02
MAC
LPORT
           : 10054
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10055
          : 1500
MTU:
PC3> ping 172.16.0.2
84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=92.959 ms
84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=79.225 ms
84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=90.850 ms
84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=92.373 ms
84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=93.208 ms
PC3> ping 172.16.1.2
84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=1 ttl=61 time=75.359 ms
84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=2 ttl=61 time=78.439 ms
84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=91.908 ms
84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=77.256 ms
84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=91.720 ms
```

### 路由表信息截图:

### R1(此处为示例):

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
      o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
    192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
        172.16.0.0 [1/0] via 192.168.13.3
        172.16.1.0 [1/0] via 192.168.13.3
    10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
        10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
        10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
```

### R2:

```
R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0

192.168.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.24.0/24 is directly connected, Serial2/1

C 192.168.24.4/32 is directly connected, Serial2/1

R2#
```

R3:

```
R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

S 172.16.0.0 [1/0] via 192.168.34.4

10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets

S 10.0.0.0 [1/0] via 192.168.13.1

C 192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0

R3#
```

R4:

```
R4#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     192.168.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        192.168.24.0/24 is directly connected, Serial2/1
        192.168.24.2/32 is directly connected, Serial2/1
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
     172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1 10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
        10.0.0.0 [1/0] via 192.168.34.3
        10.1.0.0 [1/0] via 192.168.34.3
     192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
```

21. 在 R1 和 R4 上增加备用路由,选择串口线路作为下一跳的路径,并将路由距离设置成 30 (命令: ip route 目标网络 子网掩码 下一跳地址 距离)。此时查看路由表,该新增路由信息并不会出现,但在主路由链路断开时(在 R1、R4 上关闭与 R3 连接的端口),该路由会被自动添加进路由表。通过实验验证一下。配置命令:

R1:

R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.12.2 30

R1(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.12.2 30

R1(config)#

### R4:

R4#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R4(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.0.0 192.168.24.2 30

R4(config)#ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 192.168.24.2 30

R4(config)#

A) R1-R3、R4-R3 间链路断开前:

### R1 路由表信息截图

### R4 路由表信息截图

```
192.168.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
192.168.24.0/24 is directly connected, Serial2/1
192.168.24.2/32 is directly connected, Serial2/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
10.0.0.0 [1/0] via 192.168.34.3
10.1.0.0 [1/0] via 192.168.34.3
192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R4#
```

PC1 上的路由跟踪截图(命令: trace 目标网络):

```
PC1> trace 172.16.0.2
trace to 172.16.0.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.0.0.2 17.716 ms 16.495 ms 15.356 ms
2 192.168.13.3 17.638 ms 32.270 ms 32.821 ms
3 192.168.34.4 62.706 ms 77.574 ms 77.223 ms
4 *172.16.0.2 77.801 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
通过下面的命令断开链路:
R1:
```

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#interface f0/1

R1(config-if)#shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#

R4:

R4#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R4(config)#interface f1/0

R4(config-if)#shutdown

R4(config-if)#exit

R4(config)#

B) R1-R3、R4-R3 间链路断开后:

R1 路由表信息截图:

```
Gateway of last resort is not set

C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
        172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

S        172.16.0.0 [30/0] via 192.168.12.2

S        172.16.1.0 [30/0] via 192.168.12.2
        10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets

C        10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
        10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```

R4 路由表信息截图:

### PC1 上的路由跟踪截图(如果不通,请检查 R2 上是否添加了相应的路由):

```
PC1> trace 172.16.0.2
trace to 172.16.0.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.0.0.2 11.607 ms 11.475 ms 11.351 ms
2 192.168.12.2 14.370 ms 42.273 ms 42.832 ms
3 192.168.24.4 67.302 ms 72.334 ms 73.282 ms
4 *172.16.0.2 87.172 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

### C) R1-R3、R4-R3 间链路重新打开后:

### R1 路由表信息截图:

```
Gateway of last resort is not set

C    192.168.12.0/24 is directly connected, Serial2/0
C    192.168.13.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
    172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S         172.16.0.0 [1/0] via 192.168.13.3
S         172.16.1.0 [1/0] via 192.168.13.3
10.0.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
C         10.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C         10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
```

### R4 路由表信息截图:

```
192.168.24.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
192.168.24.0/24 is directly connected, Serial2/1
192.168.24.2/32 is directly connected, Serial2/1
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
172.16.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/1
10.0.0/16 is subnetted, 2 subnets
10.0.0.0 [1/0] via 192.168.34.3
10.1.0.0 [1/0] via 192.168.34.3
192.168.34.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R4#
```

22. 在 R1 上分别使用 f1/0、s2/0 接口的 IP 地址作为源地址,测试到 R4 的 s2/1 接口地址的连通性(命令:

ping 目标 IP 地址 source 源 IP 地址),如果有哪个不通,在各个路由器上增加相应的静态路由信息。

Ping 结果截图 (通了后再截图):

R1 的 f0/0 与 R4 的 s2/1:

```
R1#
R1#ping 192.168.24.4 source 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.24.4, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.0.0.2

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/48/64 ms
R1#
```

R1 的 f0/1 与 R4 的 s2/1:

```
R1#ping 192.168.24.4 source 10.1.0.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.24.4, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 10.1.0.2

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/56/64 ms

R1#
```

R1 的 f1/0 与 R4 的 s2/1:

```
R1#ping 192.168.24.4 source 192.168.13.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.24.4, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 192.168.13.1

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/57/68 ms

R1#
```

R1的 s2/0与 R4的 s2/1:

```
R1#ping 192.168.24.4 source 192.168.12.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.24.4, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 192.168.12.1

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/56/68 ms

R1#
```

补充静态路由的配置命令:

R1:

R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 192.168.24.0 255.255.255.0 192.168.12.2

# R1(config)#exit

### R4:

R4#config

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R4(config)#ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 192.168.24.2

R4(config)#ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 192.168.34.3

R4(config)#exit

23. 给 R3 的 f0/0(R3-R5 之间)接口配置 IP 地址,给 R5 各接口配置 IP 地址,激活接口,并测试两个路由器之间的连通性。

### 配置命令:

### R3:

R3#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R3(config)#interface f0/0

R3(config-if)#ip address 192.168.35.3 255.255.255.0

R3(config-if)#no shut

R3(config-if)#exit

R3(config)#

### R5:

R5#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R5(config)#interface f0/0

R5(config-if)#ip address 192.168.35.5 255.255.255.0

R5(config-if)#no shut

R5(config-if)#exit

R5(config)#interface f0/1

R5(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

R5(config-if)#no shut

R5(config-if)#exit

# Ping 结果截图:

```
R3#ping 192.168.35.5

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.35.5, timeout is 2 seconds:
.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 16/29/44 ms
R3#
```

成功 ping 通!

24. 给 PC6、PC7 配置 IP 地址及默认路由器地址(选 R5 作为默认路由器),其中 PC6 地址的主机部分为你的学号后 2 位或后 3 位(规则同前)。

### 配置命令:

PC6> ip 192.168.0.82/24 192.168.0.2

Checking for duplicate address...

PC1: 192.168.0.82 255.255.255.0 gateway 192.168.0.2

PC7> ip 192.168.0.83/24 192.168.0.2

Checking for duplicate address...

PC1: 192.168.0.83 255.255.255.0 gateway 192.168.0.2

25. 在 R5 路由器上配置 NAT 服务,定义 fa0/1 接口为外部接口,定义 fa0/0 接口为内部接口。配置完成后同时在 PC6、PC7 上持续 Ping 路由器 R3 的 fa0/0 接口地址(命令 ping ip 地址 -t), Ping 通后在 R5 上显示 NAT 信息(命令: show ip nat translation),可以看出内部的源 IP 地址被转换成了外部 IP 地址。

### 配置命令(此处为截图形式的示例,请使用文本形式):

R5(config)#interface f0/1

R5(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

R5(config-if)#no shut

R5(config-if)#exit

R5(config)#interface f0/1

R5(config-if)#ip nat inside

R5(config-if)#exit

R5(config)#interface f0/0

R5(config-if)#ip nat outside

R5(config-if)#exit

R5(config)#acce

R5(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

R5(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload

R5(config)#exit

### NAT 信息截图:

PC6上 ping R3 的 f0/0,输入命令 ping 192.168.35.3-t。

与此同时通过 show ip nat translations 查看 R5 上的 NAT 信息。

```
R5#show ip nat translations
Pro Inside global
                       Inside local
                                          Outside local
                                                             Outside global
icmp 192.168.35.5:56211 192.168.0.82:56211 192.168.35.3:56211 192.168.35.3:56211
icmp 192.168.35.5:56467 192.168.0.82:56467 192.168.35.3:56467 192.168.35.3:56467
icmp 192.168.35.5:56723 192.168.0.82:56723 192.168.35.3:56723 192.168.35.3:56723
icmp 192.168.35.5:56979 192.168.0.82:56979 192.168.35.3:56979 192.168.35.3:56979
icmp 192.168.35.5:57235 192.168.0.82:57235 192.168.35.3:57235 192.168.35.3:57235
icmp 192.168.35.5:57491 192.168.0.82:57491 192.168.35.3:57491 192.168.35.3:57491
icmp 192.168.35.5:57747 192.168.0.82:57747 192.168.35.3:57747 192.168.35.3:57747
icmp 192.168.35.5:58003 192.168.0.82:58003 192.168.35.3:58003 192.168.35.3:58003
icmp 192.168.35.5:58259 192.168.0.82:58259 192.168.35.3:58259 192.168.35.3:58259
icmp 192.168.35.5:58515 192.168.0.82:58515 192.168.35.3:58515 192.168.35.3:58515
icmp 192.168.35.5:58771 192.168.0.82:58771 192.168.35.3:58771 192.168.35.3:58771
icmp 192.168.35.5:59027 192.168.0.82:59027 192.168.35.3:59027 192.168.35.3:59027
icmp 192.168.35.5:59283 192.168.0.82:59283 192.168.35.3:59283 192.168.35.3:59283
icmp 192.168.35.5:59539 192.168.0.82:59539 192.168.35.3:59539 192.168.35.3:59539
icmp 192.168.35.5:60051 192.168.0.82:60051 192.168.35.3:60051 192.168.35.3:60051
icmp 192.168.35.5:60307 192.168.0.82:60307 192.168.35.3:60307 192.168.35.3:60307
icmp 192.168.35.5:60563 192.168.0.82:60563 192.168.35.3:60563 192.168.35.3:60563
icmp 192.168.35.5:60819 192.168.0.82:60819 192.168.35.3:60819 192.168.35.3:60819
```

26. 在各路由器上增加静态路由信息,使得 PC6 能够与 Zone1、Zone2、Guest Zone 的 PC 机通信。提示:在 R5 上可以通过设置默认路由方式简化路由配置(命令: ip route 0.0.0.0 0.0.0 聚认路由器 IP 地址),而 Private Zone 对其他区域是不可见的,所以在外部路由器上是不需要为其添加路由的(只需要添加 R3-R5 之间的子网)。

配置命令(请保留路由器提示符):

R1:

### R1#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#ip route 192.168.35.0 255.255.255.0 192.168.13.3

R1(config)#exit

### R4:

R4#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R4(config)#ip route 192.168.35.0 255.255.255.0 192.168.34.3

R4(config)#exit

### R5:

R5#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R5(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.35.3

R5(config)#exit

R5#show ip route

```
R5#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.35.3 to network 0.0.0.0

C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

C 192.168.35.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.35.3

R5#
```

Ping 结果截图:

PC6与PC1:

```
PC6> ping 10.0.0.82

10.0.0.82 icmp_seq=1 timeout

10.0.0.82 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=3 ttl=61 time=76.581 ms

84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=4 ttl=61 time=91.713 ms

84 bytes from 10.0.0.82 icmp_seq=5 ttl=61 time=92.695 ms
```

### PC6与PC3:

```
PC6> ping 10.1.0.82

10.1.0.82 icmp_seq=1 timeout

10.1.0.82 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 10.1.0.82 icmp_seq=3 ttl=61 time=76.549 ms

84 bytes from 10.1.0.82 icmp_seq=4 ttl=61 time=92.960 ms

84 bytes from 10.1.0.82 icmp_seq=5 ttl=61 time=92.895 ms
```

### PC6与PC4:

```
PC6> ping 172.16.0.2

172.16.0.2 icmp_seq=1 timeout

172.16.0.2 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=91.767 ms

84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=91.926 ms

84 bytes from 172.16.0.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=90.883 ms
```

### PC6与PC5:

```
PC6> ping 172.16.1.2

172.16.1.2 icmp_seq=1 timeout

172.16.1.2 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=3 ttl=61 time=62.449 ms

84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=4 ttl=61 time=91.102 ms

84 bytes from 172.16.1.2 icmp_seq=5 ttl=61 time=96.547 ms
```

- 注:由于先前比较多的同学反映因为环境原因没有配置 VM 虚拟机,该部分的三道实验题目改为选做,感兴趣的同学可以自己尝试。
- 27. 默认情况下,Cloud-1 的 eth0 接口工作在仅主机模式,IP 地址是动态分配的,与电脑主机的某个虚拟网卡处于同一个子网。因此配置 R2 的 f0/0 接口 IP 地址时也采用动态分配方式(命令: ip addess dhcp)。 配置完成后查看 R2 获得的 IP 地址,然后在电脑主机上打开命令行,Ping 一下 R2 的 IP 地址。
- 28. 在 R2 上配置 NAT 服务,并且在 R1 上添加电脑主机的子网路由,使得 Zone 1 的 PC 机也能与电脑主机通信。提示:定义 f0/0 接口为外部接口,s2/0 为内部接口。
- 29. 找一个不需要认证、没有地址绑定限制的网络环境(首选实验室、机房,或者自己搭一个环境),首先配置电脑主机的 IP 地址和默认网关,以便让电脑主机能够正常连接真实网络,再找一台该网络可以 Ping 通的主机 H。

接下来让 R2 的 f0/0 口改为连接 Cloud-1 的 eth2 接口(该接口采用桥接模式,如果没有 eth2,请参

照 GNS 指南添加一个),使用静态或动态方式给 R2 的 f0/0 口配置 IP 地址 (采用动态分配时需要再次输入 ip address dhcp,以便路由器重新获取 IP 地址),设置 R2 的默认路由地址为真实网络上的默认网关,在 R1 上为主机 H 的子网配置路由(可以简化配置成默认路由),测试 R2 以及 PC1 能否 Ping 通该主机。

30. 整理各路由器的当前运行配置,选择与本实验相关的内容记录在文本文件中,每个设备一个文件,分别命名为 R1.txt、R2.txt 等,随实验报告一起打包上传。

# 六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

● 路由器的接口为什么会出现: FastEthernet 0/1 is up, line protocol is down 的状态?

该状态表示端口工作正常但是链路层异常,产生该状态的原因可能是在一条线路两端的配置(协议/速率等)不一样,或者路由器端对端的 IP 不在同一个网段内,或对方端口异常。

● 路由起什么作用?什么是静态路由?

路由用来指示我们如何到达目的地址,通过选择数据传送的路径并转发起到了联通不同网络的作用。静态路由指手动配置并在路由器运行过程中保持不变的路由信息,用来直接告诉路由器某一目的地址的下一跳在哪里。

- 需要为每个 PC 的 IP 地址添加路由,还是只需要为其网络地址添加路由? 只需要为网络地址添加路由,每个 PC 都添加路由浪费难以维护,而且在路由时我们查询 的都是目标子网,而不是目标主机。
- 添加静态路由时,下一跳地址是填写本路由器的端口地址,还是对方路由器的端口地址?或者是目的地网络的路由器端口地址?接收方路由器的端口地址。
- 什么是默认路由?添加默认路由的命令格式是什么? 默认路由是路由表没有其他匹配项时自动选择的路由。 Ip route 0.0.0.0.0.0.0.x.x.x.x

# 七、 讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

本次实验比较流畅,没有遇到太多问题。就是最开始被30道题吓到了,实际体验比上次好。

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

有的时候配置了之后要等一会 GNS3 才会生效。。。不要一失败就抓狂,别急!你对本实验安排有哪些更好的建议呢?欢迎献计献策: