

Nachrichtenbeschreibung

EDI@Energy APERAK

auf Basis

APERAK

Anwendungsfehler- und Bestätigungs-Nachricht

UN D.07B S3

Version: 2.0f

Herausgabedatum: 01.04.2011 Autor: BDEW

Nachrichtenstruktur	. 2
Diagramm	
Segmentlayout	
Änderungshistorie	




Nachrichtenstruktur

	Zähler	Nr	Bez	St	/ BDEW	MaxWdh	/ BDEW	Ebene	Inhalt
	0010	1	UNH	М	M	1	1	0	Nachrichten-Kopfsegment
	0020	2	BGM	М	M	1	1	0	Beginn der Nachricht
	0030	3	DTM	С	R	9	1	1	Dokumentendatum
$\overline{}$	0090		SG2	С	R	9	1	1	Referenznummer/version mit Datum
	0100	4	RFF	М	М	1	1	1	Referenzangaben
L	0110	5	DTM	С	R	9	1	2	Referenzdatum
$\overline{}$	0120		SG3	С	R	9	1	1	Sender-ID
	0130	6	NAD	М	M	1	1	1	Name und Anschrift
	0140	7	CTA	С	0	9	1	2	Ansprechpartner
L	0150	8	COM	С	0	9	5	2	Kommunikationsverbindung
$\overline{}$	0120		SG3	С	R	9	1	1	Empfänger-ID
L	0130	9	NAD	М	M	1	1	1	Name und Anschrift
	0160		SG4	С	D	99999	99999	1	Fehlercode (Modellfehler)
	0170	10	ERC	М	М	1	1	1	Fehlercode
	0180	11	FTX	С	D	1	1	2	Freier Text
	0190		SG5	С	R	9	1	2	Transaktionsnummer/version
	0200	12	RFF	М	М	1	1	2	Referenzangaben
$\overline{}$	0160		SG4	С	D	99999	99999	1	Fehlercode (Verarbeitbarkeitsfehler)
	0170	13	ERC	М	M	1	1	1	Fehlercode
	0190		SG5	С	R	9	3	2	Transaktionsnummer/version
	0200	14	RFF	М	M	1	1	2	Referenzangaben
	0220	15	UNT	М	M	1	1	0	Nachrichten-Endesegment

Stand: 01.04.2011



Diagramm



Bez St MaxWdh Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional)
MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten Branchingdiagramms ist implizit.



Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name

0010 1 UNH M 1 M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNH				
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an14	M an14	Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben.
S009	Nachrichten-Kennung	М	М	
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an6	M an6	APERAK Anwendungsfehler- und Bestätigungs- Nachricht
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an3	M an3	D Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an3	M an3	07B Ausgabe 2007 - B
0051	Verwaltende Organisation	M an2	M an2	UN UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C an6	R an6	2.0f Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

DE0057: Es wird die Versionsnummer der Nachrichtenbeschreibung angegeben

Beispiel:

UNH+1+APERAK:D:07B:UN:2.0f'

01.04.2011

Stand:

4 /



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name

0020 2 **BGM** M 1 M 1 0 **Beginn der Nachricht**

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	С	R	
1001	Dokumentenname, Code	C an3	R an3	313 Anwendungssystemfehlermeldung ERR Verarbeitbarkeitsfehlermeldung
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation	С	R	_
1004	Dokumentennummer	C an35	R an35	EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei

Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

Beispiel:

BGM+313+AFBM5422'

01.04.2011



Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name			Standard	BDEW		
	Zähler Nr	Bez	St MaxWdh	St MaxWdh	Ebene	Name

0030 3 **DTM** C 9 R 1 1 **Dokumentendatum**

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	203 CCYYMMDDHHMM

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet. DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss angegeben werden.

Beispiel:

DTM+137:199904081000:203

In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum 10 Uhr 8. April 1999.

01.04.2011



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0090		SG2	С	9	R	1	1	Referenznummer/version mit Datum
0100	4	RFF	М	1	М	1	1	Referenzangaben

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF	•	•		
C506	Referenz	М	M	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	M an3	ACE Nummer des zugehörigen Dokuments
1154	Referenz, Identifikation	C an70	R an70	

Bemerkung:

Dieses Segment dient zur Angabe der Datenaustauschreferenz (UNB DE0020) der abgelehnten Nachrichtendatei, bzw. der Nachrichtendatei, die den abgelehnten Vorgang enthält.

Beispiel: RFF+ACE:TG9523'

01.04.2011



Zähler	Nr	Bez	_	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0090		SG2	С	9	R	1	1	Referenznummer/version mit Datum
0110	5	DTM	С	9	R	1	2	Referenzdatum

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	171 Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	203 CCYYMMDDHHMM

Bemerkung

Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen. Dies heißt, es ist der Zeitpunkt aus S004 des UNB-Segments der abgelehnten Nachrichtendatei bzw. der den abgelehnten Vorgang enthaltenden Nachrichtendatei anzugeben.

Beispiel:

DTM+171:200708041245:203'

01.04.2011



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0120		SG3	С	9	R	1	1	Sender-ID
0130	6	NAD	М	1	М	1	1	Name und Anschrift

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD	•			
3035	Beteiligter, Qualifier	M an3	M an3	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw absender
C082	Identifikation des Beteiligten	С	R	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an35	M an35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 305 ETSO (European Transmission System Operator) 321 EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die im Vorgang beteiligt sind. Sender (i. d. R. Datenverantwortlicher) und Empfänger müssen angegeben werden. Hier wird der Sender angegeben.

DE 3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel:

NAD+MS+4078901000029::9'
NAD+MS+9900204000002::293'

01.04.2011



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0120		SG3	С	9	R	1	1	Sender-ID
0140	7	СТА	С	9	0	1	2	Ansprechpartner

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an3	R an3	IC Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	С	R	
3413	Kontakt, Nummer	C an17	O an17	
3412	Kontakt	C an256	R an256	

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

Beispiel:

CTA+IC+:P FORGET'

01.04.2011



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0120		SG3	С	9	R	1	1	Sender-ID
0150	8	COM	С	9	0	5	2	Kommunikationsverbindung

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	М	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an512	M an512	
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M an3	M an3	TE Telefon EM Elektronische Post FX Telefax AJ weiteres Telefon AL Handy

Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

DE 3155: Es ist jeder Qualifier max. einmal zu verwenden.

Beispiel: COM+003222271020:TE'

01.04.2011

Stand:

Seite:



7261	NI-	D		Standard	0,	BDEW	-	N
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0120		SG3	С	9	R	1	1	Empfänger-ID
0130	9	NAD	М	1	М	1	1	Name und Anschrift

	·	Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD	•	•	-	
3035	Beteiligter, Qualifier	M an3	M an3	MR Nachrichtenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	С	R	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an35	M an35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 305 ETSO (European Transmission System Operator) 321 EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH

Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die im Vorgang beteiligt sind. Sender (i. d. R. Datenverantwortlicher) und Empfänger müssen angegeben werden. Hier wird der Empfänger angegeben.

DE 3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben.

Beispiel

NAD+MR+4012345000023::9'

01.04.2011



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0160		SG4	С	99999	D	99999	1	Fehlercode (Modellfehler)
0170	10	ERC	М	1	М	1	1	Fehlercode

		Standard	BDEW	·
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
ERC	•	•		
C901	Anwendungsfehler	М	М	
9321	Anwendungsfehler, Code	M an8	M an8	 Z01 Qualifier nicht aus erlaubtem Wertebereich Z02 Format nicht eingehalten Z03 Erforderliche Angabe (in einem Datenelement) fehlt Z05 Empfänger-MP-ID und Empfänger stimmen nicht überein Z06 MP-ID bei Empfänger nicht bekannt Z07 Datenaustauschreferenz des Absenders bei Empfänger bereits bekannt Z08 Segment fehlt

Bemerkung:

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem ERC-Segment beginnen.

In diesem und den nachfolgenden Segmenten sind die relevanten Informationen dargestellt, um einen Modellfehler melden zu können. D. h. sie gelten für eine APERAK mit DE1001 = 313 im BGM-Segment.

Beispiel:

ERC+Z01'

01.04.2011



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0160		SG4	С	99999	D	99999	1	Fehlercode (Modellfehler)
0180	11	FTX	С	1	D	1	2	Freier Text

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
FTX				
4451	Textbezug, Qualifier	M an3	M an3	ABO Information über Abweichung
4453	Textfunktion, Code	C an3	N	Nicht benutzt
C107	Text-Referenz	С	N	
4441	Freier Text, Code	M an17	N	Nicht benutzt
C108	Text	С	R	Falls ein fehlerhafter Inhalt vorhanden ist, wird dieser hier wiedergegeben.
4440	Freier Text	M an512	M an512	

Bemerkung:

Dieses Segment dient der Angabe von unformatierten oder codierten Textinformationen, die eine einzelne Position (Fehler) betreffen.

Falls die Beanstandung der fehlerhaften EDIFACT-Nachrichtendatei wegen eines fehlerhaften Inhalts erfolgt, ist dieser fehlerhafte Inhalt in diesem Segment zu übermitteln.

Beispiel:

In diesem Beispiel wird dargestellt, dass eine nicht vorhandene BDEW-Codenummer genommen wurde.

01.04.2011



			S	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0160		SG4	С	99999	D	99999	1	Fehlercode (Modellfehler)
0190		SG5	С	9	R	1	2	Transaktionsnummer/version
0200	12	RFF	М	1	М	1	2	Referenzangaben

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	M	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	M an3	ACE Nummer des zugehörigen Dokuments ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
1154	Referenz, Identifikation	C an70	R an70	Inhalt aus DE0020 oder DE0062
1156	Zeilennummer	C an6	D an6	Segmentzähler

Bemerkung

Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich auf den Fehler beziehen.

DE1153: Wird ein Modellfehler mittels APERAK gemeldet, so bezieht sich die APERAK immer auf eine Nachrichtendatei, auf die im SG2-RFF referenziert wird. Tritt der Modellfehler in Segmenten vor dem UNH-Segment (= Beginn der Nachricht) auf, so ist in DE1153 der Qualifier ACE zu verwenden.

ACE = Nummer des zugehörigen Dokumentes (Nachrichtendatei: UNB, DE0020)

ACW = Referenz auf die abgelehnte Nachricht (UNH, DE0062)

DE1156: Wenn im DE1153 der Qualifier ACW steht, wird in dem DE1156 die fortlaufende Nummer des Fehlersegmentes angegeben. (Die Zählung beginnt bei dem angegebenen UNH, DE0062 mit 1). Wenn im DE 1153 der Qualifier ACE steht, wird das Datenelement 1156 nicht verwendet.

Beispiel:

RFF+ACW:131:17'

In der Nachricht mit der Nummer 131 ist im Segment 17 der Fehler aufgetreten. RFF+ACE:3'

01.04.2011



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0160		SG4	С	99999	D	99999	1	Fehlercode (Verarbeitbarkeitsfehler)
0170	13	ERC	М	1	М	1	1	Fehlercode

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
ERC	•		-	
C901	Anwendungsfehler	M	М	
9321	Anwendungsfehler, Code	M an8	M an8	Nur für Folgeprozesse: Z09 Zählpunktbezeichnung fehlt Z10 Zahlpunktbezeichnung unbekannt Nur für Initialprozesse: Z11 Mindestumfang im Initialprozess zur Identifizierung nicht eingehalten Z12 Mindestumfang im Initialprozess zur Identifizierung eingehalten, im IT-System nicht gefunden Z13 Mindestumfang im Initialprozess zur Identifizierung eingehalten, im IT-System nicht eindeutig

Bemerkung:

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem ERC-Segment beginnen.

In diesem und den nachfolgenden Segmenten sind die relevanten Informationen dargestellt, um einen Verarbeitbarkeitsfehler melden zu können. D. h. sie gelten für eine APERAK mit DE1001 = ERR im BGM-Segment.

Wird ein Verarbeitbarkeitsfehler mittels APERAK gemeldet, so bezieht sich die APERAK nur auf den Vorgang, der fehlerhaft ist. Es wird somit nur dieser fehlerhafte Vorgang einer Nachrichtendatei abgelehnt, die eine Vielzahl von Vorgängen enthalten kann und auf die im SG2-RFF referenziert wird. Es können mehrere Verarbeitbarkeitsfehler, die sich auf unterschiedliche Vorgänge der selben Nachrichtendatei beziehen, zu einer APERAK zusammengefasst werden.

Hinweis: Die Prüfung auf Verarbeitbarkeitsfehler, die mittels der hier aufgeführten Codes gemeldet werden können, dürfen nicht auf die INVOIC angewendet werden.

Beispiel:

ERC+Z09

01.04.2011



			Standard		BDEW			
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0160		SG4	С	99999	D	99999	1	Fehlercode (Verarbeitbarkeitsfehler)
0190		SG5	С	9	R	3	2	Transaktionsnummer/version
0200	14	RFF	М	1	М	1	2	Referenzangaben

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	М	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	M an3	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht AGO Absenderreferenz für die Original-Nachricht TN Transaktions-Referenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C an70	R an70	Referenz(nummer)

Bemerkung:

Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich auf den Fehler beziehen.

Es sind immer mindestens zwei RFF-Segmente unter Nutzung der Qualifier ACW und AGO zu übertragen. Ist zur eindeutigen Identifikation des Vorgangs eine weitere Angabe nötig, so ist diese unter Nutzung des entsprechenden Qualifiers ebenfalls zu übertragen.

ACW = Referenz auf die abgelehnte Nachricht (UNH; DE0062) AGO = Absenderreferenz für die Original-Nachricht (BGM; DE1004)

Bei den folgenden Nachrichtentypen sind die jeweils genannten Informationen anzugeben, um einen Vorgang eindeutig zu identifizieren:

IFTSTA: Inhalt aus SG4 EQD, DE 8260 (MaBiS) bzw.

IFTSTA: Inhalt aus SG13-CNI DE1490 (WiM) INSRPT: Inhalt aus SG3-DOC, DE1004 UTILMD: Inhalt aus SG4-IDE, DE7402

Diese Information wird DE1154 übermittelt, wobei DE1153 = TN.

Beispiel:

RFF+ACW:9878u7987gh7'

EDI@Energy APERAK; 2.0f

01.04.2011

Stand:

20



			9	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name

0220 15 UNT M 1 M 1 0 Nachrichten-Endesegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n6	M n6	Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an14	M an14	Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden

Bemerkung:

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel:

UNT+15+1

UNT+84+1'

01.04.2011



Änderungshistorie

Lfd.Nr	Ort	Ände	Grund der Anpassung	Status		
		Bisher	Neu]		
Ä 00	1 Gesamtes Dokument	Version 2.0e	Version 2.0f	Aufgrund der Erweiterung des Anwendungsbereichs der APERAK zur Übermittlung von Verarbeitbarkeitsfehlern wird ein neue Version der APERAK benötigt.	genehmigt	
Ä 00	2 BGM DE1001	313	313, ERR	Aufgrund der Erweiterung des Anwendungsbereichs der APERAK zur Übermittlung von Verarbeitbarkeitsfehlern wird der neue Qualifier zur Unterscheidung der unterschiedlichen Fehler benötigt.	genehmigt	
Ä 00	3 SG2-RFF Bemerkung	Dieses Segment dient zur Angabe der Datenaustauschreferenz (UNB DE0020) der abgelehnten Nachrichtendatei.	Dieses Segment dient zur Angabe der Datenaustauschreferenz (UNB DE0020) der abgelehnten Nachrichtendatei, bzw. der Nachrichtendatei, die den abgelehnten Vorgang enthält.	Aufgrund der Erweiterung des Anwendungsbereichs der APERAK zur Übermittlung von Verarbeitbarkeitsfehlern ist der Abschnitt der Bemerkung anzupassen.	genehmigt	
Ä 00	4 SG2-DTM Bemerkung	Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF- Segment zu machen. Dies heißt, es ist der Zeitpunkt aus S004 des UNB-Segments der abgelehnten Nachrichtendatei anzugeben.	Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF- Segment zu machen. Dies heißt, es ist der Zeitpunkt aus S004 des UNB-Segments der abgelehnten Nachrichtendatei bzw. der den abgelehnten Vorgang enthaltenden Nachrichtendatei anzugeben.	Aufgrund der Erweiterung des Anwendungsbereichs der APERAK zur Übermittlung von Verarbeitbarkeitsfehlern ist der Abschnitt der Bemerkung anzupassen.	genehmigt	
Ä 00	5 SG4	Name: Fehlercode Status = R SG4 einmal explizit dargestellt	Name: Fehlercode (Modellfehler) Status = D SG4 zweimal explizit dargestellt	Aufgrund der Erweiterung des Anwendungsbereichs der APERAK zur Übermittlung von Verarbeitbarkeitsfehlern ist der Abschnitt anzupassen.	genehmigt	
Ä 00	6 SG4-ERC Bemerkung	Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem ERC-Segment beginnen.	Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem ERC-Segment beginnen. In diesem und den nachfolgenden Segmenten sind die relevanten Informationen dargestellt, um einen Modellfehler melden zu können. D. h. sie	Aufgrund der Erweiterung des Anwendungsbereichs der APERAK zur Übermittlung von Verarbeitbarkeitsfehlern ist der Abschnitt der Bemerkung anzupassen.	genehmigt	



Änderungshistorie

Lfd.Nr	Ort	Ände	Grund der Anpassung	Status	
		Bisher	Neu]	
			gelten für eine APERAK mit DE1001 = 313 im BGM-Segment.		
Ä 007	SG4-RFF Bemerkung	[] DE1153: In einer APERAK wird in der aktuellen, auf Modellfehler eingeschränkten Version immer auf eine Nachrichtendatei im SG2-RFF referenziert. Tritt der Modellfehler in Segmenten vor dem UNH-Segment (= Beginn der Nachricht) auf, so ist in DE1153 der Qualifier ACE zu verwenden. ACE = Nummer des zugehörigen Dokumentes (Nachrichtendatei UNB DE0020) ACW = Referenz auf die abgelehnte Nachricht (UNH DE0062) []	[] DE1153: Wird ein Modellfehler mittels APERAK gemeldet, so bezieht sich die APERAK immer auf eine Nachrichtendatei, auf die im SG2-RFF referenziert wird. Tritt der Modellfehler in Segmenten vor dem UNH-Segment (= Beginn der Nachricht) auf, so ist in DE1153 der Qualifier ACE zu verwenden. ACE = Nummer des zugehörigen Dokumentes (Nachrichtendatei UNB, DE0020) ACW = Referenz auf die abgelehnte Nachricht (UNH, DE0062) []	Aufgrund der Erweiterung des Anwendungsbereichs der APERAK zur Übermittlung von Verarbeitbarkeitsfehlern ist der Abschnitt der Bemerkung anzupassen.	genehmigt
Ä 008	SG4		SG4 in der Ausprägung: Verarbeitbarkeitsfehler	Aufgrund der Erweiterung des Anwendungsbereichs der APERAK zur Übermittlung von Verarbeitbarkeitsfehlern ist diese zusätzliche Ausprägung des SG4 nötig.	genehmigt