

## Nachrichtenbeschreibung

# **EDI@Energy MSCONS**

auf Basis

### **MSCONS**

Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen

### **UN D.04B S3**

Version: 2.2

Herausgabedatum: 01.10.2012 Autor: BDEW

Nachrichtenstruktur	2
Diagramm	4
Segmentlayout	
Änderungshistorie	36



### Nachrichtenstruktur

	Zähler	Nr	Bez	St	/ BDEW	MaxWdh	/ BDEW	Ebene	Inhalt
	0010	3	UNH	М	M	1	1	0	Nachrichtenkopfsegment
	0020	4	BGM	М	M	1	1	0	Nachrichtenbeginn
	0030	5	DTM	М	M	9	1	1	Nachrichtendatum
$\vdash$	0050		SG1	С	D	9	1	1	Referenz mit Datum
	0060	6	RFF	М	M	1	1	1	Referenzangaben
<u> </u>	0070	7	DTM	С	R	9	1	2	Referenzdatum
$\vdash$	0080		SG2	С	R	99	1	1	Sender-Identifikation
l .	0090	8	NAD	М	M	1	1	1	Name und Anschrift
	0130		SG4	С	D	9	1	2	Kontaktinformation
	0140	9	CTA	М	M	1	1	2	Ansprechpartner
Щ_	0150	10	COM	С	R	9	5	3	Kommunikationsverbindung
$\vdash$	0080		SG2	С	R	99	1	1	Empfänger-Identifikation
L	0090	11	NAD	М	M	1	1	1	Name und Anschrift
	0160	12	UNS	М	M	1	1	0	Abschnitts-Kontrollsegment
$\overline{}$	0170		SG5	М	M	99999	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
	0180	13	NAD	М	M	1	1	1	Name und Adresse
	0190		SG6	М	D	99999	1	2	LOC
<u> </u>	0200	14	LOC	М	M	1	1	2	Ortsangabe, Standort, Lokation Zähler
<b> </b>	0190		SG6	М	М	99999	1	2	LOC-DTM-DTM-DTM-DTM-DTM-DTM-SG7-SG8-SG
	0200	15	LOC	М	M	1	1	2	Ortsangabe, Standort, Lokation Zähler
	0210	16	DTM	С	D	9	1	3	Beginn Messperiode (DTM 1)
	0210	17	DTM	С	D	9	1	3	Messperiodendauer (DTM 2)
	0210	18	DTM	С	D	9	1	3	Bilanzierungsmonat (DTM 3)
	0210	19	DTM	С	D	9	1	3	Ende Messperiode (DTM 4)
	0210	20	DTM	С	D	9	1	3	Aggregationszeitpunkt zur Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe (DTM 5)
	0210	21	DTM	С	D	9	1	3	Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungszeitpunkt (DTM 6)
Ш.	0210	22	DTM	С	D	9	1	3	Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungsdatum (DTM 7)
	0220		SG7	С	D	99	99	3	Referenzangaben zum Zähler
<u> </u>	0230	23	RFF	М	M	1	1	3	Referenzangaben
	0250		SG8	С	D	99	99	3	Eigenschaft oder Merkmal zum Zähler oder zur Messung
	0260	24	CCI	М	M	1	1	3	Ablesegrund
	0250		SG8	С	D	99	99	3	Eigenschaft oder Merkmal zum Zähler oder zur Messung
	0260	25	CCI	М	М	1	1	3	Erfassungshinweis
	0250		SG8	С	D	99	99	3	Eigenschaft oder Merkmal zum Zähler oder zur Messung
	0260	26	CCI	М	M	1	1	3	Tag mit Zeit-Umschaltung
	0250		SG8	С	D	99	99	3	Eigenschaft oder Merkmal zum Zähler oder zur Messung
	0260	27	CCI	М	М	1	1	3	EEG-Zeitreihentyp
	0280		SG9	С	D	99999	99999	3	Positionsdaten
	0290	28	LIN	М	М	1	1	3	lfd. Position
	0300	29	PIA	С	R	9	1	4	OBIS-Kennzahl
111 -	0350		SG10	М	M	9999	9999	4	QTY-DTM-STS

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard Nr = Laufende Segmentnummer im Guide MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen St = Status
EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional
Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional,
D=Abhängig von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used




### Nachrichtenstruktur

	Zähler Nr	Bez	St	/ BDEW	MaxWdh	/ BDEW	Ebene	Inhalt
	0360 30	QTY	М	М	1	1	4	Mengenangaben
	0370 31	DTM	С	D	9	2	5	Zeitangaben
Ш	- 0380 32	STS	С	D	9	4	5	Statuszusatzinformation / Tarif (nur Strom)
	0440 33	UNT	M	M	1	1	0	Nachrichten-Endesegment



### **Diagramm**



Bez St MaxWdh Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional)
MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen

Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten Branchingdiagrams ist implizit



Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name				5	Standard		BDEW		
	Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name

0010 3 UNH M 1 M 1 0 Nachrichtenkopfsegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNH				
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an14	M an14	Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben.
S009	Nachrichten-Kennung	M	M	
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M an6	M an6	MSCONS Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M an3	M an3	D Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M an3	M an3	04B Ausgabe 2004 - B
0051	Verwaltende Organisation	M an2	M an2	UN UN/CEFACT
0057		C an6	R an6	2.2 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung

#### Bemerkung

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM des Verzeichnisses D.04B unter Kontrolle der Vereinten Nationen.

Hinweis:

DE0057: Es wird die Versions- und Release-Nummer der Nachrichtenbeschreibung angegeben.

#### Beispiel:

UNH+1+MSCONS:D:04B:UN:2.2'

01.10.2012

Stand:

5 /



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name

0020 4 **BGM** M 1 M 1 0 Nachrichtenbeginn

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
BGM				
C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname	С	R	
1001	Dokumentenname, Code	C an3	R an3	7 Prozessdatenbericht BK Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung Z06 Normiertes Lastprofil Z15 EEG-Überführungszeitreihe
C106	Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation	С	R	T
1004	Dokumentennummer	C an35	R an35	EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C an3	R an3	9 Original 1 Storno

#### Bemerkung:

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.

DE 1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte:

- 9 = Original Ein Hinweis für den Empfänger, dass diese Nachricht eine Original-Nachricht und kein Ersatz oder Duplikat ist.
- 1 = Storno Für den Fall, dass der gesamte Inhalt einer vorangegangenen Nachricht zurückgenommen werden soll. Die Referenz zu dieser Nachricht wird über SG1 RFF vorgenommen.

#### Beispiel:

BGM+7+MSI5422+9'

Dieses Beispiel identifiziert das Dokument als einen Prozessdatenbericht durch die Verwendung des Codewertes 7. Das Dokument hat die Belegnummer MSI5422.

01.10.2012



Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name				Standard		BDEW		
	Zähler N	lr I	Bez S	t MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name

DTM 0030 Nachrichtendatum

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	203 CCYYMMDDHHMM

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet.

DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss angegeben werden.

Beispiel: DTM+137:199904081315:203' In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 8. April 1999, 13:15h.

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez		standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0050		SG1	С	9	D	1	1	Referenz mit Datum
0060	6	RFF	М	1	М	1	1	Referenzangaben

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	М	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	M an3	AGI Beantragungsnummer ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht
1154	Referenz, Identifikation	C an70	R an70	Referenznummer

#### Bemerkung

Dieses Segment dient zur Angabe einer Referenz (BGM DE1004), die sich auf eine gesamte vorangegangene Nachricht bezieht, z. B. auf die Nachrichtennummer einer Anfrage (AGI: ORDERS) oder auf die Nachrichtennummer einer vorangegangenen MSCONS-Nachricht (ACW), wenn diese storniert werden soll.

#### Beispiel:

RFF+AGI:AFN9523'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	_	tandard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0050		SG1	С	9	D	1	1	Referenz mit Datum
0070	7	DTM	С	9	R	1	2	Referenzdatum

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	171 Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	203 CCYYMMDDHHMM

#### Bemerkung

Dieses Segment wird benutzt, um das Anfragedatum oder das Datum der zu stornierenden Nachricht zum vorangegangenen RFF-Segment anzugeben.

#### Beispiel:

DTM+171:199903311315:203'

In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 31. März 1999, 13:15h.

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0080		SG2	С	99	R	1	1	Sender-Identifikation
0090	8	NAD	М	1	М	1	1	Name und Anschrift

		Standard	BDEW				
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung			
NAD							
3035	Beteiligter, Qualifier	M an3	M an3	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw absender			
C082	Identifikation des Beteiligten	С	R				
3039	Beteiligter, Identifikation	M an35	M an35	MP-ID			
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt			
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 305 ETSO (European Transmission System Operator) 321 EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH			

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die im Vorgang beteiligt sind. Der Sender (fachlich Verantwortlicher) muss angegeben werden.

DE 3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben.

#### Beispiel:

NAD+MS+4012345678901::9'
NAD+MS+9920455302123::293'

01.10.2012



			S	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0800		SG2	С	99	R	1	1	Sender-Identifikation
0130		SG4	С	9	D	1	2	Kontaktinformation
0140	9	СТА	М	1	М	1	2	Ansprechpartner

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CTA				
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C an3	R an3	IC Informationsstelle
C056	Abteilung oder Bearbeiter	С	R	
3413	Abteilung oder Bearbeiter, Code	C an17	N	Nicht benutzt
3412	Abteilung oder Bearbeiter	C an35	R an35	

#### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten Unternehmens.

#### Beispiel:

CTA+IC+:P GETTY

01.10.2012



			S	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0800		SG2	С	99	R	1	1	Sender-Identifikation
0130		SG4	С	9	D	1	2	Kontaktinformation
0150	10	COM	С	9	R	5	3	Kommunikationsverbindung

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
COM				
C076	Kommunikationsverbindung	M	М	
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M an512	M an512	Nummer, Adresse
3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	M an3	M an3	TE Telefon EM E-Mail AJ weiteres Telefon AL Handy FX Telefax

#### Bemerkung:

Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen Sachbearbeiters oder der Abteilung.

DE3155: Es ist jeder Qualifier max. einmal zu verwenden.

#### Beispiel:

COM+003222271020:TE'

Die im vorangegangenen Segment genannte Informationsstelle hat die Telefonnummer 003222271020.

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0080		SG2	С	99	R	1	1	Empfänger-Identifikation
0090	11	NAD	M	1	М	1	1	Name und Anschrift

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an3	M an3	MR Nachrichtenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	С	R	
3039	Beteiligter, Identifikation	M an35	M an35	MP-ID
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 305 ETSO (European Transmission System Operator) 321 EASEE-Gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange for Gas) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH

Bemerkung: Dieses Segment wird zur Identifikation der Geschäftspartner genutzt, die im Vorgang beteiligt sind. Der Empfänger (fachlich Verantwortlicher) muss angegeben werden.

DE 3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben.

#### Beispiel:

NAD+MR+4012345678901::9'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	Standard St MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name

0160 12 UNS M 1 M 1 0 Abschnitts-Kontrollsegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNS				
0081	Abschnittskennung, codiert	M a1	M a1	D Trennung von Kopf- und Positionsteil

#### Bemerkung:

Dieses Segment dient der Trennung von Kopf- und Positionsteil einer Nachricht.

### Beispiel:

UNS+D'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	M	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0180	13	NAD	М	1	М	1	1	Name und Adresse

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
NAD				
3035	Beteiligter, Qualifier	M an3	M an3	DP Lieferanschrift DED Profilerstellung Z15 EEG-Überführungszeitreihe

Dieses Segment wird zur Identifikation des "Lieferortes" genutzt.
DP: Angabe des Zählpunktes des Leistungsempfängers an der Übergabe-/ Abnahmestelle in SG6-LOC.

DED: Angabe der Standard-Lastprofil-Bezeichnung in SG6-LOC.

Z15: EEG-Überführungszeitreihe in SG6-LOC.

#### Beispiel:

NAD+DP'

01.10.2012



			S	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	M	99999	D	1	2	LOC
0200	14	LOC	М	1	М	1	2	Ortsangabe, Standort, Lokation Zähler

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LOC				
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an3	M an3	237 Bilanzkreis
C517	Ortsangabe	С	R	
3225	Ortsangabe, Code	C an35	R an35	Bezeichnung des Bilanzkreises-an.
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	305 ETSO (European Transmission System Operator)
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	С	R	
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Code	C an25	R an25	Bezeichnung des Bilanzkreises-von.
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	305 ETSO (European Transmission System Operator)

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Lokation benutzt, für den die (Zähler-)Daten gelten. Es wird ausschließlich verwendet, wenn EEG-Überführungszeitreihen übertragen werden (BGM DE1001 = Z15).

### Hinweis:

Es wird der Bilanzkreis-an (DE 3225) und der Bilanzkreis-von (DE3223) der EEG-Überführungszeitreihe mitgeteilt. C517/C519: Die Bilanzkreise der EEG-Überführungszeitreihe müssen immer angegeben werden. Bei der Übermittlung von EEG-Überführungszeitreihen werden zwei SG6-LOC-Segmente verwendet.

#### Beispiel

LOC+237+11XUENBSOLS----X::305+11XVNBSOLS----X::305

01.10.2012



			S	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	M	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0200	15	LOC	М	1	М	1	2	Ortsangabe, Standort, Lokation Zähler

		Standard	BDEW			
Bez	Name St Format		St Format	Anwendung / Bemerkung		
LOC						
3227	Ortsangabe, Qualifier	M an3	M an3	172 Zählpunkt Z04 Lastprofilbezeichnung 107 Bilanzierungsgebiet		
C517	Ortsangabe	С	R			
3225	Ortsangabe, Code	C an35	R an35	Lokation, bzw. Angabe zum Zähler oder Messplatz ("Zählpunktbezeichnung", Bezeichnung des Standardlastprofils oder Bilanzierungsgebiet-von).		
1131	Codeliste, Code	C an17	N	Nicht benutzt		
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C an3	R an3	89 Vergeben vom Händler (hier Netzbetreiber) 305 ETSO (European Transmission System Operator)		

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird zur Angabe der Lokation benutzt, für den die (Zähler-)Daten gelten.

#### Hinweis:

C517: Die Zählpunktbezeichnung, die Lastprofilbezeichnung oder das Bilanzierungsgebiet der EEG-Überführungszeitreihe muss immer angegeben werden. Bei der Übermittlung von EEG-Überführungszeitreihen werden zwei SG6-LOC-Segmente verwendet.

### Beispiel:

LOC+172+DE00014559929E00856996N5139699L01::89' LOC+Z04+H0::89'

01.10.2012



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0210	16	DTM	С	9	D	1	3	Beginn Messperiode (DTM 1)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ 102 CCYYMMDD

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn-Zeitpunkt (Ablesung, Erfassung, Erzeugung) anzugeben.

Im Anwendungshandbuch ist eine Übersicht zur Verwendung dargestellt.

Für die Übermittlung des Beginn-Datums für Brennwert und Z-Zahl ist die Verwendung des Tagesdatums (DE2379=102) vorgesehen.

In DE2380 wird an der Stelle, die durch ZZZ in DE2379 definiert ist, die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

#### Beispiel:

DTM+163:201002011100?+01:303'

01.10.2012



			S	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0210	17	DTM	С	9	D	1	3	Messperiodendauer (DTM 2)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	672 zugewiesene Periode
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	806 Minuten

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um bei periodisch erfassten Werten (Lastprofilen) die Dauer der Messperiode anzugeben.

Im Anwendungshandbuch ist eine Übersicht zur Verwendung dargestellt.

#### Beispiel:

DTM+672:15:806'

01.10.2012



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0210	18	DTM	С	9	D	1	3	Bilanzierungsmonat (DTM 3)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	492 Bilanzierungsdatum, -zeit, -periode
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	610 CCYYMM

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Bezugsmonat/Jahr zur Bilanzsummenzeitreihe anzugeben.

Im Anwendungshandbuch ist eine Übersicht zur Verwendung dargestellt.

#### Beispiel:

DTM+492:201004:610'

01.10.2012



			S	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	M	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	M	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0210	19	DTM	С	9	D	1	3	Ende Messperiode (DTM 4)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ 102 CCYYMMDD

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Ende-Zeitpunkt (Ablesung, Erfassung, Erzeugung) anzugeben.

Im Anwendungshandbuch ist eine Übersicht zur Verwendung dargestellt.

Für die Übermittlung des Ende-Datums für Brennwert und Z-Zahl ist die Verwendung des Tagesdatums (DE2379=102) vorgesehen.

In DE2380 wird an der Stelle, die durch ZZZ in DE2379 definiert ist, die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

#### Beispiel

DTM+164:201006010800?+02:303'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0210	20	DTM	С	9	D	1	3	Aggregationszeitpunkt zur Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe (DTM 5)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	293 Fertigstellungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	204 CCYYMMDDHHMMSS

### Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um eine eindeutige Versionsnummer zu übermitteln. Zur Versionierung wird der Aggregationszeitpunkt für die Summenlastgänge verwendet.

Im Anwendungshandbuch ist eine Übersicht zur Verwendung dargestellt.

#### **Beispiel**

DTM+293:20100420103245:204'

01.10.2012



			5	Standard		BDEW		
Zähler	Nr	Bez	St	MaxWdh	St	MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0210	21	DTM	С	9	D	1	3	Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungszeitpunkt (DTM 6)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	9 Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	303 CCYYMMDDHHMMZZZ

#### Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um den Ablese-, Erfassungs-, Erzeugung-Zeitpunkt anzugeben.

Im Anwendungshandbuch ist eine Übersicht zur Verwendung dargestellt.

In DE2380 wird an der Stelle, die durch ZZZ in DE2379 definiert ist, die Abweichung der lokalen Zeit zur UTC angegeben.

### Beispiel:

DTM+9:201002012315?+01:303'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0210	22	DTM	С	9	D	1	3	Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungsdatum (DTM 7)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	М	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	9 Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C an3	R an3	102 CCYYMMDD

### Bemerkung:

Dieses Segment wird benutzt, um das Ablese-/Erfassungsdatum anzugeben.

Im Anwendungshandbuch ist eine Übersicht zur Verwendung dargestellt.

#### Beispiel:

DTM+9:20100601:102'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	_	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170	IVI	SG5	M	99999	M	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0220		SG7				•	_	
0220			С	99	D	99	3	Referenzangaben zum Zähler
0230	23	RFF	М	1	М	1	3	Referenzangaben

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
RFF				
C506	Referenz	М	М	
1153	Referenz, Qualifier	M an3	M an3	MG Zählernummer
1154	Referenz, Identifikation	C an70	R an70	Zählernummer (z. B. "Eigentums-" oder "Gerätenummer")

#### Bemerkung:

Dieses Segment dient zur Angabe von Referenzen, die sich auf den Zähler beziehen. Das Segment muss bei der Übertragung von Zählerständen (SLP) angegeben werden.

#### Beispiel:

RFF+MG:8465929523'

01.10.2012

Stand:

36



Zähler	Nr	Bez	S St	standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	M	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0250		SG8	С	99	D	99	3	Eigenschaft oder Merkmal zum Zähler oder zur Messung
0260	24	CCI	M	1	М	1	3	Ablesegrund

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CCI				
7059	Klassentyp, Code	C an3	R an3	ACH Ablesegrund
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	С	N	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an3	N	Nicht benutzt
C240	Merkmalsbeschreibung	С	R	
7037	Merkmal, Code	M an17	M an17	Ablesegrund, codiert.  COM Gerätewechsel (change of meter)  IOM Geräteinbau (installation of meter)  ROM Geräteausbau (removal of meter)  COS Vertragswechsel (Lieferantenwechsel oder Ein-, bzw. Auszug)  COB Bilanzierungsgebietswechsel (change of balancing area)  CMP Geräteparameteränderung  PMR Turnusablesung (periodic meter reading)  COT Zwischenablesung (z.B. bei Tarifwechsel)

#### Bemerkung:

Das Segment muss bei der Übertragung von Zählerständen (SLP) angegeben werden.

Diese Angaben beziehen sich auf das vorangegangene LOC-Segment. Es beschreibt den Grund für die Übertragung von Zählerständen.

Eine Darstellung der zulässigen Kombinationen befindet sich im Anwendungshandbuch.

### Beispiel:

CCI+ACH++COS'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	S St	standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0250		SG8	С	99	D	99	3	Eigenschaft oder Merkmal zum Zähler oder zur Messung
0260	25	CCI	М	1	М	1	3	Erfassungshinweis

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CCI				
7059	Klassentyp, Code	C an3	R an3	16 Parametereigenschaft
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	С	N	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an3	N	Nicht benutzt
C240	Merkmalsbeschreibung	С	R	
7037	Merkmal, Code	M an17	M an17	Erfassungshinweis, codiert.  SMV Anfangszählerstand (start measure value) (z.B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Einzug)  EMV Endzählerstand (end measure value) (z.B. bei Geräte-, Lieferantenwechsel, Auszug)  MRV Zählerstand (meter reading value) (bei Turnus- oder Zwischenablesung)

#### Bemerkung:

Das Segment muss bei der Übertragung von Zählerständen (SLP) angegeben werden. Diese Angaben beziehen sich auf das vorangegangene LOC-Segment.

Es beschreibt die Art des Zählerstandes.

Eine Darstellung der zulässigen Kombinationen befindet sich im Anwendungshandbuch.

#### Beispiel:

CCI+16++SMV'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0250		SG8	С	99	D	99	3	Eigenschaft oder Merkmal zum Zähler oder zur Messung
0260	26	CCI	М	1	М	1	3	Tag mit Zeit-Umschaltung

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CCI				
7059	Klassentyp, Code	C an3	R an3	10 allgemeiner Erfassungshinweis
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	С	N	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an3	N	Nicht benutzt
C240	Merkmalsbeschreibung	С	R	
7037	Merkmal, Code	M an17	M an17	Tag mit Zeit-Umschaltung, codiert.  WS Tag mit Umschaltung Winter-Sommerzeit  SW Tag mit Umschaltung Sommer-Winterzeit

#### Bemerkung:

Das Segment muss bei der Übertragung von Lastprofilen (RLM) im Format LG (UNB-DE0026=LG) an Tagen mit Sommer-/Winter-, bzw. Winter-/Sommerzeit-Umschaltung angegeben werden. Diese Angaben beziehen sich auf das vorangegangene LOC-Segment.

#### Beispiel:

CCI+10++WS'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	M	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	M	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0250		SG8	С	99	D	99	3	Eigenschaft oder Merkmal zum Zähler oder zur Messung
0260	27	CCI	M	1	М	1	3	EEG-Zeitreihentyp

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
CCI				
7059	Klassentyp, Code	C an3	R an3	15 Struktur
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	С	N	
6313	Gemessene Dimension, Code	C an3	N	Nicht benutzt
C240	Merkmalsbeschreibung	С	R	
7037	Merkmal, Code	M an17	M an17	Hier ist der entsprechende Code des EEG- Überführungszeitreihentyps anzugeben. Details sind der jeweils gültigen EDI@Energy-Codeliste der Zeitreihentypen zu entnehmen. Beispielcode: BI1 Überführung der Summe von EEG-Strom aus Biomasse/ Biogas nach § 27 EEG 2009 im VNB-BK für EEG, erfasst durch Lastgangzählung

#### Bemerkung:

Das Segment muss bei der Übertragung von EEG-Überführungszeitreihen angegeben werden. Diese Angaben beziehen sich auf das vorangegangene LOC-Segment. Es beschreibt den Zeitreihentyp der EEG-Überführungszeitreihe.

Beispiel: CCI+15++BI1'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez		Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
Zaillei	INI	Dez	<u> </u>	Maxvvuii	JI.	IVIAXVVUII	Ebelle	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0290	28	LIN	М	1	М	1	3	Ifd. Position

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
LIN				
1082	Positionsnummer	C an6	R n6	Laufende Positionsnummer innerhalb eines Messpunktes (von 1 bis n)

#### Bemerkung:

Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils innerhalb einer Lokation an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem LIN-Segment beginnen.

Die Positionsnummer wird hochgezählt, um verschiedene Messwerte (mehrere Zählwerke) oder Messwertreihen (z. B. Wirk- und Blindarbeit) an einem Mess- oder Zählpunkt zu bilden.

# Beispiel:

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez		Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	М	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0300	29	PIA	С	9	R	1	4	OBIS-Kennzahl

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
PIA				
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M an3	M an3	5 Produktidentifikation
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M	М	
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C an35	R an35	OBIS-Kennzahl
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C an3	R an3	SRW OBIS-Kennzahl

#### Bemerkung

Dieses Segment wird benutzt, um die Produktidentifikation für die aktuelle Position unter Verwendung des OBIS-Kennzeichens anzugeben. Diese Identifikation ist beim Austausch von Daten zu Energiemengen innerhalb der deutschen Energiewirtschaft zu verwenden

C212 - DE7140: Es wird die OBIS-Kennzahl angegeben. Die Einheiten (kWh, kvarh) sind implizit in der OBIS-Kennzahl enthalten. Eine Liste der am häufigsten verwendeten Kennzeichnungen befindet sich im Dokument: "OBIS-Kennzahlen-System" innerhalb der BDEW-Dokumentationen.

Es sind immer alle ableserelevanten Zählwerke eines Zählers im Zusammenhang (LIN+1' ... LIN+2' ...) zu übertragen.

#### Beispiel:

PIA+5+1-1?:1.8.1:SRW' PIA+5+1-1?:1.29.1:SRW'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	S St	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	М	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	M	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	M	9999	М	9999	4	QTY-DTM-STS
0360	30	QTY	M	1	М	1	4	Mengenangaben

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
QTY				
C186	Mengenangaben	M	М	
6063	Menge, Qualifier	M an3	M an3	<ul> <li>220 Abgelesener Wert (wahrer Wert, abrechnungsrelevant)</li> <li>67 Ersatzwert - geschätzt, veranschlagt (abrechnungsrelevant)</li> <li>201 Vorschlagswert (nicht abrechnungsrelevant)</li> <li>20 Nicht verwendbarer Wert (nicht abrechnungsrelevant)</li> <li>187 Prognosewert</li> <li>79 Energiemenge summiert (Summenwert, Bilanzsumme)</li> </ul>
6060	Menge	M an35	M n35	

#### Bemerkung:

Hinweise zu DE 6063:

Bei Angabe saldierter Energiemengen wird mittels SG6-DTM, bzw. SG10-DTM die korrespondierende Messperiode angegeben. Um Angaben zu Zählerständen zu übermitteln, werden über o.g. Segmente der Ablesezeitpunkt spezifiziert und über SG8-CCI Ablesehinweise spezifiziert. Der Qualifier 187-Prognosewert wird zur Übermittlung der ausgerollten, normierten Lastprofile (vorläufiger Wert, nicht abrechnungsrelevant) verwendet und kann auch bei der Übermittlung von Brennwert und Z-Zahl genutzt werden.

Eine Übersicht zur Nutzung der Qualifier des DE6063 befindet sich im Anwendungshandbuch

Zur Korrektur (nach erfolgter Stornierung) einzelner Werte oder einer Zeitreihe ist eine Statuszusatzangabe (SG10-STS) anzugeben.

DE 6060: Im deutschen Energiemarkt werden positive Werte mit maximal 3 Nachkommastellen verwendet. Weitere Angaben zur Anzahl Nachkommastellen befinden sich im Anwendungshandbuch.

### Beispiel:

QTY+220:4250.465' QTY+67:4250.465'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	_	Standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	M	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	M	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	QTY-DTM-STS
0370	31	DTM	С	9	D	2	5	Zeitangaben

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
DTM				
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	М	M	
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M an3	M an3	<ul> <li>9 Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit</li> <li>163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit</li> <li>164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit</li> </ul>
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C an35	R an35	
2379		C an3	R an3	102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMMZZZ

#### Bemerkung:

Dieses Segment enthält Datum- und Zeitangaben zu den Zählerdaten im vorangegangenen QTY-Segment. In diesem Sinne wird die Messperiode jedes Wertes eines Lastprofils mit den Angaben für Perioden-Anfang [163] und -Ende [164] gekennzeichnet (falls für einen Tageslastgang über die Kennung LG im UNB-Segment 0026 und über SG6 DTM, Startzeitpunkt und Intervall für die Zeitreihe generell gesetzt wurden, kann hier auf diese Angaben verzichtet werden) oder der Erfassungs- bzw. Ablesezeitpunkt (z. B. bei einem Zählerstand) eines entsprechenden Wertes spezifiziert.

Bei der Übermittlung von Zählerständen wird auf die Angabe der Uhrzeit verzichtet (DE2379 = 102).

Im Gasbereich wird die Gültigkeitsperiode des Brennwertes/Zustandszahl gem. G685 angegeben.

An dieser Stelle wird auf die explizite Darstellung verzichtet. Die Kombination der Qualifier in DE2005 und DE2379 entsprechen den Spezifikationen der DTM-Segmente in SG6:

- 1: Beginn Messperiode
- 4: Ende Messperiode
- 6: Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungszeitpunkt
- 7: Ablese-, Erfassungs-, Erzeugungsdatum

Im Anwendungshandbuch ist eine Übersicht zur Verwendung dargestellt.

#### Beispiel:

DTM+163:199901010000?+01:303'
DTM+164:199901310015?+01:303'
DTM+9:200803051000?+02:303'
DTM+9:20080201:102'

01.10.2012



Zähler	Nr	Bez	_	standard MaxWdh	St	BDEW MaxWdh	Ebene	Name
0170		SG5	M	99999	М	1	1	Liefer-, bzw. Bezugsort
0190		SG6	M	99999	М	1	2	LOC-DTM-SG7-SG8-SG9
0280		SG9	С	99999	D	99999	3	Positionsdaten
0350		SG10	М	9999	М	9999	4	QTY-DTM-STS
0380	32	STS	С	9	D	4	5	Statuszusatzinformation / Tarif (nur Strom)

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
STS				
C601	Statuskategorie	С	R	
9015	Statuskategorie, Code	M an3	M an3	6 Vertrag 8 Messwertqualität
C555	Status	С	D	
4405	Status, Code	M an3	M an3	T1 Tarif 1 T2 Tarif 2 T3 Tarif 3 T4 Tarif 4 T5 Tarif 5 T6 Tarif 6 T7 Tarif 7 T8 Tarif 8 T9 Tarif 9
1131	Codeliste, Code	C an17	R an17	108 Tarifplan
C556	Statusanlaß	С	D	
9013	Statusanlaß, Code	M an3	M an3	Statuszusatzinformation

#### Bemerkung:

Dieses Segment enthält Informationen zu den einzelnen Mengenwerten.

Es kann verwendet werden um eine korrespondierende Tarifinformation zu den einzelnen Lastgangwerten - DE9015 = 6, DE1131 = 108 (nur bei elektrischer Energie) oder Zusatzinformationen zum Status eines Messwertes (Strom, Gas, Zählerstand, Lastgangwert) anzugeben - DE9015 = 8.

Die für die Statuszusatzinformation zur Verfügung stehenden Qualifier (DE9013) sind im "EDI@Energy MSCONS Anwendungshandbuch" spezifiziert.

#### Beispiel:

STS+8+T2:108'

Der im QTY genannte Wert steht in Relation zum Tarif 2

STS+8++ZA4'

Zu dem im QTY genannten Zählerstand wird die Statuszusatzinformation angegeben, dass ein Ersatzwert aufgrund eines fehlerhaften Ablesewertes übermittelt wird

01.10.2012



	Zähler Nr	Bez	Standard St MaxWdh	BDEW St MaxWdh	Ebene	Name
--	-----------	-----	-----------------------	-------------------	-------	------

0440 33 UNT M 1 M 1 0 Nachrichten-Endesegment

		Standard	BDEW	
Bez	Name	St Format	St Format	Anwendung / Bemerkung
UNT				
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M n6	M n6	Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben.
0062	Nachrichten-Referenznummer	M an14	M an14	Die Referenznummer aus dem UNHSegment muss hier wiederholt werden.

#### Bemerkung:

Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

### Beispiel:

UNT+31+1'

01.10.2012



# Änderungshistorie

Lfd.Nr	Ort	Ände	rungen	Grund der Anpassung	Status	
		Bisher	Neu	1		
	1 UNH, gesamtes Dokument	V2.1d	V2.2	Neue Version, zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	genehmigt	
Ä 00:	2 SG2-NAD	DE3035: Die beteiligten Partner in einer Nachricht werden mit MR und MS gekennzeichnet. Die Rollenidentifikation erfolgt über die MP-ID.	keine Angabe	Text gelöscht	genehmigt	
Ä 00:	3 SG2-NAD	DE3035: Die beteiligten Partner in einer Nachricht werden mit MR und MS gekennzeichnet. Die Rollenidentifikation erfolgt über die MP-ID.	keine Angabe	Text gelöscht	genehmigt	
	4 SG6-LOC(1)-DE3224	Status: N	keine Angabe	DE gelöscht	genehmigt	
Ä 00:	5 SG6-LOC(2)-DE3224	Status: N	keine Angabe	DE gelöscht	genehmigt	
Ä 00	6 SG6-LOC(2)	DE 3225: Hier wird die "Zählpunktbezeichnung" des Zählers bzw. Messplatzes, die Bezeichnung des normierten Lastprofils oder das Bilanzierungsgebiet der EEG-Überführungszeitreihe mitgeteilt.	keine Angabe	Hinweis bei DE3225 bereits vorhanden	genehmigt	
Ä 00	7 SG6-LOC(2)-DE3225	("Zählpunktbezeichnung" It. Metering Code, Bezeichnung des Standardlastprofils oder Bilanzierungsgebiet-von)	("Zählpunktbezeichnung", Bezeichnung des Standardlastprofils oder Bilanzierungsgebiet-von)	Verweise in die allg. Festlegungen verlagert	genehmigt	
	SG6-DTM(1)	Beispiel: DTM+163:201002011100?+1:303'	Beispiel: DTM+163:201002011100?+01:303'	Beispiel korrigiert	genehmigt	
Ä 00:	9 SG6-DTM(4)	Beispiel: DTM+164:201006010800?+2:303'	Beispiel: DTM+164:201006010800?+02:303'	Beispiel korrigiert	genehmigt	
	SG6-DTM(6)	Beispiel:DTM+9:201002012315?+1:303'	Beispiel: DTM+9:201002012315?+01:303'	Beispiel korrigiert	genehmigt	
	1 SG8(1)-CCI	SG8(1)-CCI Verantwortlicher	keine Angabe	Ausprägung wird nicht mehr benötigt, gelöscht	genehmigt	
Ä 01:	2 SG9-PIA	C212 - DE7140: Es wird die OBIS-Kennzahl (gem. DIN EN 62056-61:2002 OBIS - Object Identification System und Metering Code 2006, Anlage 3) angegeben.	C212 - DE7140: Es wird die OBIS-Kennzahl angegeben.	Verweise in die allg. Festlegungen verlagert	genehmigt	
Ä 01:	3 SG9 PIA C212	Status: R	Status gelöscht	Statusangabe überflüssig (M)	genehmigt	
Ä 01	4 SG11-CCI-MEA	SG11-CCI-MEA	SG11 gelöscht	Die Segmentgruppe wurde entfernt, da die Angaben zu Vor- und Nachkommastellen in die UTILMD verschoben wurden.	genehmigt	

EDI@Energy MSCONS; 2.2 MSCONS / UN D.04B S3 Stand: 01.10.2012 Seite: 36 / 36