

Anwendungshandbuch

## **EDI@Energy UTILMD Anwendungshandbuch**

### Beschreibung zur Anwendung der MaBiS Prozesse

Version: 1.0

Stand MIG: 4.3 und nachfolgende Versionen

Stand der allgemeinen Spezifikationen

zur UTILMD:

Herausgabedatum:

Autor:

1.1 und nachfolgende Versionen

01.10.2010

**BDEW** 



## Inhaltsverzeichnis:

1	VORWORT	3
2	AUFBAU DES DOKUMENTS	3
3	ALLGEMEINES ZU ALLEN ANWENDUNGSÜBERSICHTEN	3
4	ANWENDUNGSÜBERSICHTEN	4
4.1	Anwendungsübersicht zur Aktivierung/ Deaktivierung von ZP	4
4.2	Anwendungsübersicht Lieferantenclearingliste	6
4.3	Anwendungsübersicht Bilanzkreiszuordnungsliste	8
4.4	Anwendungsübersicht zur Übermittlung der Neuzuordnung der Zählpunkte bei Änderungen der Bilanzierungsgebietsstrukturen	g



#### 1 Vorwort

Das Anwendungshandbuch beschreibt die von dem BDEW für den deutschen Markt festgelegten Ausprägungen für die standardisierten Geschäftsprozesse zur MaBiS.

Die Nachricht UTILMD wird entsprechend den Anforderungen der festgelegten Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung des Nachrichtentyps und den allgemeinen Spezifikationen zur UTILMD zu interpretieren, da nur alle Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen. Es gilt immer die angegebene Nachrichtenbeschreibung bzw. die darauffolgende aktuellere Fassung dieser Nachrichtenbeschreibung. Dasselbe gilt auch für die allgemeinen Spezifikationen zur UTILMD.

Die Nachricht wird durch den BDEW gepflegt.

#### 2 Aufbau des Dokuments

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle zur MaBiS prozessscharf dargestellt. Hier werden die für den Geschäftsvorfall benötigten Datenfelder (Kann bzw. Muss) aufgelistet.

In der Spalte "Bedingung" werden Einschränkungen zur Anwendung des Feldes in der Zeile definiert. Dabei werden z.B. Einschränkungen auf eine Sparte gemacht. Grundsätzlich bezieht sich die Einschränkung auf alle Muss- oder Kann- Kennzeichnungen zu dem Feld. Falls Einschränkungen sich nur auf bestimmte Kennzeichnungen beziehen, werden diese mit einer hochgestellten Ziffer markiert, die dann den Bezug zu dem Eintrag in der Tabelle herstellt.

Die Transaktionsgründe und Antwortkategorien werden ebenfalls einzeln in der Übersicht dargestellt. Dazu werden die anwendbaren Transaktionsgründe und Antwortkategorien in der entsprechenden Spalte (Nachrichtenkategorie bzw. Antwort) mit einem "X" gekennzeichnet. Transaktionsgründe werden pro Vorgang nur einmal angewendet. Bei den Antwortkategorien können abhängig vom Anwendungsfall pro Vorgang auch mehrere (jeweils entweder nur Zustimmungs- oder nur Ablehnungsgründe) angegeben werden.

#### 3 Allgemeines zu allen Anwendungsübersichten

#### **Definitionen Muss/Kann:**

Die Angaben Muss und Kann dieses Anwendungshandbuchs sind fachliche Regelungen. Sie stehen in keinem direkten Zusammenhang mit den Statusangaben C, M, R, D, N in Datenelementen, Datenelementgruppen, Segmenten und Segmentgruppen in der Nachrichtenbeschreibung (MIG).

- Muss: Die Information muss in der Nachricht angegeben werden. Die Information muss in jedem Fall vom Absender der Nachricht beschaftt werden.
- Kann: Die Information ist für die weitere Bearbeitung der Nachricht nicht zwingend erforderlich.
   Sofern die Information bei einer negativen Antwort für den Versender der Nachricht in seinen DV-Systemen vorliegt, muss diese mitgegeben werden.



#### 4 Anwendungsübersichten

#### 4.1 Anwendungsübersicht zur Aktivierung/ Deaktivierung von ZP

Das Datum der Aktivierung bzw. Deaktivierung wird in den Feldern "Bilanzierungsbeginn" bzw. Blianzierungsende" übermittelt. Die Aktivierung geschieht immer zum Ersten eines Monats und die Deaktivierung erfolgt immer zum Letzten eines Monats.

Meldungen/Nachrichten Kommunikationsrichtung Kommunikation zwischen Lieferant und NB
--

Nr.	r. Feldbezeichnung/-inhalte			Aktivierung von ZP	Deaktivierung von ZP	Antwort	Bedingung
				NB an BIKO	NB an BIKO	BIKO an NB	
				NB an LF	NB an LF		
				BIKO an BKV	BIKO an BKV		
	Code (Kategorie der gesamten UTILMD)			BIKO an NB	BIKO an NB		
	00	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Z07	Z07	Z07	
K1a	MP-ID			Muss	Muss	Muss	
	der	Emp- fänger					
	ntifikation c Beteiligten	En fän					
	atic ligt	-					
K1b	Identifikation Beteiligten		MP-ID	Muss	Muss	Muss	
	nti Be	Ab- sender					
	de	Ab- ende					
	_	S					
K2	Katego	orie de	er gesamten UTILMD:	Muss	Muss	Muss	
			on BilanzierungsZP nach MaBiS				
	Anspr	•	rtner der Nachricht	Kann	Kann	Kann	
V1	3		organgsidentifikationsnummer	Muss	Muss	Muss	
	auć	(p	ro Lieferung)				
V2	Vorgang	Re	eferenz zu einem Vorgang			Muss	
	^		ur bei Antwortnachricht)				
10	Antwor	tkaten	orien (nur negativ)			Muss	
	E13		hnung Bilanzierungsproblem			X	
	Z07 Ablehnung keine Berechtigung					X	
	Z48		hnung (bilanzierungsrel. Daten			X	
		fehle					
	Z49 Ablehnung (bilanzierungsrel. Daten nicht					Х	
	korrekt)						
	Z50 Ablehnung (ZP falsch zugeordnet)				Х		
	E62 Ablehnung (OBIS nicht passend)				Х	ausser bei NZR,	
	750 700 114 15 1				V	DZR, DBA	
	Z52 ZPB nicht aktiviert					X X	
	Z53 ZPB nicht vorhanden Z54 Gewählter Zeitpunkt nicht zulässig				X		
	Z57		hnung (ZPB nicht zugelassen)			X	
	Z58		hnung (Bilanzierungsgebiet nicht			X	
	_00	gültig	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Λ	
	Z59		hnung (abweichender ZP bereits			Х	
	vorhanden)						
	Z60 Ablehnung (Regelzone falsch)				Х		
	Z61 Ablehnung (ZPB ist bereits aktiviert)				Х		
	Z62 Ablehnung (ZPB ist bereits deaktiviert)					Х	
	Z63		hnung (ZP ist nicht identifizierbar)			Х	
			Metering-Code)	Muss	Muss	Muss	
				Muss			
22	Art der	Mess	werte (OBIS-Kennzahlen)	Muss			



Nr.	Feldbezeichnung/-inhalte	Aktivierung von ZP	Deaktivierung von ZP	Antwort	Bedingung
		NB an BIKO	NB an BIKO	BIKO an NB	
		NB an LF	NB an LF		
		BIKO an BKV	BIKO an BKV		
	Code (Katamaria dan masamtan UTU MD)	BIKO an NB	BIKO an NB		
	Code (Kategorie der gesamten UTILMD)	Z07	Z07	Z07	
14d	Bilanzierungsgebiet	Muss			bei NZR sind
					beide
					Bilanzierungsge
					biete anzugeben
14a	Bilanzkreis	Muss			ausser bei NZR
13	Regelzone	Muss			
24e	Bilanzierungsbeginn	Muss		Muss <sup>1</sup>	<sup>1</sup> Bei Antwort auf
					Aktivierung
24f	Bilanzierungsende		Muss	Muss <sup>1</sup>	<sup>1</sup> Bei Antwort auf
					Deaktivierung



#### 4.2 Anwendungsübersicht Lieferantenclearingliste

Die Lieferantenclearinglisten dienen dem Abgleich zwischen den Vertragsparteien NB und Lieferant. Dabei wird immer ein Monatszeitraum betrachtet.

#### **Nutzung der Terminfelder:**

Die Terminfelder müssen stets mit den tatsächlichen Terminen aus der bestätigten bilanziellen Zuordnung belegt werden, auch wenn diese Termine nicht in dem Bezugsmonat liegen.

#### Verwendung der Antwort auf die Lieferantenclearingliste

In der Antwort werden nur die zu klärenden Datensätze aufgenommen, woraus resultiert, dass keine Antwortkategorien zur Zustimmung auf Datensätze in der Übersicht enthalten sind.

Die "Kann" Inhalte bei der Korrekturliste werden mit den Inhalten gefüllt, die der Lieferant erwartet hätte. Es erfolgt keine Spiegelung der versendeten Daten vom Lieferanten.



<u>e</u>	Kommunikationsrichtung	Meldungen/Nachrichten
Zeil		

Nr.	Feldbezeichnung/-inhalte			Lieferantenclearingliste	Korrekturliste zu Lieferantenclearingliste	Bedingung	
	Code (Kategorie der gesamten UTILMD)			Z05	Z05		
K1a	, IMD ID			Muss	Muss		
Kia	<b>-</b>			Muss	Muss		
K1b	Identifikation der Beteiligten	Ab- sender	MP-ID	Muss	Muss		
			f die Anforderungsnachricht	Muss	Muss		
K2			er gesamten UTILMD:	Muss	Muss		
1/0			elearingliste				
	Vorgäi	nge) ັ	s-Gültigkeitszeitraum (der folgenden	Muss	Muss		
K4	Anspre	echpa	rtner der Nachricht	Kann	Kann		
K5	Aufteil	ung vo	on Nachrichten	Muss	Muss	bei Aufteilung	
V1			organgsidentifikationsnummer oro Lieferstelle)	Muss	Muss		
V2	Referenz zu einem Vorgang (nur bei Antwortnachricht)				Muss	bleibt leer, wenn zusätzlicher Zählpunkt übermittelt wird, Antwortkategorie Z15	
10	Antwo	rtkate	gorien:		Muss		
	Z15 Zusätzlicher Datensatz Z48 Ablehnung (bilanzierungsrel. Daten fehlen) Z40 Ablehnung (bilanzierungsrel. Daten nicht				X		
					X		
	Z49 Ablehnung (bilanzierungsrel. Daten nicht korrekt)				Х		
	Z50		nnung (ZP falsch zugeordnet)	Maria	X		
5b			:. Metering-Code) der LieferantensummenZR	Muss	Muss	nur einmal je Vorgang mit LOC- DE5479=Z21	
5с	Zeitrei	henty	)	Muss	Muss	zur Lieferanten- summenZR	
5d	Versio Summ		abe der betrachteten treihe	Muss	Muss	zur Lieferanten- summenZR	
			sgebiet	Muss	Muss		
5b			Metering-Code)	Muss	Muss	nur einmal je Vorgang	
47-							
	Tatsächlich bilanzierte Energiemenge  Standardlastprofilzuordnung			Muss			
18a	oder (	Tarif-/l	tprofilzuordnung Kunden-) Gruppenzuordnung bei I Verfahren oder sonstige Zuordnung	Muss	Kann	bei SLP	
18b	Jahresverbrauch			Muss	Kann	bei SLP	
	Profilschar			Muss	Kann	bei TLP	
	b Spezifische Arbeit			Muss	Kann	bei TLP	
			messstelle/ Klimazone	Muss	Kann	bei TLP	
			sbeginn	Muss	Kann		
	Bilanzi			Muss	Kann	bei bekanntem Datum	
27a	Besch Zuordr		g der Abweichung zur liste	Muss	Kann	bei vorliegender Abweichung	



#### 4.3 Anwendungsübersicht Bilanzkreiszuordnungsliste

Zeile			Beschreibung	Meldungen / Nachrichten	
Nr.	. Feldbezeichnung/-inhalte			Bilanzkreiszuordnungsliste	Bedingung
	Co	de (K	ategorie der gesamten UTILMD)	E40	
K1a	ldentifikation der Beteiligten	Emp- fänger	MP-ID	Muss	
K1b	Identifika Betei	Ab- sender	MP-ID z.B. NB	Muss	
K1d	Refere	nz au	f die Anforderungsnachricht	Muss	
K2				Muss	
К3				Muss	
K4				Kann	
V1				Muss	

Muss

Muss

Muss

Muss

Muss

Muss

Muss

nur einmal je

nur einmal je

Vorgang

Vorgang mit LOC-DE5479=Z21

14d Bilanzierungsgebiet

**5c** Zeitreihentyp

14a Bilanzkreisbezeichnung

5b Zählpunkt (lt. Metering-Code)

Zählpunkt (lt. Metering-Code)

MP-ID des beteiligten LF der

22 Art der Messwerte (OBIS-Kennzahlen)

LieferantensummenZR

zur Angabe der BilanzkreissummenZR

zur Angabe der LieferantensummenZR

Reschreihung



Meldungen / Nachrichten

# 4.4 Anwendungsübersicht zur Übermittlung der Neuzuordnung der Zählpunkte bei Änderungen der Bilanzierungsgebietsstrukturen

Die Neuzuordnungslisten dienen dem Abgleich zwischen den Vertragsparteien NB (neu) und Lieferant. Dabei wird immer der Zeitraum ab der Änderung der Bilanzierungsgebietsstrukturen betrachtet.

Jeder Typ der Neuzuordnungsliste bezieht sich immer auf den Kalendermonat, der im Nachrichtenkopf angegeben ist (Zeitpunkt der Änderung der Bilanzierungsgebietsstrukturen).

Eine Lieferstelle steht genau dann auf der Neuordnungsliste Bestand (Kategorie Z08), wenn

- die zugehörige Anmeldung zum Zeitpunkt der Listenerstellung bereits vom NB (alt) positiv beantwortet wurde und
- 2. Netznutzung oder Bilanzierung an mindestens einem Tag ab der Änderung der Bilanzierungsgebietsstrukturen stattfindet

Änderungen in der Neuzuordnungsliste können nur dann vorgenommen werden, wenn diese Änderungen aus der Änderung der Bilanzierungsgebietsstrukturen entstanden sind (Bilanzierungsgebiet). Die Zählpunktsbezeichnung der Lieferstelle ist davon ausgeschlossen da sie zur eindeutigen Identifikation dient.

Der Nachrichtenaufbau startet mit dem unten dargestellten Kopfdaten von K1a bis V1. Anschließend werden die Felder – startend mit dem Feld 1a – aus dem UTILMD AHB zu dem GPKE/ GeLiGas Prozessen, Kap. 3.2 "Anwendungsübersicht An- und Abmeldung zwischen NB und Lieferant" aus der Spalte "Antwort auf Anmeldung" angewendet. Ausgenommen von der Anwendung sind die Felder 11 "Transaktionsgrund" und 10 "Antwortkategorien".

Zeile			Beschreibung		
Nr.		F	Feldbezeichnung/-inhalte	Neuzuordnung der ZP	Bedingung
	Co	de (K	ategorie der gesamten UTILMD)	Z08	
К1а	Identifikation der Beteiligten	Emp- fänger	MP-ID z. B. Lieferant	Muss	
K1b	Identifika Beteil	Ab- sender	MP-ID z.B. NB	Muss	
K2	Kategorie der gesamten UTILMD: - Neuzuordnung der ZP			Muss	
К3				Muss	
K4	Ansprechpartner der Nachricht			Kann	
	5 Aufteilung von Nachrichten			Muss	bei Aufteilung
V1	Vorga		organgsidentifikationsnummer oro ZP)	Muss	
1a					
1b					
27					