Inhalt

1	TEN	M 11	5
2	Zah	hlensysteme	5
	2.1	Natürliche Zahlen	5
	2.2	Reele Zahlen	5
	2.3	Grundlagen Zweierkomplement	6
	2.3	3.1 Beweis	6
	2.4	IEEE Darstellung Gleitpunktzahl	7
	2.5	Umrechung von Zahlensystemen	8
3	Alg	gorithmen	9
	3.1	Allgemein	9
	3.1	.1 Begriffe	9
4	Alg	gorithmus	10
	4.1	Rekursive Programmierung	11
	4.1	1 Zeichenketten Invertierung	11
5	Res	ssourcenkomplexität	12
	5.1	Kubischer Algorithmus	12
	5.2	Quadratischer Algorithmuss	12
	5.3	Linearer Algorithmus	12
	5.4	Exponentieller Algorithmus	13
6	Kod	dierung	15
	6.1	Unicode	16
	6.1	.1 Struktur	16
	6.1	2 UTF – Unicode Transformation Formate	17
7	Big	und Little Endian	18
8	Arc	chitektur Mikropozessor	19
	8.1	Rechenwerk und Cache	19
	8.2	Leitwerk und Steuerwerk	19
	8.3	Arbeitsspeicher	20
	8.4	Bus	20
9	Har	rdware-Komponenten	20
	9.1	BIOS	20
1() (Codegewinnung	21
	10.1	Diskreditisierung	21
	10.2	Modulierung	22

	10.2	2.1	Harmonische Schwingung	22
	10.2	2.2	Abtastrate	22
11	C	odierı	ung	23
13	1.1	Redu	ındanz	23
13	1.2	Code	esicherung	23
13	1.3	Erro	dedecting Code	23
13	1.4	Erro	correcting Code	23
12	M	lassei	nheit für Bytes	24
13	Fe	ehlerk	correktur	24
13	3.1	Fehle	erursachen	24
13	3.2	Fehle	erarten	24
13	3.3	Fehle	erkorrektur-Codes (ECC)	25
13	3.4	ECC-	Parity-Prüfung	26
	13.4	1.1	Eindimensionale Prüfung	26
	13.4	2	Zweidimensionale Prüfung	26
	13.4	1.3	K aus n Code	27
	13.4	1.4	Hammingabstand eines Codes	27
14	Н	ammi	ng Codes	28
14	4.1	Bere	chnung	28
14	4.2	Fixin	g	28
15	C	RC-Ko	dierung	29
16	В	ooles	chen Algebra	30
10	5.1	Wich	itige Gesetzte	31
16	5.2	Antiv	/alenz	32
17	D	isjunk	tive Normalform	33
17	7.1	Liftst	euerung	33
18	Le	e Tran	sistor	34
	18.1	1	Logische Schaltung	34
	18.1	2	Die NAND-Schaltung im Detail	35
19	S	oeiche	er	36
19	9.1		au nach Formatierung	
19	9.2	Disk-	Aufbau	37
	19.2	2.1	Formatierung	
	19.2	2.2	Business Storage	39
	19.2	2.3	Cloud Storage	39
20	Fr	ragme	entierung	40

20.1	Dat	eiindex	40
20.2	. Fra	gmentierungstypen	41
21	Pollin	g und Interrupting	41
22	SSD		42
23	Raid		43
23.1	RAI	D Implementation	45
2	3.1.1	Wechsel	45
24	Prozes	ssmodelle	46
24.1	Sch	wergewichtige (klassische) Modelle	46
24.2	. Leit	gewichtige (agile) Vorgehensmodelle	46
24.3	S SCR	UM	47
24.4	l Kan	ıban	48
25	Comp	ilieren und Interpretieren	49
26	Progra	ammiersprachen	50
20	6.1.1	Prozedurale Programmierung	50
20	6.1.2	Funktionale Programmierung	50
26.2	2 Env	vicklungsparadigmen	51
20	6.2.1	Klassisch:	51
20	6.2.2	JEE (Java Enterprise)	51
20	6.2.3	.Net (Microsoft)	52
28	Sortie	rung	53
28.1	Bub	ble sort	53
28.2	2 Rip	ple sort	53
28.3	B Inse	ertion sort	54
28.4	. Sele	ection sort	54
28.5	5 She	ll sort	55
28.6	5 Qui	ck sort	55
28.7	' Me	rge sort	56
29	Daten	strukturen	57
30	Trees	(Bäume)	58
30.1	Rek	rursive Definition	58
30.2	2 Eler	mente	59
30.3	B Höl	ne und Tiefe	59
30.4	l Eige	enschaften	60
30	0.4.1	Geordnete Bäume	
30	0.4.2	Grad	60

30.4.3	Balancierte Baum	. 60
30.4.4	Vollständiger Binärbaum	. 61
30.4.5	Traversierung von Bäumen	. 62
30.4.6	Binäre Suchbäume	. 63

1 TEM 11

2 Zahlensysteme

2.1 Natürliche Zahlen

Allgemein: Natürliche Zahlen n werden dargestellt durch:

$$n = \sum_{i=0}^{N-1} b_i B^i$$

$$n = \text{natürliche Zahl}$$

$$B = \text{Basis des Zahlensystems}$$

$$b = \text{Ziffern}$$

$$N = \text{Anzahl Stellen}$$

$$i = \text{Position}$$

$$n = (2\text{A03})_{16} = b_3 * 16^3 + b_2 * 16^2 + b_1 * 16^1 + b_0 * 16^0$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$n = (2\text{A03})_{16} = 2 * 16^3 + A * 16^2 + 0 * 16^1 + 3 * 16^0 = 10755$$

$$10 * 16^2$$

2.2 Reele Zahlen


Festpunktzahl z.B. 17.439

Festpunktzahl Charakteristiken:

- der Punkt (d.h. das "Komma") steht immer an einer bestimmten
 - festgelegten Stelle (zwischen z₀ und z₋₁)

Formel gilt auch für 3er, 4er, ...x-er- System!

(n Stellen vor dem Punkt, m Stellen nach dem Punkt)



zahl =
$$(z_{n-1}z_{n-2}...z_1z_0|z_{-1}z_{-2}...z_{-m})$$
 (2)

d.h.
$$\sum_{i=-m}^{n-1} z_i 2^i$$

Beispiel: (im 2-er System!)

■ die Zahl hat die Länge n + m

$$(11.011)_{2} = 1 \cdot 2^{1} + 1 \cdot 2^{0} + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3}$$

$$= 2 + 1 + 0.0.5 + 0.25 + 0.125$$
n Stellen = (3.375)₁₀

Wichtige Formel:

$$V_{-W} = \frac{v_W}{v}$$

2.3 Grundlagen Zweierkomplement

- Allgemein:
 - Kleinste darstellbare negative Zahl:
 - Grösste darstellbare positive Zahl:



B = Zahlensystem s = Registergrösse (=Anzahl Bit)


■ für Zweiersystem (B = 2) kleinste negative Zahl

bei
$$s = 4$$
: $-24 - 1 = -23 = -8$

bei
$$s = 8$$
: $-28-1 = -27 = -128$

bei
$$\mathbf{s} = 16$$
: $-216 - 1 = -215 = -32768$


bei
$$s = 32$$
: $-232-1 = -231 = -2147483648$




bei
$$s = 4$$
: $24-1-1=23-1=7$

bei
$$\mathbf{s} = 8$$
: $28-1-1=27-1=127$

bei
$$\mathbf{s} = 16$$
: $216-1-1=215-1=32767$



- Vorgehen: z.B. 2er-Komplement von 5:
 - jedes einzelne Bit wird für den Wert (hier z.B. 5) umgekehrt UND
 - nachher wird <u>immer</u> 1 dazugezählt




- 1 0 1 0
- 0 0 0 1

2er-Komplement d.h. -5:

1 0 1 1

- 2er-Komplement von -6:
 - jedes einzelne Bit wird für den Wert (hier z.B. -6) umgekehrt UND
 - · nachher wird immer 1 dazugezählt

2er-Komplement d.h. 6:



2.3.1 Beweis


$$\sum_{i=1}^{2} 2_{i}^{1} = 4 \cdot 2_{i}^{3} + 0 \cdot 2_{i}^{2} + 1 \cdot 2_{i}^{4} + 0 \cdot 2_{i}^{6} = 10$$

2.4 IEEE Darstellung Gleitpunktzahl

Beispiel:

$$(11.011)_{2} = 1 \cdot 2^{1} + 1 \cdot 2^{0} + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3}$$

$$= 2 + 1 + 0 \cdot 0.5 + 0.25 + 0.125$$
n Stellen -m Stellen = $(3.375)_{10}$



2.5 Umrechung von Zahlensystemen

Umrechnung von Dual ins Dezimal:

Am einfachsten verwendet man unten stehende Liste:

2 °=1	=	- 1	
2 ' =2	=	2	
2 * *2 * 2		4	
2 * = 2 * 2 * 2	=	8	
24 =2.2.2.2	=	16	
2 * =2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2		32	
2 * =2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2	=	64	
2' =2.5.5.5.5.5.5	=	128	
2 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2	=	256	
2 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 *	=	512	
2 10 =2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	=	1.024	1 kB
2 " =2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2		2.048	(Kilobyte)
2 12 =2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	=	4.096	Participal Control of the
3 = 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	=	8.192	
2 14 =2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2	=	16.384	
2 16 =	=	32.768	
2 16 =	=	65.536	
2 17 =		131.072	
2 18 =	=	262.144	
2 *** =	=	524.288	
2 20 =	=	1.048.576	1 MB
2 21 =	=	2.097.152	(Megabyte)
2 22 =	=	4.194.304	S 8 910
2 ²⁹ =	=	8.388.608	
2 24 =	=	16.777.216	
2 25 =		33.554.432	
2 29 =	=	67.108.864	
2 27 =	=	134.217.728	
2 28 =	=	268,435.456	
2 20 =	=	536.870.912	
2 30 =	=	1.073.741.824	1 GB
2 31 =	=	2.147.483.648	(Gigabyte)
2 32 =		4.294.967.296	
2 33 =	= 1	8.589.934.592	
2 ™ =	=	17.179.869.184	
2 36 =	100	34.359.738.368	
2 34 =	=	68.719.476.736	
2 37 =	=	137.438,953,472	
2 38 =	-	274.877.906.944	
2 ⁵⁰ =	=	549.755.813.888	
2 40 =	-	1.099.511.627.776	
2 41 =	III CERVAN	2.199.023.255.552	

Umrechung Dual → Hex und Oktal → Hex

3 Algorithmen

3.1 Allgemein

Unterschied Effektive vs. Effizienz

Effektive = Ziel erreichen, wie, egal --> Irgendwann kommst du zum Ziel Effizienz = Ziel erreichen, in vorgegebener Zeit --> Möglichst wenig Aufwand, wenig Zeit, wenig Geld erreichen

Beschreiben eine Verarbeitungsvorschrift, dies kann sein: Vorschrift zur Lösung einer Aufgabe Vorschrift zur Lösung eines Problems

3.1.1 Begriffe

Begriff	Beschreibung
terminiert	Algorithmus ist nach n-Schritten beendet, hat er kein bestimmtes Ende,
	spricht man einem nicht-terminiertem Algorithmus
Determinismus	Für alle Eingaben ist der Ablauf des Algorithmus eindeutig bestimmt,
	anderenfalls heisst er nicht-deterministisch
Determiniertheit	Ein Algorithmus heißt determiniert, wenn er bei gleichen
	zulässigen Eingabewerten stets das gleiche Ergebnis liefert. Andernfalls
	heißt er nicht-determiniert.

Wichtige Aussagen: Ein deterministischer Algorithmus ist immer determiniert, d. h. er liefert bei gleicher Eingabe immer die gleiche Ausgabe. Die "Umkehrung" aber gilt nicht: So gibt es Algorithmen, die nicht-deterministisch, aber trotzdem determiniert sind (d. h. das gleiche Ergebnis liefern).

4 Algorithmus | |

Bezeichnet eine Verarbeitungsvorschrift.

Ein Algorithmus ist eine in der Beschreibung und Ausführung endliche, deterministische und effektive Vorschrift zur Lösung eines Problems, die effizient sein sollte.

endlich: nach einer endlichen Zeit wird der Algorithmus beendet,

deterministisch: nur definierte und reproduzierbare Zustände treten auf d.h. bei gleicher Eingabe folgt immer gleiche Ausgabe und zusätzlich wird die gleiche Folge von Zuständen durchlaufen. Zu jedem Zeitpunkt ist der nachfolgende Abarbeitungsschritt des Algorithmus eindeutig festgelegt. Es gibt auch "nicht-deterministische" Algorithmen!

effektiv: Grad (Mass) für die Zielerreichung: Es gibt Aufschluss darüber, wie nahe ein erzieltes Ergebnis dem angestrebten Ergebnis gekommen ist. Wir erwarten bem Programmieren implizit meist 100% ige Zielerreichung!

effizient: Mass für die Wirtschaftleichkeit z.B. geringer Verbrauch an Ressourcen wie Speicherplatz und Rechenzeit.

Abstrahierung: Ein Algorithmus löst eine ganze Klasse von gleichartigen Problemen. Die Wahl des speziellen Problems erfolgt über Parameter.

Finitheit statisch: Die Beschreibung des Algorithmus selbst ist endlich. - Finitheit dynamisch: Ein in Bearbeitung befindlicher Algorithmus hat zu jedem Zeitpunkt eine endliche Fülle von Datenstrukturen und Zwischenergebnissen. Er belegt deshalb endlich viele Ressourcen im System.

Sequenzialität: Ein Algorithmus ist aus Einzelschritten aufgebaut. In jedem dieser Schritte wird eine einfache Operation ausgeführt, wie z.B. eine Addition oder eine Zuweisung zu einer Variablen.

Realisierbarkeit: Die genannten Operationen müssen tatsächlich in der Praxis durchführbar sein. Die Quadratur des Kreises oder die Division durch Null sind also nicht algorithmisch lösbar, ebenso wenig wie die Bestimmung der Masse der Erde auf ein Gramm genau.

Terminierung: Normalerweise gehen wir davon aus, dass ein Algorithmus terminiert, das heisst, nach einer absehbaren Zeit kontrolliert abbricht. Gewisse Algorithmen – und Programme – laufen potenziell endlos wie z.B. Betriebssysteme, Prozessleitsysteme usw.

Determinismus: Ein Algorithmus ist dann deterministisch, wenn zu jedem Zeitpunkt nur eine Möglichkeit des weiteren Ablaufs, oder des Abbruchs, besteht. Ist ein nichtdeterministischer Algorithmus durch Wahrscheinlichkeiten oder Zufälle gesteuert, dann heisst er stochastisch.

Determiniertheit: Ein Algorithmus ist dann determiniert, wenn er bei gleichen Startparametern und Eingabewerten auf gleiche Art terminiert und gleiche Ergebnisse liefert (dabei aber möglicherweise nicht immer die gleiche Sequenz von Einzelschritten wählt).

4.1 Rekursive Programmierung

Beispiel für rekursive Programmierung in Java:

```
public class Calculator {
    public static void main(String[] args) {
        System.put.println(getFactorial(32));
    }
    public static double getFactorial(double n){
        if(n==1){
            return 1;
        }
        return n * getFactorial(n-1);
    }

    public static int getFibonacci(int z){
        if(z==0){
            return 0;
        }
        if(z==1){
            return 1;
        }
        return getFibonacci(z-1) + getFibonacci(z-2);
    }
}
```

Der base case ist das IF-Statement, die Rekursion natürlich der wiederholte Funktionsaufruf.

4.1.1 Zeichenketten Invertierung

Einfache Invertierung einer Zeichenkette

```
using System;

class InvertMain
{
   public static string Invert(string old)
   {
      if(old.Length < 2) return old;
      return old.Substring(old.Length-1) + Invert(old.Remove(old.Length-1, 1));
   }

   public static void Main()
   {
      string old = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(Invert(old));
   }
}</pre>
```

Prosit

Ermittelt wie oft die Gläser klingen, wenn n Personen, jede mit jedem anstossen

```
class PrositMain
{
    private static long Prosit(long n)
    {
        if (n > 2) return n-1 + Prosit(n-1);
        else return 1;
    }

    public static void Main()
    {
        Console.Write("Wie viele Gäste sind an der Party: ");
        int gaeste = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Die Gläser klingen {0} mal.", Prosit(gaeste));
        Console.ReadKey();
    }
}
```

5 Ressourcenkomplexität

Die Komplexitätstheorie als Teilgebiet der Theoretischen Informatik befasst sich mit der Komplexität von algorithmisch behandelbaren Problemen auf verschiedenen mathematisch definierten formalen Rechnermodellen. Die Komplexität von Algorithmen wird in deren Ressourcenverbrauch gemessen, meist Rechenzeit oder Speicherplatzbedarf.

Beispiel - Zahlenreihe:



Nun möchte man herausfinden, welcher zusammenhängende Abschnitt von Zahlen, die grösste Summe aufweist.

5.1 Kubischer Algorithmus

```
int maxfolge1(int z[], int n) {
   int i , j , k, sum, max = -10000000;
   for ( i = 0; i < n; i++)
        for ( j = i ; j < n; j++) {
        sum = 0;
        for (k = i ; k <= j; k++)
            sum += z[k];
        if (sum > max)
            max = sum;
    }
   return max;
}
```

- Zeitaufwand: 3 geschachtelte for-Schleifen
- Aufwand: etwa proportional n^3

5.2 Quadratischer Algorithmuss

- Zeitaufwand: 2 geschachtelte for-Schleifen
- Aufwand: etwa proportional n^2

5.3 Linearer Algorithmus

```
int maxfolge3(int z[], int n) {
    int i, s, gesamtmax = -10000000, endesumme = 0;
    for ( i=0; i<n; i++) {
        if ((z[i] < 0 && Math.abs(z[i]) < gr_min_zahl)){
            gr_min_zahl = Math.abs(z[i]);}
        endesumme = ((s=endesumme+z[i]) > 0) ? s : 0;
        if (endesumme > gesamtmax)
            gesamtmax = endesumme;
    }
    return gesamtmax;
}
```

- Zeitaufwand: 1 for-Schleife
- Aufwand: etwa proportional n

5.4 Exponentieller Algorithmus

```
int prim(int zahl, int teiler ) {
   if (zahl < 2 || zahl%2 == 0 || zahl%teiler == 0)
      return 0; /* keine Primzahl */
   else if ( teiler *teiler > zahl)
      return 1; /* Primzahl */
   return prim(zahl, teiler+1);
}
```

- Ist am schnellsten
- Zeitaufwand: 0 Schleifen (Schaltkreis etscheiden)
- Aufwand: 2ⁿ

Die Wahl des Algorithmus ist gravierend für das Zeitverhalten des Programms. Zusammenfassend für 10'000 Zahlen kann man folgende Aussage machen:

```
maxfolge1(): t(n) = 10000^3 = 10^{4^3} = 10^{12} = 1 Billion


maxfolge2(): t(n) = 10000^2 = 10^{4^2} = 10^8 = 100 Millionen also 10000 mal schneller als maxfolge1()

maxfolge3(): t(n) = 10000^1 = 10^4 also 10000 mal schneller als maxfolge2() und 100 Millionen mal schneller als maxfolge1().
```

Die verschiedenen Algorithmen lassen sich also in mathematische Funktionen unterteilen:

1	konstant	Jede Anweisung eines Programms wird höchstens einmal ausgeführt. Dies ist der Idealzustand für einen Algorithmus.
log n	logarithmisch	Speicher- oder Zeitverbrauch wachsen nur mit der Problemgröße <i>n</i> . Die Basis des Logarithmus wird häufig 2 sein, d. h. vierfache Datenmenge verursacht doppelten Ressourcenverbrauch, 8-fache Datenmenge verursacht 3-fachen Verbrauch und 1024-fache Datenmenge 10-fachen Verbrauch.
n	linear	Speicher- oder Zeitverbrauch wachsen direkt proportional mit der Problemgröße <i>n</i> .
n log n	n log n	Der Ressourcenverbrauch liegt zwischen n ($linear$) und n^2 ($quadratisch$).
n ²	quadratisch	Speicher- oder Zeitverbrauch wachsen quadratisch mit der Problem-
		größe. Solche Algorithmen lassen sich praktisch nur für kleine Pro- bleme anwenden.
n ³	kubisch	

Eine Visualisierung der Anzahl der Vergleiche, die eine solcher Algorithmus macht lässt sich einfach aufzeigen:



6 Kodierung

Zeichensatz

Liste von Zeichen

Zeichenkodierung


• Eindeutige Zuordnung von Zeichen zu einer Zahl

ASCII-American Standard for Coded Information Interchange

- Klein- und Grossbuchstaben, Ziffern + Sonderzeichen
- Codierung in 1 Byte => 256 Zeichen Möglich

ASCII-Tabelle:

0	1	2	3	4	5	6	- 7	8	9	10	11	12	13	14	15
0 00	□ ⁰¹	□ 02	□ 03	□ 04	□ 05	□ 06	□ ⁰⁷	□ 08	09	0A	□ ОВ	□ °C	0D	□ ^{0E}	□ ^{OF}
16 🗆 10	□ ¹¹	□ 12	□ 13	□ 14	□ 15	□ 16	□ ¹⁷	□ 18	□ 19	□ ^{1A}	□ ^{1B}		□ ^{1D}	□ 1E	□ 1F
32 20	! 21	п 22	# 23	\$ ²⁴	o⁄o ²⁵	& ²⁶	ı 27	(²⁸) ²⁹	* 2A	+ ^{2B}	, 2C	_ 2D	. 2E	/ 2F
48 o ³⁰	1 31	2 32	3 33	4 34	5 35	6 36	7 37	8 38	9 39	: 3A	; зв	< 3C	= 3D	> 3E	? 3F
64 @ ⁴⁰	A 41	B 42	C 43	D 44	E 45	F 46	G 47	H 48	I 49	J ^{4A}	K ^{4B}	L ^{4C}	M ^{4D}	N ^{4E}	O 4F
80 P ⁵⁰	Q 51	R ⁵²	S 53	T ⁵⁴	U ⁵⁵	V ⁵⁶	W ⁵⁷	X 58	Y ⁵⁹	Z ^{5A}	[^{5B}	\ 5c] ^{5D}	^ 5E	_ 5F
96 . 60	a ⁶¹	b 62	c 63	d ⁶⁴	e ⁶⁵	f ⁶⁶	g ⁶⁷	h ⁶⁸	i ⁶⁹	j ^{6A}	k ^{6B}	I ec	m ^{6D}	n ^{6E}	o ^{6F}
112 p 70	q ⁷¹	r ⁷²	s 73	t 74	u ⁷⁵	v ⁷⁶	w ⁷⁷	x ⁷⁸	y 79	z ^{7A}	₹ 78	1 7C	} ^{7D}	~ 7E	□ ^{7F}
128 € 80	? 81	, 82	f 83	,, 84	85	† ⁸⁶	‡ 87	~ 88	%oo 89	Š 8A	< 8B	Œ 8C	? ^{8D}	Ž ^{8E}	? 8F
144 ? ⁹⁰	• 91	• 92	u 93	11 94	• 95	_ 96	_ ⁹⁷	~ 98	тм 99	š 9A	> ^{9B}	œ ^{9C}	? ^{9D}		Ϋ́ ^{9F}
160 A0	i ^{A1}	¢ A2	£ A3	¤ A4	¥ ^{A5}	A6	§ A7	A8	© A9	a AA	≪ ^{AB}	¬ AC	AD	® AE	— AF
176 ° ⁸⁰	± B1	2 B2	3 B3	- B4	μ ^{B5}	¶ ^{B6}	. B7	_ B8	1 B9	o BA	» BB	1/4 BC	1/2 BD	3/4 BE	¿ BF
192 à co	Á C1	C2	à C3	Ä C4	Å C5	Æ ^{C6}	G ^{C7}	È C8	É C9	ÊCA	ËCB	Ì CC	ÍCD	ÎCE	Ϊ ^{CF}
208 Đ DO	$\widetilde{N}^{\text{D1}}$	Ò D2	Ó D3	Ô D4	$\tilde{\mathbf{O}}$ D5	Ö D6	\times D7	Ø D8	Ù D9	ÚDA	Û DB	ÜDC	Ý ^{DD}	Þ DE	B DF
224 à E0	á ^{E1}	â E2	ã E3	ä ^{E4}	å E5	æ E6	ç ^{E7}	è E8	é E9	ê EA	ë ^{EB}	ì EC	í ^{ED}	î ^{EE}	ï EF
240 à FO	ñ ^{F1}	ò F2	ó F3	ô F4	õ ^{F5}	ö ^{F6}	÷ F7	ø F8	ù ^{F9}	ú ^{FA}	û ^{FB}	ü ^{FC}	ý ^{FD}	þ ^{FE}	ÿFF



6.1 Unicode

- Unicode ist ein internationaler Standard, in dem langfristig für jedes sinntragende Schriftzeichen oder Textelement aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme ein digitaler Code festgelegt wird.
- Ziel ist es, die Verwendung unterschiedlicher und inkompatibler Kodierungen in verschiedenen Ländern oder Kulturkreisen zu beseitigen. U
- Unicode wird ständig um Zeichen weiterer Schriftsysteme ergänzt (heute in der Version 6.2)
- Die Nummerierung ist hexadezimal in der Schreibweise U+XXXXXXXX
- z.B. Beispiel: U+00B6 ist das "Pilcrow-Zeichen", wie wir es aus Word kennen: "¶".
- Üblich sind eine 4-/6- oder 8-stellige Hex-Schreibung (16/24/32 Bits) Obiges ist ein Beispiel für 4 Stellen.
- Führende Nullen können in dieser Schreibung paarweise weggelassen werden.
- Die Identifikation durch eine Bezeichnung ist definiert und kann übersetzt werden


6.1.1 Struktur

Die Zeichen des Unicode sind in so genannten Planes organisiert. Eine Plane ist eine quadratische Tabelle von 256 Zeilen zu 256 Spalten, also 216 = 65'536 Feldern.


Dies sind die Code Points und werden innerhalb der Plane fortlaufend nummeriert.

Unicode war ehemals ein 16-Bit Code, bestand also aus einer einzigen Plane.

Inzwischen, mit Version 5.0.0 vom Juli 2006, sind weitere 16 Planes dazugekommen! Aufbau der BMP (Basic Multilingual Plane)




Aufbau SMP (Supplementary Multilingual Plane) -> Unicode wächst jedes Jahr um abertausende Zeichen.



6.1.2 UTF – Unicode Transformation Formate

UTF ist also eine Methode, Unicode-Zeichen auf Folgen von Bits abzubilden. Für die Repräsentation der Unicode-Zeichen zum Zweck der elektronischen Datenverarbeitung gibt es verschiedene UTFs.

- UTF-8 empfiehlt sich für Texte mit vorwiegend lateinischen Buchstaben.
- UTF-16 empfiehlt sich für Texte mit z.B. asiatischen Zeichen.
- UTF-32 empfiehlt sich künftig für höchste Performanz (bei grösstem Speicherbedarf).



UTF-8 muss gemäss den Internet-Behörden (IETF, IANA, Internet Mail Consortium, IMC) künftig durch alle Internet-Protokolle berücksichtigt werden. IANA gibt die Schreibweise als UTF-8 vor - wie auch die exakte Schreibweise der anderen Formate (siehe Abbildung weiter unten). Die RFC 3629 legt die Codierung und die zugehörigen Algorithmen fest.

Euro-Zeichen €	U+20AC	00100000 10101100	11100010 10000010 10101100	0xE2 0x82 0xA0
Zeichen für eingetragene Marke ®	U+00AE	00000000 10101110	11000010 10101110	0xC2 0xAE
Buchstabe ä	U+00E4	000000000 11100100	11000011 10100100	0xC3 0xA4
Buchstabe y	U+0079	00000000 01111001	01111001	0x79

7 Big und Little Endian

• Womit arbeiten MAC / Windows?

OS	Endian	Was ist besser
Windows	Little Endian	Also, because of the 1:1 relationship between address offset and byte number (offset 0 is byte 0), multiple precision math routines are correspondingly easy to write.
Linux	Big Endian	The numbers are also stored in the order in which they are printed out, so binary to decimal routines are particularly efficient.

• Wofür braucht man BOM (Byte Order Mark)?

Hint: http://www.unicode.org/faq/utf_bom.html


- o Gibt die verwendete Codierung an.
- Was ist das Unicode Consortium?
 - o Zielsetzung
 - Entwicklung eines weltweit gültigen Zeichensatzes für alle lebenden und toten Sprachen.
 - o Seit wann?
 - 3. Januar 1991
 - o Wo wurde es entwickelt?
 - Sitz in Kalifornien, bestehend aus den Big Playern der Branche

8 Architektur Mikropozessor

Processor besteht immer aus einer CPU (central processing unit) und ALU (Arithmetik locigal Unit) heut auch FPU (Floating Point Unit)

64bit bezieht sich nur auf die Bandbreite des Datenbuses

Prozessor (CPU)



8.1 Rechenwerk und Cache

ALU

- Arithmetic Ligical Unit
- Kann nur addieren
- Trifft logische Enscheide (XOR)
- FPU = Floating Point Unit
- Moderne Prozessoren bestehen aus mehreren ALU's und FPU's
- Register = Prozessor eigenen 64bit Speicherbereiche

8.2 Leitwerk und Steuerwerk

- BZ = Befehlszähler (Counter)
 Zeigt auf den nächsten Befehl
- BR = Befehlsregister
 Holt Befehl aus Katalog
- SR = Statusregister
 Status der Hardware

8.3 Arbeitsspeicher

- Aufbau wie ein Hochhaus
- Daten werden von oben nach unten gespeichert
- Programmcode wird von unten nach oben gespeichert

8.4 Bus

Parallele Leistungssystem

- Es gibt Adress-, Daten- und Steuerbus
- Heutige Busse sind 64 Bit
- Der Holzi hat ein nur ein Steuerbus für Read und Write (minimal)

Busstypen:

- Adressbus Verantwortlich für die Geschwindigkeit, überträgt Adressen (i7 auf 36 Leitungen)
- Datenbus Verantwortlich für das Speichervolumen, überträgt Daten (i7 auf 64 Leitungen)

9 Hardware-Komponenten


9.1 BIOS

Ein Chip der die Computer Firmware enthält.

Neuerdings heissen diese:

- EFI = Extensible Firmware Interface
- UEFI = Universal EFI (ab 1998 von Intel)

Architektur des EPROM/PROM Speichers, welcher diese Komponente enthält:



10 Codegewinnung

10.1 Diskreditisierung

Bei der Diskretisierung wird in verschiedenen zeitlichen Abstand anhand einer Referenztabelle ein Signal digitalisiert.




Abbildung 28: Diskretisierung eines kontinuierlichen Signals

Immer abrunden

diskrete Stufe	binäres Wort							
0		0	0	0	0			
1		0	0	0	1			
2		0	0	1	0			
3		0	0	1	1			
4		0	1	0	0			
5		0	1	0	1			
6		0	1	1	0			
7		0	1	1	1			
8		1	0	0	0			
9		1	0	0	1			

Abbildung 29: Digitalisierungstabelle


Zeitpunkt	0.0 ms	0.2 ms	0.4 ms	0.6 ms	0.8 ms	1.0 ms	1.2 ms	1.4 ms	1.6 ms	1.8 ms	2.0 ms
diskreter Wert	1	3	3	2	1	0	0	1	3	4	5
binärer Wert	0001	0011	0011	0010	0001	0000	0000	0001	0011	0100	0101

Abbildung 30: Übertragungsrate als Funktion von Abtastfrequenz und Auflösung

10.2 Modulierung

Beschreibt einen Vorgang der in der Nachrichtentechnik zur Übertragung eines Nutzsignals. Dabei veränder das Nutzsignal seinen Träger.

10.2.1 Harmonische Schwingung




- Der Kehrwert der Periodendauer T ist die Frequenz f, also: f = 1/T
- Einheit der Frequenz ist das Hertz (1 Hz = 1 s⁻¹ = 1 * 1/s)
 - 1 Hz = 1 Schwingung pro Sek. = 1 Sample pro Sek.

10.2.2 Abtastrate

Beschreibt die Frequenz mit der ein analoges Signal gemessen wird.

Samples per Second S/s

in Worten:



Eine ergänzende Methode ist sample and hold

Dabei wird bei einer Entnahme einer Signalprobe aus einer analogen Spannung der Abgetastete Spannungswert für einen bestimmten Zeitraum gehalten.

Die Digitalisierung von analogen Signalen ist mit AD-Wandlern möglich.

11 Codierung

Ziel der Codierung ist es Daten mit grösstmöglicher Qualität zu übertragen.

11.1 Redundanz


Kanalcodierung bezeichnet man in der Nachrichtentechnik das Verfahren digitale Daten bei der Übertragung über gestörte Kanäle mit Redundanz zu schützen.

+ Daten sind geschützt

- Es braucht mehr Bandbreite

11.2 Codesicherung

Transportkomponenten haben und machen Fehler, meist in Form der Invertierung einzelner Bits.



Defekt = Mangel mehrfach versuchen jedoch Erfolg Fehler = Abbruch

11.3 Error dedecting Code

Beispiel einer Korrektur mit mehrere Parity-Bits

Codierung von "par" mit ASCII:

p: 0111 0000 > even 1 a: 0110 0001 > even 1 r: 0111 0010 > even 0

Mit dem Parity-Even wird ein zusätzliches Bit mit der Information ob Quersumme an erster Stelle ungerade ist oder nicht.

Die Fehlerkorrektur hat immer eine Nachfrage zurfolge, d.h. der Datenblock muss nochmals übertragen werden.

11.4 Error correcting Code

Zwei Arten von Codes, Block-Code und Faltungs-Code.

Ein Blockcode ist eine Art von Kanalcodierung, wobei alle benutzten Codewörter diselbe Anzahl an Symbolen (z.B. 16 Bit) aus einem Alphabet (z.B. {0,1} haben).

12 Masseinheit für Bytes

Maßeinheiten für Bytes

2000			100	
Maßeinheit		Anzahl von Bytes	KBytes	MBytes
Byte		1		
Kilobyte (KByte)	2 ¹⁰	1024	1	
Megabyte (MByte)	2 ²⁰	1.048.576	1024	
Gigabyte (GByte)	2 ³⁰	1.073.741.824	1.048.576	102
Terabyte (TByte)	2 ⁴⁰	1.099.511.627.776	1.073.741.824	1.048.57
Petabyte (PByte)	2 ⁵⁰	1.125.899.906.842.624	1.099.511.627.776	1.073.741.82
Exabyte (EByte)	2 ⁶⁰	1.152.921.504.606.846.976	1.125.899.906.842.624	1.099.511.627.77

13 Fehlerkorrektur

Bei der Übertragung können Signale ungenauer, verzerrt oder verzögert werden.

13.1 Fehlerursachen

Rauschen

In einem Medium können die Leitmaterialien durch Verschmutzung zur Verzerrung des Signals führen.

Kurzzeitstörung

Elektronischer Funken oder Kratzer auf CDs die kurzzeitig die Spannung beinflussen

Signalverformung

Das Übertragungssignal wird verformt

Nebensprechen

Benachbarte Digitalkanäle haben Einfluss auf das zu übertragende Signal z.B. durch kapazitive Kopplung.

13.2 Fehlerarten

Einzelbitfehler

Treten unabhängig von anderen auf.

Bündelfehler

Treten abhängig von anderen Fehler auf >> Folgefehler.

Synchronisationsfehler

Ist ein längerer Bündelfehler bei dem neben dem Verlust des Inhalts auch die Information verloren geht wieviele Symbole verloren gegangen sind.


Dies hat zur Folge, dass auch die folgenden Informationen nicht mehr korrekt gelesen werden können.

13.3 Fehlerkorrektur-Codes (ECC)

- Annäherung 1: ECC auf dem Stern Duoland
- Das Alphabet auf Duoland kennt die Buchstaben j und n.
- Zwecks Fehlerkorrektur wird ein Drei-Bit-Code fürs Kommunizieren im Duonet vereinbart:
- j = 111, n = 000
- Bei der Übermittlung können 1-Bit-Fehler vorkommen.

Empfangen	Gesendet
000	000
010	000
100	000
011	111
101	111
110	111
111	111

Beispiel einer einfachen 1-Bit-ECC-Codierung



.bbildung 37: Illustration der Idee der fehlerkorrigierenden Codierung (www.pfischer.doz.fhz.ch)

Jedes Bit wird doppelt kontrolliert.

13.4 ECC-Parity-Prüfung

13.4.1 Eindimensionale Prüfung

Ziel ist es aus einem "Nicht-fehlererkennenden" code einen 1-fehlererkennenden Code zu machen.

Die Umsetzung erfolgt mit dem Hinzufügen von einem zusätlichen Parity-Bit.

Für dieses Bit filt die even parity Regel:

```
Anzahl 1 in Codewort + Parity-Bit = Gerade
```


Beispiel mit einem 7 Bit Codewort:

1001 000**0** 1001 001**1**

13.4.2 Zweidimensionale Prüfung

Bei der Zweidimensionalen Prüfung werden ganze Code-Blöcke überprüft.

Dabei wird mit der gleichen parity Regel für jede Zeile eine Parity-Bit gesetzt und in der SchlussZeile Wird für jede Spalte ein Bit gesetzt.



Mit dieser Art von Prüfung können nun die Fehlerhaften Bits gefunden werden. Codes mit zweidimensionaler Parity-Prüfung haben mindestens den Hammingabstand 3.

13.4.3 K aus n Code

n ist die länge des Bitwortes k ist die Anzahl gesetzten (1) Bits im Codewort

00011 >> n=5, k=2

13.4.4 Hammingabstand eines Codes

Das Hamminggewicht entspricht dem k.

Der Hammingabstand entspricht den Anzahl von Binärstellen an denen sich zwei Bitwörter unterscheiden.

Beispiel mit 2 aus 5 Code:

c 00110 g **1**0**001**

>> Hammingabstand ist 4

Mit den Codewörtern {a, ..., j} kann man eine Tabelle erstellen:

	a	b	C	d	е	f	g	h	i	j
a	0									
b	2	0								
C	2	2	0							
d	2	2	4	0						
е	2	4	2	2	0					/
f	4	2	2	2	2	0				
g	2	2	4	2	4	4	0		/	
h	2	4	2	4	2	4	2	0	1	
i	4	2	2	4	4	2	2	(2)	0	
j	4					2				0

Der Hammingabstand d dieses Codes ist der kleinste auftretende Abstand, sprich 2.

Es können Fehler erkannt werden, die weniger als d Bits betreffen (<2).

Es können Fehler korrigiert werden, die weniger als d/2 Bits betreffen (<2/2)

- >> Der 2 aus 5 Code kann 1 Fehler erkennen.
- >> Der Code kan keine Korrektur durchführen.

14 Hamming Codes

Der einfachste Hamming-Code ist ein (7,4)-Code, der eine Länge von 7 Bits hat, wovon allerdings nur 4 Bits

Nutzinformationen sind und die restlichen 3 Bits zur Fehlerkorrektur dienen.

Dieser Hamming-Code ist ein 1-fehlerkorrigierender Code mit einem Hammingabstand von 3.

14.1 Berechnung

Im Allgemeinen gilt:

Es gibt Hamming-Codes der Länge:

2r-1

Sofern folgendes gilt:

r>=2

Anzahl Korrekturbits:

r

Informationsbits:

2r-1-r

Beispiel:

10011010

Parity Bit Positions:

1,2,4,8,16,32,64 etc.

Leave Space for PB:

__1_001_1010

- Position 1 checks bits 1,3,5,7,9,11:
 - ? _ 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0. Even parity so set position 1 to a 0: 0 _ 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0
- Position 2 checks bits 2,3,6,7,10,11:
 - 0 ? 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0. Odd parity so set position 2 to a 1: 0 1 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0
- Position 4 checks bits 4,5,6,7,12:
 - 0 1 1 ? 0 0 1 _ 1 0 1 0. Odd parity so set position 4 to a 1: 0 1 1 1 0 0 1 _ 1 0 1 0
- Position 8 checks bits 8,9,10,11,12:
 - 0 1 1 1 0 0 1 ? 1 0 1 0. Even parity so set position 8 to a 0: 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
- Code word: 011100101010.

14.2 Fixing

• Received: $011100101110 \rightarrow \text{Nach Prüfung} \rightarrow \text{Fehler (Parity Bit nicht even)}$ an Position $2 + 8 = 10 \rightarrow \text{Fehler an der Position } 10$

Beweiss:

Code-Wort: 011100101010 (So wäre es richtig)

Received: 011100101110 (Falsches bit)

15 CRC-Kodierung

- CRC erkennt Fehler bei der Übertragung oder Speicherung
- CRC kommst gerade beim Ethernet Standard zum Einsatz.
- Die Berechnung des CRC Werts beruht auf Polynomdivision.

Beispiel:

https://www.youtube.com/watch?v=MSAog5MEhrs

Als erstes wird ein neues Codewort durch Polynominal:

10111


 $X^4 + x^2 + x^1 + x^0$

- CRC = 4 (höchstes Polinomgrad)
 - o An Originalmessage werden also 4 Bit angehängt.

Original Message: 10110101110

Generator: 1101

Message after 3 zero bits appended: 10110101110000




CRC (Remainder)

Transmitted Frame: 10110 10 1110100

16 Booleschen Algebra


In der Booleschen Algebra werden mit logischen Operatoren gerechnet.

OR, AND und NOT




Beispiel:

Zeichnen Sie mit Bleistift und Papier und offiziellen Symbolen den booleschen Ausdruck ($\bf A + \bf B$) $\overline{\bf C}$



Beispiel Und-Audruck:




16.1 Wichtige Gesetzte


Name	Formel	Kurzschreibweise
Kommutativgesetze	a * b = b * a a + b = b + a	ab = ba
Assoziativgesetze	a * (b * c) = (a * b) * c a + (b + c) = (a + b) + c	a(bc) = (ab)c
Distributivgesetze	a * (b + c) = (a * b) + (a * c) a + (b * c) = (a + b) * (a + c)	a(b+c) = ab + ac a+bc = (a+b)(a+c)
Identitätsgesetze	a * 1 = a a + 0 = a	a1 = a
Null-/Einsgesetze	a * 0 = 0 a + 1 = 1	a0 = 0
Komplementärgesetze	a * -a = 0 a + -a = 1	$a\overline{a} = 0$ $a + \overline{a} = 1$
Idempotenzgesetze	a * a = a a + a = a	aa = a
Verschmelzungsgesetze	a * (a + b) = a a + (a * b) = a	a(a+b) = a $a+ab = a$
De Morgan'sche Gesetze	-(a * b) = -a + -b -(a + b) = -a * -b	$\frac{\overline{ab} = \overline{a} + \overline{b}}{\overline{a} + \overline{b} = \overline{a}\overline{b}}$
Doppeltes Negationsgesetz	-(-a) = a	$\bar{a} = a$

- * = UND
- + = ODER
- = NOT

Beweis De Morgan'sche Gesetzt:



Beweis Verschmelzungsgesetzt:



Wahrheitstabelle

۵	Ь	ã	6	ãtb	a.p	a·b
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0

How to real:


a+(-a+b)=a+b

a+b: >0111

u:-a*b: a+u 1100 0011 0101 0100 >0100 >0111

16.2 Antivalenz

So bestimmt man die gerade parität eines n-Bitworts.



$$\begin{cases} P(n-Wort) = LSB \text{ xor } P(n-Wort \text{ div } 2) \\ P(0) = 0 \end{cases}$$

17 Disjunktive Normalform

Folgende Sätze existieren:

1: Alle zweistelligen booleschen Funktionen können mit Hilfe der Negation (-), der Konjunktion (* und der Diskunktion (+) dargestellt werden.

2: Alle zweistelligen booleschen Funktionen können entweder mit Hilfe der Negation und der Konjunktion, oder mit Hilfe der Negation und der Disjunktion dargestellt werden.

3: Alle zweistelligen booleschen Funktionen können entweder mit Hilfe der NAND-Verknüpfung oder mit Hilfe der NOR-Verknüpfung dargestellt werden.

$$\overline{ab} = \overline{a+b}$$
 $\overline{a+b} = \overline{a}\overline{b}$
 $a+b = \overline{a}\overline{b}$

Biespiel

Ausdruck: ab + ab

Nur mit Diskunktion und Negation: a+b + a +!

17.1 Liftsteuerung

Ein Steuerung für einen Lift der nur im 1 und 4-7 Stock halten soll wird mit einer UND Schaltung gebaut. Der ganze Ausdruck wird dann verkürtzt.

000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

$$s = \overline{a}\overline{b}\overline{c} + a\overline{b}\overline{c} + a\overline{b}c + ab\overline{c} + abc$$

$$= \overline{a}\overline{b}\overline{c} + a\overline{b}(\overline{c} + c) + ab(\overline{c} + c)$$

$$= \overline{a}\overline{b}\overline{c} + a\overline{b} + ab$$


$$= \overline{a}\overline{b}\overline{c} + a(\overline{b} + b)$$

$$= \overline{a}\overline{b}\overline{c} + a$$

18 Le Transistor

Mittels geschickter Kombination von Transisitoren kann man NOT, AND und OR-Schaltungen erzeugen.


Transistoren sind elektronische Schalter, die zwei Zustände haben: Ein und Aus.



Kleiner Basistrom (B-Basis) kann grossen Stromfluss (C-Collector) steuern. Die Ausgabe (E-Emitter) wird dann an den Verbraucher geleitet.

Das verhältniss von E und B ist die Verstärkung










NAND -und NOR-Schaltung


а	ь	NAND			а	ь	NOR
0	0	1	a .	a —	0	0	1
0	1	1	b NANDo— ab	NOR — a+b	0	1	0
1	0	1	b-	b- <u> </u>	1	0	0
1	1	0			1	1	0

18.1.2 Die NAND-Schaltung im Detail




19 Speicher

Die Speicherhierarchi beschreibt den Aufbau von Speicher im Verlauf der Zugriffszeiten. Dabei gilt: Je längere Zugriffszeiten, desto billiger ist der Speicher.








19.2 Disk-Aufbau

In computer file systems, a cluster or allocation unit is a unit of disk space allocation for files and directories. To reduce the overhead of managing on-disk data structures, the filesystem does not allocate individual disk sectors by default, but contiguous groups of sectors, called clusters.



Disk structure:

- (A) track
- (B) geometrical sector
- (C) track sector
- (D) cluster

Track (Spur): ein Ring auf einer Disk Cylinder: meherere Disks gestapelt

Zone (geomtrischer Sektor): Ein Auschnitt der Disk Sektor: Stück von Track in einem geometrischen Sektor Cluster (sektorenverbund): mehrere Sektoren verbunden

FAT32 -> 228 -> 268'435'456 Sektoren

Cluster Grösse 512 Byte (-32768 Byte -> 31kB)

2^28*32768=8E12

HD Grösse -> 2^28*512=1E11

Je nach Grösse der Datensätze lohnt es ich die Cluster Grösse zu vergrössern oder zu verkleinern.

19.2.1 Formatierung

Schnellformatierung: Löschen der FAT

Volle Formatierung: Löschen aller Daten auf der Disk Dateilöschung: Adresse zu Datei wird gelöscht

Dateilöschung aus Papierkorb: Datei wird physisch auf Disk gelöscht

- Low Level Formatierung
- initialisiert die Platte magnetisch
- trägt die physikalischen Eigenschaften wie
 - o Interleaving-Faktor undo
 - o Zone Bit Recording (siehe je Lexikon)
 - o oder vergleichbare Technologien auf.
- Sie wird heute durch die Hersteller vorgenommen und kann/sollte vom Anwender nicht mehr verändert werden.

Volle (High Level) Formatierung

- löscht alle Dateieintragungen
- löscht damit auch den Papierkorb
- überprüft die Qualität der Clusters und markiert sie u.U. als schlecht
- nullt alle Status-Eintragungen (ausser Bad Cluster)
- trägt ein neues Dateisystem mit einem leeren Index ein.

Schnellformatierung

- löscht alle Dateieintragungen im Index
- löscht damit auch den Papierkorb
- nullt (selten) alle Statuseintragungen (ausser Bad Cluster)
- trägt (selten) ein neues Dateisystem mit einem leeren Index ein.

Eine Dateilöschung (in den Papierkorb)

- verschiebt die Datei in ein anderes (meist verstecktes) Verzeichnis (recycled, trash, ...)
- ist auf der Ebene des ganzen Dateisystems also eine reine Umbenennung
- gleich benannte Dateien werden dabei (versteckt) umbenannt
- der Papierkorb gehört mal dem ganzen Dateisystem, mal nur einem Laufwerk.

Eine Dateilöschung (aus dem Papierkorb)

- markiert die Datei als gelöscht oft durch eine Änderung des Dateinamens
- lässt ansonsten alles intakt inkl. der Clusterverkettung
- gibt die Clusters aber frei.


In einer hierarchischen Dateistruktur

- hat das Wurzelverzeichnis einen festen Standort: es ist statisch und hat eine beschränkte Anzahl Einträge
- werden die Unterverzeichnisse als spezielle Dateien im Datenbereich eingetragen: ihre Ablage ist dynamisch und ihre Anzahl lediglich durch die Anzahl möglicher Dateien - also letztlich durch die Anzahl Clusters - beschränkt
- haben Dateien einen partitionsweit einmaligen Namen den absoluten Dateinamen
- ist eine Dateiverschiebung eine Umbenennung
- ist eine Verschiebung in den Papierkorb eine Umbenennung.

19.2.2 Business Storage

DAS: Direct Attached Storage NAS: Network Attached Storage SAN: Sorage Attached Network

19.2.3 Cloud Storage




20 Fragmentierung

20.1 Dateiindex

Such nach einer Datei geht wie folgt:

- 1. Such anhand Dateinamens im Dateiindex
- 2. Lesen der Attribute und Adresse des ersten Clusters
- 3. Sprung zum Index und Nachschlagen der Cluster Adress-Kette
- 4. Cluster-Kette sequenziell auslesen



Der Cluster index kann wie folgt aussehen:

Status	Bedeutung
0000	frei
XXXX	Adresse Folge-Cluster
FFF7	Bad Cluster
FFF8	Reserved Cluster
FFFF	End of File

In der FAT table wird angezeigt wo eine Datei im Data area gespeichert ist. Mit EOC wird angezeigt, dass der letzte Cluster der Datei and dieser Speicherstelle liegt.

Beispiel:

script.doc hat die Grösse M Mc ist die Memorygrösse des Clusters Dabei gilt:

 $0 < M \le MC MC < M \le 2*MC 2*MC < M \le 3*MC$


	Cluster	Status		Cluster	Status		Cluster	Status
skript.doc ->	3ABB	FFFF	skript.doc ->	3ABB	3ABC	skript.doc -:	3ABB	3ABC
	3ABC	0000		3ABC	FFFF]	3ABC	3ABE
	3ABD	FFF7		3ABD	FFF7		3ABD	FFF7
	3ABE	0000		3ABE	0000		3ABE	FFFF
	3ABF	0000		3ABF	0000	1	3ABF	0000
	3AC0	0000		3AC0	0000		3AC0	0000
	3AC1	0000		3AC1	0000		3AC1	0000
	3AC2	0000		3AC2	0000		3AC2	0000
	3AC3	0000		3AC3	0000		3AC3	0000
	3AC4	0000		3AC4	0000		3AC4	0000
	3AC5	0000		3AC5	0000		3AC5	0000
	3AC6	0000		3AC6	0000		3AC6	0000
	3AC7	0000		3AC7	0000		3AC7	0000
	3AC8	0000		3AC8	0000		3AC8	0000
	3AC9	0000		3AC9	0000		3AC9	0000

20.2 Fragmentierungstypen

Bei der Speicherung von Dateien werden Cluster fragmentiert, dabei unterscheidet man zwischen zwei Fragmentierungstypen.

Ein Cluster kann nur Informationen aus einer ganzen oder einem Teil einer datei aufnehmen. Bleibt "hinten" Platz frei, ist er verschwendet -> interne Fragmentierung.


Erstreckt sich eine Datei über mehr als einen Cluster und sind diese nicht zusammenhängend ist das externe Fragmentierung.




Bei der internen Fragmentierung ergibt sich also Speicherverlust (aus Sicht bytes ja, aus Sicht Cluster nein -> EOF).

21 Polling und Interrupting

Methoden wie 2 Partner kommunizieren können.



Polling (Busiy Waiting, Round Robin)



Interrupt Requesting

22 SSD

When deciding what type of flash to use for an application, it is important to understand the differences between flash technologies. The following document explains the pros and cons of the three types of flash, SLC, MLC and TLC.

SLC- Single Layer Cell

- High performance
- Lower power consumption
- Faster write speeds
- 100,000 program/erase cycles per cell
- Higher cost
- A good fit for industrial grade devices, embedded systems, critical applications.

MLC- Multi Layer Cell

- Lower endurance limit than SLC
- 10,000 program/erase cycles per cell
- Lower cost
- A good fit for consumer products. Not suggested for applications which require frequent update of data.

TLC- Three Layer Cell

- Higher density
- Lower endurance limit than MLC and SLC•
- TLC has slower read and write speeds than conventional MLC•
- 5,000 program/erase cycles per cell •
- Best price point
- A good fit for low-end basic products. Not suggested for critical or important applications at this time which require frequent updating of data.

SLC vs. MLC vs. TLC as explained with a glass of water

This glass of water analogy demonstrates how SLC NAND Flash outperforms MLC NAND Flash.

- SLC Flash has only two states: erased (empty) or programmed (full).
- MLC Flash has four states: erased (empty), 1/3, 2/3, and programmed (full).
- TLC Flash has eight states: erased (empty), 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and programmed (full).

It's easier to read the correct fill status when a glass is either empty or full, as in SLC NAND Flash. When a glass is partially full, as in MLC NAND Flash, the fill status is more difficult to read, taking more time and energy.

Source: http://centon.com/flash-products/chiptype


23 Raid

Heisst: Redundant Array of Independent Disks

Es gibt verschiedene RAID-Levels


RAID 0 - Striping

- Dateien werden auf verschiedene physische Disk aufgeteilt.
- Keine Redundanz bei Disk-Verlust
- Gute Performance




RAID 1 - Mirroring

- Disk werden vollständig dupliziert
- Braucht offensichtlich doppelten Speicherplatz
- Hohe Redundanz




RAID 5 - Striping with Parity

- Vereint beide Ansprüche von 0 und 1
- Mithilfe des Parity-bits kann eine Disk wiederhergestellt werden
- Dateien werden nicht dupliziert, zusätzliche Benutzung durch Parity bit
- Effiziente Disk benutzung
- Parity berechnung kann unperformant sein




RAID 01


Wird selten benutzt.




RAID 0+1



RAID 1+0




RAID 3



JBOD

Just a bound of disk



23.1 RAID Implementation

Software-RAID

- Eine OS-Feature
- Setzt keine spezielle Hardware voraus
- Schlechtere performance als hardware-Raid

Hardware-RAID

- Eine Drive-Controller feature
- Konfiguration unabhängig vom OS -> unsichtbar für OS
- Hohe performance -> designed for speed


23.1.1 Wechsel

Hot Replacing, Swapping, Plugging -> Wechsel einer Disk im laufenden Betrieb Host Spare (Sparing) -> Laufendes nicht verwendetes Laufwerk, einsatz bei Ausfall

24 Prozessmodelle

24.1 Schwergewichtige (klassische) Modelle

Wasserfall-Modell



V-Modell

• (ähnlich Wassefall jedoch kongruent v-seitig Testphasen zu jedem Step)

Inkrementelle und iterative Prozessmodelle


- Spiralmodell (böhm)
- Rational Unified Proces
- Open Unified Process

24.2 Leitgewichtige (agile) Vorgehensmodelle

- Extreme Programming (XP)
 - Programmierung zu zweit während eines Zeitraums -> Fazit: zu streng

24.3 SCRUM

Im Mittelpunkt von Scrum steht das selbstorganisierte Entwicklerteam, das ohne Projektleiter auskommt. Um dem Team eine störungsfreie Arbeit zu ermöglichen, gibt es den ScrumMaster, der als Methodenfachmann dafür sorgt, dass der Entwicklungsprozess nicht zerbricht. Der ScrumMaster stellt auch die Schnittstelle zum Produktverantwortlichen (Product-Owner) dar, dem die Aufgabe zukommt, Anforderungen zu definieren, zu priorisieren und auch zu tauschen. Allerdings ist in Scrum klar geregelt, wann der Produktverantwortliche neue oder geänderte Anforderungen beauftragen darf - so gibt es ungestörte Entwicklungszyklen von 2-4 Wochen (Sprints), in denen ihm untersagt ist, das Entwicklerteam zu "stören". Während eines Sprints wird deshalb der Product Owner seine Vorstellungen von der weiteren Entwicklung ins Product Backlog eintragen und so für kommende Sprints einplanen.




24.4 Kanban

- Kanban ist eine agile Methode für evolutionäres Change Management. Das bedeutet, dass der bestehende Prozess in kleinen Schritte (evolutionär) verbessert wird.
- Indem viele kleine Änderungen durchgeführt werden (anstatt einer großen), wird das Risiko für jede einzelne Maßnahme reduziert.
- Darüber hinaus führt der eher sanfte Stil von Kanban in der Regel zu weniger Widerständen bei den Beteiligten.

So funktioniert Kanban:

Der erste Schritt bei der Einführung von Kanban besteht darin, den bestehenden Workflow, die vorhandene Arbeit sowie Probleme zu visualisieren.

Dies wird in Form eines Kanban-Boards getan, das z.B. aus einem einfachen Whiteboard und Haftnotizen oder Karteikarten besteht. Jede Karte auf dem Board repräsentiert dabei eine Aufgabe.




Allein diese einfache Maßnahme führt zu viel Transparenz über die Verteilung der Arbeit sowie bestehende Engpässe.

- Kanban ist ein übergreifender Ansatz, der prinzipiell auf jeden bestehenden Prozess aufgesetzt werden kann egal ob agil oder nicht.
- Viele Prinzipien und Techniken aus Scrum ergänzen sich gut mit Kanban (etwa die Daily Scrums und die Burndown-Charts)
- und der ScrumMaster kann seine Rolle nutzen, um Kanban einzuführen.

25 Compilieren und Interpretieren

Entwicklung mit C:



Die Kompilierung erfolgt in 3 Schritten:

Lexikalische Analye (Scanner, Lexer)

- Strom aus Zeichen wird squentiell gelsen und in Symbole (Tokens) separiert
- Tokens werden mit Position in Quelltext assozieert.
- Lexikalischer Fehler: Zeichen oder Zeichenfolge, die keinem token zugeordnet werde kann, z.B. Bezeichner die mit Zahlen beginne "3foo".

Syntaktische Analyse (Parser)

- Symbole werden zu grammatikalischen Einheiten zusammengefasst
- Zusammenfassung erfolgt nach Syntaxregeln
- Visualisierung durch Syntaxbaum
- Syntaxfehler: Fehlende Klammer steht zu Beginn einer Methode oder es fehlt eine ";" am Ende einer Anweisung.

Semantische Analyse

- Erzeugung eines mit weiteren Attributen versehenen Sytanxbaum, d.h. attributierten Syntaxbaum
- Untersuchung von semantischen Fehler
 - Verwendete Variable muss deklariert sein
 - o Datentypen müssen bei Zuweisung verträglich sein
 - O Verwendung von nicht vorher definierten Bezeichner

Backend eines Compilers

- Auswertung des attributierten Syntaxbaumes
- Optimierung am Code (Syntaxbaum)
- Transformation des Syntaxbaumes in die Enddarstellung -> Maschinencode eines OS

26 Programmiersprachen

Die Unterteilung der Generationen von Programmiersprachen wird in Paradigment unterteilt, d.h. eine grundsätziche Denkweise.



Dabei wird nebst OOP auch zwischen diesen Paradigmen unterschieden:

26.1.1 Prozedurale Programmierung


- Wird am nächsten mit Programmierung in Verbindung gesetzt
- Quellcode wird von oben nach unten gelsen -> Liste von Instruktionen
- Sprachen: C, C++ und Java -> nicht nur OOP sondern auch prozedural
 - o Sind immer auch imperative Programmiersprachen
 - o -> Befehl pro Linie an Compilero Anweisung
 - Anweisung kann man als Zustand des Programmes werten, z.B. Variable wird inkrementiert
- Imperative Programmierung beschreibt wie etwas berechnet werden soll
- Maschinencode

26.1.2 Funktionale Programmierung


- Funktion im mathematischen Sine
- Zustandlos -> Eingabeparameter verändern Zustand des Programmes nicht
- Funktion kann ihren eigenen Zustand verändern -> concurrency, mehrere Instanzen laufen unabhängig
- Funktionen können andere Funktionen aufrufen (Rekursion)
- -> Entwicklung von Funktionen
- Funktionale Programmiersprachen sind immer deklarative Programmiersprachen
- -> Deklarative beschreibt was berechnet werden Soll
 - o SQL z.B. beschreibt das Resulatat, der Lösungsweg mach die Programmiersprache
- Beispiele: Haskell, LISP oder Erlang -> beliebt in akademischen Krisen als Mittel der Mathematik

26.2 Enwicklungsparadigmen


26.2.1 Klassisch:



26.2.2 JEE (Java Enterprise)




26.2.3 .Net (Microsoft)



28 Sortierung

Algorithm	Data Structure	Time Complex	rity	Worst Case Auxiliary Space Complexity				
		Best	Average	Worst	Worst			
Quicksort	Array	O(n log(n))	0(n log(n))	O(n^2)	0(n)			
Mergesort	Array	O(n log(n))	0(n log(n))	O(n log(n))	(O(n)			
Heapsort	Array	O(n log(n))	O(n log(n))	O(n log(n))	0(1)			
Bubble Sort	Array	O(n)	O(n^2)	O(n^2)	0(1)			
Insertion Sort	Array	O(n)	O(n^2)	O(n^2)	0(1)			
Select Sort	Array	O(n^2)	O(n^2)	O(n^2)	0(1)			
Bucket Sort	Array	O(n+k)	O(n+k)	O(n^2)	O(nk)			
Radix Sort	Array	O(nk)	O(nk)	O(nk)	O(n+k)			



28.1 Bubble sort

```
BubbleSort (Array A)
for (n=A.size; n>1; n=n-1) {
   for (i=0; i<n-1; i=i+1) {
      if (A[i] > A[i+1]) {
          A.swap(i, i+1)
      } // ende if
   } // ende innere for-Schleife
} // ende äußere for-Schleife
```

- 1. Beginnend beim ersten wird Element mit Nachbarverglichen
- 2. Grössere Zahl landet in der letzten Position
- 3. Erneuter Vergleich minus der Position bis alle Elemente durchiteriert worden sind

Komplexität: n^2

28.2 Ripple sort

```
void RippleSort(int n, int z []) {
   for (int i=0; i<n-1; i++) {
      for (int j=i+1; j<n; j++) {
        if (z[i] > z[j]) {
          int t=z[i]; z[i]=z[j];
          z[j]=t;
      }
   }
}
```

Ähnlich dem Bubble-Sort

- 1. Jedes Element wird mit dem letzten Element verglichen und (wenn grösser) vertauscht
- 2. Nach jedem Durchgang liegt am Ende das grösste Element
- 3. Für jeweils eine Position weniger wird dieser Vorgang rekursiv durchgeführt

Komplexität: n^2

28.3 Insertion sort

Vergleichbar mit Jassen beim Aufnehmen der Karten

- 1. Schleife: Werte iterieren
- 2. Beginnend beim zweiten Elemente wird dieser mit allen vorgängigen Position verglichen
- 3. Der grössere Wert wird jeweils rechts eingeschoben
- 3. Dieser Vorgang wird rekursiv durchgeführt

Komplexität: n^2

28.4 Selection sort

```
SelectionSort(vektor) {
    for (int i=vektor.size-1; i>0;i--) {
        int max = 0;
        int temp =0;
        for (int j=1; j<=i;j++) {
            if (vektor[j]>vektor[max]) {
                max=j; // merke
            } // grösste Zahl
        }
        temp = vektor[i];
        vektor[i] = vektor[max];
        vektor[max] = temp;
    }
}
```

Ähnlich Ripple, nur wird erst kontrolliert um am Schluss getauscht.

- 1. Für jede Position wird geschaut welcher Werte der kleinste oder der grösste der vorausgehenden Position ist.
- 2. Das kleinste wird an die aktuelle Stelle platziert.
- 3. Das wird solange wiederholt bis man an der letzten Position ist.

Beim Ripple sort kann es zu mehreren Tausch kommen bevor der Maximal Wert an der entsprechenden Position liegt.

28.5 Shell sort

```
ShellSort (Array A)
static void shellsort (int[] a, int n)
                                                          ...hmm:
                                                         3n + 1
   int i, j, k, h, t;
                                                         eine Möglichkeit!
int[] spalten = {1743392200, 581130733, 193710244, 64570081, 21523360, 7174453, 2391484, 797161, 265720, 88573, 29524, 9841, 3280, 1093, 364, 121, 40, 13, 4, 1};
   for (k = 0; k < spalten.length; k++)
       h = spalten[k];
// Sortiere die "Spalten" mit Insertionsort
       for (i = h; i < n; i++)
          t = a[i];
           while (j >= h \&\& a[j-h] > t)
              a[j] = a[j-h];
          j = j - h;
           a[j] = t;
      }
```

Bedient sich Prinzip vom Insertion sort.

Jedoch möchte man vermeiden, dass Elemente über weite Strecken verschoben werden müssen. Deshalb wird die Sequenz in Untersequenzen zerlegt und einzeln sortiert.

- 1. Aufteilung in z.B. 4er Blöcke
- 2. Sortierung blockweise -> 4-sortiert
- 3. Wiederholen für 2 und 1 Blöcke
- 4. Letzter als 1er Block entspricht dann wieder Insertion sort

28.6 Quick sort

Ganze Familie von sorts, es gibt etliche Versionen. Ist ein Rekusiver Alogrithmus

```
int partition(int z [], int l , int r) {
   int x = z[r], i = l-l, j = r;
   while (1) {
      while (z[++i] < x)
      ;
      while (z[--j] > x)
      ;
   if ( i < j)
        swap(&z[i], &z[j]);
   else {
      swap(&z[i], &z[r]);
      return i;
   }
}

void quick sort(int z[], int l , int r) {
   if ( l < r) {
      int pivot = partition(z, l , r);
      quick sort(z, l, pivot-l);
      quick sort(z, pivot+l, r);
   }
}</pre>
```

- 1. Teilen der Liste in zwei Teillisten (links und rechts)
- 2. Vergleich der Werte anhand Pivotelement (das letzte Element im Array)
- 3. Linke Liste enthält kleinere Elemente und rechte die Grösseren
- 4. Diesen Vorgang (1-3) nun für jede Teilliste rekursiv durchführen
- 5. Ist Grösse der Liste eins oder 0 erfolgt Abbruch der Rekursion

28.7 Merge sort

• Empfiehlt sich als Pivot Element

Die gesamte Menge wir als erstes in kleinere Listen zerlegt.

- 2. Diese Teillisten werden sortiert
- 3. Die Teillisten werden dann nach dem Reisverschlussprinzip zusammengefügt.
- 4. Jede neue Kombination von Listen wird dann ebenfalls nach dem Reisverschlussprinzip zusammengefügt.

29 Datenstrukturen

Datenstrukturen können sein:

Arrays

Int [] array = {4, 7, 2, 1}

- Addressierbarkeit über Index
- 1 bis n dimensional
- Komponenten könnten primitive Datentypen oder ganze Objekte sein

Listen


Passendes Beispiel wäre LinkedList

- Homogen, gleiche Strukturen verketten
- dynamische, zur Laufzeit veränderbar

Stacks

Für LIFO-Bearbeitung (Last In First Out) der Komponenten Ist ebenfalls homogen, dynamisch und abstrakt.

Beispiel UPN Rechner:



$$\frac{-17 \cdot \left(\frac{8^3}{5} - \ln 9\right)}{20}$$

Früher kannten Taschenrechner noch keine Klammern, folge jeder Hersteller hatte eine eigenen Notation.

Dazu ein Beispiel von HP:

		_	ор. с. то											
Keller	17	T Z		Kelle	+/-	T Z		Keller	Futer z		V.	geller 8	-	r z
Keller	Operanden-	Y	12	Kelle	Operanden- register	Y	- 12		Operanden- register X	-12		Operan regis	den-	× -17
Keller	Enter	T Z		Kelle	3	T Z	-13	Keller	у [~] х		K	5	-	r z - 17
	Operanden-	Y	~17- 8	l learner	Operanden- register	Y	3	Kener	Operanden- register X	-17 512		Operan regis	or	5 17 × 5
Keller	/	T Z		Kelle	9	T Z		Keller	h z	-17	Kell	- siler	:	r z
Tener	Operanden-	Y X	-13 102,4	Rene	Operanden- register	Y X			Operanden- register X	102,4		Operan regis	·ar	x 100,2
W-II-	+	T Z		V-11-	૧૦	T Z		W-II	/ T z		V.			r z
Keller	Operanden- register	-	-1203	Kelle	Operanden- register	Y X	-1703 20	Keller	Operanden- register X	-85,5	K	Operan regis	den-	X X

30 Trees (Bäume)

Bäume sind im Vergleich zu anderen Datenstrukturen nichtlinear.

In Bäumen kann man

- Nicht nur Daten, sondern auch
- · relative Beziehungen der Daten untereinander,
- Ordnuungsgeziehrungen (siehe geordnete Bäume)
- hierarchische Beziehungen
- und Gewichte auf den Kanten (Zeile) speichern

Vorteil von Baumstrukturen bietet die Durchsuchung, ebenfalls könne viele Operationen mit niedriger O-Komplexität durchgeführt werden (Suchen, Insert, Delete, ...)

30.1 Rekursive Definition

Ein endlicher Baum ist eine endliche Menge T, die in n+1 ($n \in N$) paarweise disjunkte Teilmengen T0, ..., Tn zerlegt ist mit:

1. |T0| = 1

2. Ti ist wieder ein Baum (1<= i <= n)

Alle Teilbäume haben immer +1 Child.

Eine mathematische Notierung sieht dann so aus:

$$T = (t, T_1, ..., T_n) mit : T = \{t\} \cup \bigcup_{i=1}^n T_i$$

t: Wurzel (nur Name)


Ti: Teilbäume von T

n: z.B. n = 0 dann Besteht Baum aus nur einer Wurzel und hat keine Teilbäume.

u: Vereint

U: Summe

Eine Formale Definition kann dann so aussehen:



$$T = (t, T_1, T_2, T_3)$$


$$= (a, T_1, T_2, T_3)$$

$$= (a, (b, T_{11}, T_{12}), (e, T_{21}), (f))$$

$$= (a, (b, (c), (d, T_{121})), (e, (h)), (f))$$

$$= (a, (b, (c), (d, (g))), (e, (h)), (f))$$

30.2 Elemente



Knoten (nodes): a-f bzw. N1-Ni
Kanten: Verbindungen (a->f)
a ist der Elternknoten des Baumes
b ist ein direkter Kindknoten
Ein Knoten ohne Kindknoten ist Blatt (leaf)
externe Knoten (äussere Knoten) und innere Knoten = Alle Knoten

- externe Knoten (c, g, h, f)
- innere Knoten (b, d, e, a)

Knoten ohne Elterknoten ist die Wurzel (a)


Jeder Kindknoten ist Wurzel eines Teilbaums (ti) (b,c, d, g, e, h, f)
Eine Pfad (path) ist der Weg von einem Knoten zu einem anderen {h, e, a, b, c}
Die Länge I ist die Mächtigkeit der Menge der Knoten in einem Pfad (c zu h -> I = 5)
Betrachtet man nur absteigende Pfade so gilt:

- a nach b -> b ist Nachkomme (kind oder child) von a (successor)
- a ist Vorfahre (Eltern, parent, predecessor)
- d ist Vorfahre von g, f ist ein Nachkomme von a
- a ist ein Vorfahre von c, aber e kein direkter Vorfahre.

30.3 Höhe und Tiefe

Zwischen Höhe und Tiefe muss ganz klar unterschieden werden, je nach Definition unterscheiden sich diese Werte.

Tiefe ist Attribut



Der Grad eines Graphen = die Anzahl der Kanten.

→ Array und LinkedList = entartetet Bäume Grad 1

30.4 Eigenschaften

30.4.1 Geordnete Bäume

Bei geordneten Bäumen ist klar die Reihenfolge von direkten Nachfolger bei jedem Knoten festgelegt

30.4.2 Grad

- Auch Knotengrad oder Valen ist ein Begriff aus der Graphentheorie.
- Beschreibt die Anzahl ausgehenden Kanten von einem Knoten.
- Entspricht der maximalen zulässigen Anzahl direkter Kindknoten

Grad	Baumtyp
Grad 2	Binärbaum
>Grad 2	Vielwegbäume
Grad 1	LinkedList, Arrays (nur eine Liste)
Grad 0	Baum aus einem Blatt




30.4.3 Balancierte Baum

Ist ein Spezialfall der Datenstruktur Baum.

Es gilt:

- Maximale Höhe c*log(n)
- Wobei n Anzahl Elemente
- C und n sind unabhängige Konstanten


Man bezeichnet ihn als voll, wenn jeder Knoten entweder Blatt ist (also kein Kind besitzt), oder aber zwei (also sowohl ein linkes wie ein rechtes) Kinder besitzt – es also kein Halbblatt gibt.






30.4.4 Vollständiger Binärbaum

Man bezeichnet volle Binärbäume als vollständig, wenn alle Blätter die gleiche Tiefe haben, wobei die Tiefe eines Knotens als die Anzahl der Bögen bis zur Wurzel definiert ist. --> kommt sehr selten






Die minimale Höhe h eines Binärbaumes lässt sich aus der Anzahl Knoten n berechnen:


Lösung immer abrunden.

Beispiel:



Log10(20)/log10(2)=4.321928094887362

Achtung!: Ergibt immer die Tiefe




Log10(13)/log10(2)=3.700439718141092

30.4.5 Traversierung von Bäumen

Gegeben ein nicht ausbalancierter Baum.

Dieser soll in verschiedenen Methoden durchlaufen werden:




Allgemein gilt:

Ist kein Schritt durchführbar, geht man einen Teilbaum zurück.

Preorder (WLR)

Durchlaufe den Baum rekursiv in folgenden Schritten


- 1. Lies Wurzel
- 2. Traversiere linken Teilbaum in Preorder
- 3. Traversiere rechten Teilbaum in Preorder



Inorder (LWR)

Inorder Führe Schritte durch bis nicht mehr möglich, dann nächsten Schritt


- 1. Traversiere linken Teilbaum in Inorder
- 2. Lies Wurzel
- 3. Traversiere rechten Teilbaum in Inorder



Postorder (LWR)

Postorder fange Alle Schritte von vorne an, wenn einer durchgeführt.


- 1. Traversiere linken Teilbaum in Postorder
- 2. Traversiere rechten Teilbaum in Postorder
- 3. Lies Wurzel



Levelorder

Beginnend beim ersten Level werden alle Elemente pro Level gelesen.

- 1. LevNo:=0
- 2. solange Ebene levNo
 - a. Lies die Knoten EvenelevNo von links nach rechts
 - b.levNo:=levNo+1



30.4.6 Binäre Suchbäume

