C++ 新特性

不必慌张,一切知识都会随着时间的推移变得逐渐清晰

C++的发展

- C++98
 - 1998年, C++标准委员会发布了C++语言的第一个国际标准
 - 引入了异常处理、模板等
- C++03
 - 2003年,标准委员会针对98版本中存在的诸多问题进行了修订
 - 勘误、修复漏洞,核心语言规则并未变化
- C++11 (大约140个新特性,600个缺陷修正)
 - 2005年, C++标准委员会发布了技术报告详细说明了引入C++新特性的计划
 - 代号C++0x (x将来被具体年份替换)
 - 标准最终在2011年才面世,就是C++11
- C++14
 - **•2014**年,标准委员会公布了C++14标准
 - 可以写0b开头的2进制常量
- C++17
 - 2017年,标准委员会公布了C++17标准
 - utf-8

C++11对98/03的显著增强

- 支持本地并行编程
 - 内存模型、线程、原子操作等
- 对泛型编程进一步加强
 - 初始化表达式、auto等
- 更好地支持系统编程
 - constexpr等
- 更好的支持库的构建
 - 内联命名空间、继承构造函数、右值引用等

LONG LONG类型的支持


- 至少64位
- long long num=LLONG_MAX
- C++98 时被提议,但被拒绝
- C99采纳
- C++11 使用

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   long long num = LLONG_MAX;

   cout << sizeof(num) << "字节\n";
   cout << num << end1;

   return 0;
}
```



变量初始化

- · C语言支持隐式转换
 - int num=7.2
 - C++继续支持上述方法,但是会警告
- 用花括号初始化
 - int num{7.2}
 - 此时将引发一个错误
 - 从 "double"转换到 "int"需要收缩转换

推断类型

- 在定义变量时
 - 如果变量类型可以由初始化符号推断
 - 则无需指定类型
- 例如
 - auto flag=true;
 - auto num=7.5;
 - auto res=sqrt(num);
- 此时不可能引发错误的类型转换
- 在编译时推导,不会影响执行效率
- 使得有部分"动态类型"的感觉

模板函数的默认模板参数

```
template <typename T=int>
void test(T temp)
{
....
}
```

- 如果存在多个typename,多个默认值
 - 遵循靠右原则

类中数据成员初始化

- 之前
 - 非静态的数据成员
 - 构造函数
 - 静态数据成员
 - 定义时初始化
- 可以在定义数据成员时立刻初始化变量

空指针

- 传统用NULL表示空指针
 - # define NULL 0
 - int num=NULL; 正确
- nullptr
 - int num= nullptr; 错误
 - int *p= nullptr; 正确

CONSTEXPR

• 指值不会改变并且在编译过程中就得到计算结果的表达式

```
constexpr int Inc(int i) {
   return i + 1;
}

constexpr int a = Inc(1); // ok
   constexpr int b = Inc(cin.get()); // !error
   constexpr int c = a * 2 + 1; // ok
```

constexpr的好处:

- 是一种很强的约束,更好地保证程序的正确语义不被破坏
- 编译器可以在编译期对constexpr的代码进行优化
 - 比如将用到的constexpr表达式都直接替换成最终结果等
- 相比宏来说,没有预处理的开销

阻止子类再覆盖一个函数

- virtual虚函数
 - 可以实现动态多态
 - 如果在一个虚函数的量
 - 该虚函数就不可以被覆

```
class CA{
public:
virtual void print() {cout << "CA" << end1;}</pre>
class CB:public CA
public:
virtual void print() final{cout << "CB" << end1;}</pre>
class CC :public CB{
public:
/*virtual void print() {cout << "CC" << end1;}*/</pre>
int main() {
CA *p; CC c1;
p = &c1;p->print();
return 0;
```

匿名函数

- 编程范式
 - 命令式编程
 - 声明式编程
 - 函数式编程
- lambda
 - [capture](参数) mutable -> 返回值类型{函数体};
 - [capture] 用户获取父作用域的变量
 - mutable 默认lambda是const函数,用了它可以取消const

移动构造函数

- 拷贝构造函数主要解决指针悬挂问题,主要三种情况会调用
 - 函数形实结合时
 - 函数返回时,函数栈区的对象会复制一份到函数的返回
 - 用一个对象初始化另一个对象时
- 移动构造函数主要提高效率
- C++编译器已经可以区分函数参数是左值调用还是右值

```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <string>
using namespace std;
class Str{
 public:
    char *str;
    Str(char value[])
      cout<<"普通构造函数..."<<endl;
                                               ~Str()
      str = NULL;
      int len = strlen(value);
                                                 cout<<"析构函数"<<endl;
      str = new char[len + 1];
                                                 if(str!= NULL)
      strcpy(str,value);
                                                   delete str;
    Str(const Str &s)
                                                   str = NULL;
      cout<<"拷贝构造函数..."<<endl;
      str = NULL;
                                           };
      int len = strlen(s.str);
      str = (char *)malloc(len + 1);
      memset(str,0,len + 1);
      strcpy(str,s.str);
```

联合体

- 非受限联合体
 - 之前加入一些限制不允许有些共存
 - 只能是POD类型
 - 不可以是静态类型以及引用类型
- 发现没有必要
 - 取消这些限制
 - 使用联合体的构造函数协助解决一些问题

```
union T {
    string s;
    int n;
};
```

类型的别名

- 复杂的类型名字变得简单明了、易于理解和使用
- 有助于程序员清楚地知道使用该类型的真实目的
- typedef
 - typedef unsigned int uint;
 - typedef uint uint32;
- Using
 - using uint= unsigned int;
 - 包含typedef的功能
- 对模板进一步扩展
 - template <typename T>
 - typedef std::vector<T> v;//使用typedef
 - using v = std::vector<T>;//使用using

通过USING可以导出模板类型

```
#include<iostream>
using namespace std;
template <typename T>
class ctx {
public:
  using value_type = T;
};
int main(int argc, char **argv) {
  ctx<int>::value_type a = 5;
  cout << a << endl;
 return 0;
```

智能指针

- 指针处理使用三问题
 - 野指针
 - 重复释放
 - 内存泄漏
- C++98有智能指针: auto_ptr
 - 可以自己相机释放
 - 是独占性的,不允许多个auto_ptr指向同一个资源
 - 被废除
- unique_ptr
- shared_ptr
- weak_Ptr

UNIQUE_PTR

- auto_ptr的升级版
 - 尝试复制unique_ptr时会编译期出错
 - auto_ptr能通过编译,在运行期埋下出错的隐患

SHARED_PTR

- 内部会有一个计数器
 - 每次复制计数+1
 - 每次释放计数-1
 - 当计数器为0就可以释放资源
- 缺陷:
 - 循环依赖(互相引用或环引用)时, 计数会不正常

WEAK_PTR

- 不释放资源,只管理自己计数器
- weak_ptr没有重载 * 和 ->,
 - 并不能直接使用资源
 - 可以使用lock()获得一个可用的shared_ptr对象,
 - 如果对象不存在,lock()会失败,返回一个空的shared_ptr

三种指针总结

- 当需要一个独占资源所有权(访问权+生命控制权)的指针,且不 允许任何外界访问,使用std::unique_ptr
- 当需要一个共享资源所有权(访问权+生命控制权)的指针,使用 std::shared_ptr
- 当需要一个能访问资源,但不控制其生命周期的指针,使用 std::weak_ptr
- 推荐用法:
 - 一个shared_ptr和n个weak_ptr搭配使用而不是n个shared_ptr

线程库

- 多线程
- 并行编程