


第四讲 指令与单周期CPU (第2部分:指令分类和寻址方式)







# 内容

- ・概述
- ・指令格式
- ・指令和数据的寻址方式



# 内容

- ・概述
- ・指令格式
- ·指令和数据的寻址方式



## 指令

#### • 指令

-控制计算机执行某种操作的命令

#### • 指令分类

- -按计算机系统的层次结构
  - 微指令:属于硬件,和微体系结构相关,一条指令由若干条微指令构成
  - 机器指令(简称为指令):介于硬件与软件之间,每一条指令可完成一个独立的算术运算或逻辑运算操作
  - 宏指令: 属于软件, 由若干条机器指令组成的软件指令

#### - 按指令集规模

- · 复杂指令系统计算机 (CISC)
- · 精减指令系统计算机 (RISC)



## • 指令字长

- 指令中包含的二进制的位数
- 要满足规整性要求

## • 机器字长

- 计算机能够直接处理的二进制数据的位数
- -决定了计算机的运算精度,机器字长一般与主存(存储)单元的位数一致



## • 分类(依据机器字长)

- -单字长指令:指令字长等于机器字长的指令
- 半字长指令: 指令字长等于半个机器字长的指令
- 多字长指令: 指令字长等于多个机器字长的指令
  - 优缺点
    - 提供足够的地址位来解决访问内存(存储)单元的寻址问题
    - 必须两次或多次访问内存以取出一整条指令,降低了CPU的运算速度,又占用了更多的存储空间



## • 分类(依据指令长度)

- 等长指令字结构
  - 指令系统中, 各种指令长度相等
    - 结构简单
    - 指令长度固定
    - 但会导致浪费
- 变字长指令结构



- 分类(依据指令长度)
  - 等长指令字结构
  - 变字长指令结构
    - 功能不同的指令,长度可变化,如单字长指令、多字长指令
      - 指令结构灵活
      - 控制复杂
      - 没有浪费



## 指令系统

## • 指令系统

- 对应了微体系结构
- 计算机中所有机器指令的集合
- 不同类型的计算机有不同的指令系统
- 指令系统的格式直接影响到计算机的硬件、软件和计算机的使用范围
- -设计要求:完备性、有效性、规整性、兼容性

## • 系列机

-指令系统基本相同、系统结构基本相同的一系列计算机



# 内容

- 概述
- ・指令格式
- ·指令和数据的寻址方式



- 设计计算机时,对指令系统的每一条指令都要规定操作码和地址码。
  - -指令的操作码表示该指令应进行什么性质的操作,如进行加法、减法、乘法、除法、取数、存数等等。不同的指令用操作码字段的不同编码来表示,每一种编码代表一种指令
  - 指令的地址码表示操作的对象,可能是数据, 也可能是数据的地址



操作码(OP)

地址码(A)

## • 操作码

- 表明指令的操作特性与功能
- 不同功能的指令,操作码字段的编码不同
- -操作码的长度取决于计算机的指令的数量

• 
$$L_{0P} = \lceil \log_2^{n} \rceil$$



操作码(OP)

地址码(A)

#### • 地址码

- 用来协助表示操作数或操作数的地址,需要显式或 隐式表示:
  - 源操作数或其地址: 物理地址/虚拟地址、寄存器编号、 1/0端口号、立即数
  - 结果的地址
  - 下条指令地址



## 指令助记符

- 由于硬件只能识别1和0,采用二进制操作 码是必要的,
  - 二进制来书写程序麻烦
- 指令助记符
  - 便于书写和阅读程序
  - 每条指令通常用3个或4个英文缩写字母来表示
  - 不同的计算机系统, 规定不一样
  - 必须用汇编语言翻译成二进制代码



## 操作数类型

#### • 操作数类型

- -地址数据
  - 作为无符号整数进行地址计算
- 数值数据
  - 定点数
  - 浮点数
  - 压缩十进制数(一个字节用2位BCD码表示)
- -字符数据
  - 文本数据或字符串,目前广泛使用ASCII码
  - 8字节: 7位表示字符, 最高位作为奇偶校验位
- -逻辑数据
  - 数据以每1比特方式处理时, 称为逻辑数据



操作码(OP) 地址码字段(A)

• 按照地址字段分类

三操作数指令:	OP	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A</b> 3	
	(A1) OP (A2) $\rightarrow$ A3				
二操作数指令:	OP	A1		<b>A2</b>	
	(A1) OP (A2) $\rightarrow$ A1				
一操作数指令:	OP	A1			
	(AC ) OP (A1)→ AC				
0 操作数指令:	OP				
	不需要操作数(如NOP)				



#### • 三地址指令

-指令格式如下:



- 操作码op
- 第一操作数A1
- 第二操作数A2
- 结果A3
- 功能描述:
  - (A1) op (A2)  $\rightarrow$  A3
  - (PC) +1→PC
- 这种格式虽然省去了一个地址,但指令长度仍比较长,所以只在字长较长的大、中型机中使用,而小型、微型机中很少使用



#### • 二地址指令

- 其格式如下:



- · 操作码op
- 第一操作数A1
- 第二操作数A2
- -功能描述:
  - (A1) op (A2)  $\rightarrow$  A1
  - (PC) +1 → PC
- -指令执行之后,A1中原存的内容被新的运算结果替换



- 二地址指令
  - 其格式如下:



- · 操作码op
- 第一操作数A1
- 第二操作数A2




二地址地址根据操作数的物理位置分为:

- SS 存储器-存储器类型
- RS 寄存器-存储器类型
- RR 寄存器-寄存器类型



#### • 一地址指令

- 指令格式为:



- · 操作码op
- 第一操作数A1
- 功能描述:
  - (AC) op (A1)  $\rightarrow$  A1
  - (PC) +1 → PC
- 单操作数运算指令,如"+1"、"-1"、"求 反"
- -指令中给出一个源操作数的地址



- 零地址指令
  - -指令格式为:



- -操作码op
- "停机"、"空操作"、"清除"等控制类指令。



## 指令格式举例(1)

· 指令格式如下,其中OP为操作码,试分析指令格式的特点



#### 分析

- 单字长二地址指令
- 0P为7位,可以表示128条指令
- 源操作数和目的操作数都是通用寄存器(可分别使用16 个)
- 是RR型指令.
- 适合于算术运算和逻辑运算指令



## 指令格式举例(2)

· 指令格式如下,其中OP为操作码,试分析指令格式的特点



#### • 分析:

- 双字长, 二地址指令, 用于访问存储器
- OP为6位 , 可以表示64条指令
- 一个操作数在寄存器中(可用16个),另一个在主存中,所以是RS型指令。



## 指令格式举例(3)

某机指令字长度为16位,包括基本操作码4位和3个地址段,每个地址段长4位,其格式为:

OP A	$A_2$	$A_3$
------	-------	-------

- 1) 4位基本操作码若全部用于表示三地址指令,则共有多少条?
- 2) 若三地址指令15条, 二地址指令最多可有多少条?
- 3) 若三地址指令、二地址指令和一地址指令各有15条,零地址指令16条,则共有61条指令。



# 指令格式举例(3)

```
0000 XXXX XXXX XXXX
0001 XXXX XXXX XXXX
1110 XXXX XXXX XXXX
   1 0000 XXXX XXXX
                      15条
1111 0001 XXXX XXXX
     1110 XXXX XXXX
```



## 指令格式举例(3)

```
1111 1111 0000 XXXX
1111 1111 0001 XXXX
  1111 1110
1111 1111 1111 000
```



## 指令格式举例(4)

设某指令系统指令字长16位,每个地址码为6位。若二地址指令15条,一地址指令34条,则剩下零地址指令最多有多少条?

OP(4) A1(6) A2(6)

解:操作码按短到长进行扩展编码

二地址指令: (0000 - 1110) 共15条 (不扩展时为16条)

一地址指令: 1111 (000000 - 100001); (34条)

零地址指令: 1111 (100010 - 111111) (000000 - 111111)

(30种扩展标志)

故零地址指令最多有30×26=15 × 27 种


# 1909 INVENTED

# 内容

- 概述
- ・指令格式
- ・指令和数据的寻址方式



## 寻址方式




指令和操作数均存放在主存(或者地址空间对应的设备)中,寻址方式指的是生成指令或操作数地址的方式。



# 指令寻址(1)

#### ● 顺序寻址


- 下一条指令的地址在 当前指令的地址基础 上加"1"
- 由程序计数器PC相关 的硬件机制自动完成
- 对上层操作系统(软件)透明





# 指令寻址(2)

- 指令直接给出或由指令执行结果决定的寻址方式,如转移指令
- 对上层操作系统(软件)不透明





## 操作数寻址

- 有效地址——E
  - -操作数的地址(或者寄存器编号、1/0端口号等),一般用E表示
- 取内容/取值——括号
  - (E) 指地址(或者寄存器编号、1/0端口号等) E对应的内容
- 操作数寻址
  - -根据地址码和隐式信息,寻找操作数的过程



## 操作数寻址(隐含寻址)

- 隐含寻址
  - 指令中操作数的地址不直接给出,而是隐含给出
    - · 二操作数地址指令就隐含AC作为操作数地址
  - 这类寻址方式中,被隐含的部分是寄存器
  - -操作数





## 操作数寻址(立即数寻址)

- 指令的地址码字段指出的不是地址, 而是操作数本身
  - -ADD AX, 2038H
  - 不计算E , S=2038H

指令 操作数D

#### • 优点:

- 不需要访问存储器, 执行速度快


#### 缺点:

- 数据的大小受形式地址字段的长度限制。
- 若地址字段为16位,则表示的数据范围-32768 ~ 32767



## 操作数寻址(直接寻址)


- 由指令的地址码部分直接给出操作数的有效地址
  - 操作数为(D)
  - 如: MOV AX, [2038H]
- 不足
  - 寻址范围受D的位数的限制





#### 操作数寻址(间接寻址)


- 指令的地址码部分给出的是操作数地址的地址
  - 操作数为E=((D))
- 优点:
  - 寻址的范围不再受D的位数限制
- 不足:
  - 增加了访问内存的次数,降低了指令执行速度






#### 操作数寻址(寄存器寻址)

- 包含寄存器直接寻址和寄存器间接寻址
  - -操作数的值或者地址就地址码R对应的寄存器的值









# 数寻址(寄存器寻址一寄存器(直接)寻址)

- · 操作数不放在内存中,而是放在通用寄存器中,此时指令的地址码字段R的值表示的是寄存器号
  - -操作数为(R)



# 作数寻址(寄存器寻址一寄存器间接寻址)


- 寄存器的值不是操作数,而是操作数所在内存单元的地址
  - 操作数 (( R ))





#### 操作数寻址(偏移寻址)


- 包含基址寻址、变址寻址和相对寻址
  - -操作数的地址需要通过地址码D的值(偏移量)加上基准寄存器R的值的出
  - -R可以明显给出,也可以隐含给出
  - 常见的寄存器为PC、基址寄存器B、变址寄存器





#### 操作数寻址(偏移寻址—相对寻址)


- · 当前指令执行位置PC的值和地址码D的值相加,作为有效地址。
  - PC的值是当前指令的还是下一条指令的?
  - 操作数为 ((PC)+D)
- 特点
  - 程序员可以使用相对地址编程,所编制的程序可以放在内存的任意可以使用的地方





#### 操作数寻址(偏移寻址—基址寻址)


- · 基址寄存器的值和地址码D的值相加, 作为有效 地址(基址寄存器中的值不变, D中的值可变)
  - 操作数为 ((BX)+D)
- 特点:
  - 基址寄存器的位数可以设得很长, 因而, 可以扩大寻址能力





#### 操作数寻址(偏移寻址一变址寻址)

- · 变址寄存器的值和地址码D的值相加, 作为有效地址(变址寄存器中的值可变, D中的值不变)
- 操作数为((X)+D)
- 特点
  - 不是为了扩大寻址空间,而是为了实现程序的有规律的 浮动,而不改变指令. 如循环






#### 操作数寻址(复合寻址)

- 间址、相对、变址和基值等寻址方式组合
- 包含变址间址、间址变址和相对间址



## 操作数寻址(复合寻址——变址间址)


- 变址间址
  - 先变址, 后间址





# 操作数寻址(复合寻址——间址变址)


- 间址变址
  - 先间址, 后变址






## 操作数寻址(复合寻址——相对间址)

- 相对间址
  - 先相对寻址, 后间接寻址
  - -操作数为: ((PC)+D)



# **海**作数寻址





### 操作数寻址实例(1)

主存数据分布如图所示,若A为单元地址 (A)为A的内容,求

0	9
1	11
2	22
3	53
4	44
5	3
6	2
7	0
	•
N	5



#### 操作数寻址实例(2)

字长16位, 主存64K, 指令单字长单地址码, 80条指令。寻址方式有直接、间接、相对、变址。请设计指令格式

解: 80条指令 ⇒ OP字段需要7位(2<sup>7</sup>=128)

4种寻址方式 ⇒ 寻址方式特征位2位

16位字长指令还余7位作为地址位,由于是单地址

指令,所以地址位的长度也是7位。

指令格式如下:

7

2

7

OP X

PC为16位 变址寄存器16位

- 相对寻址 E= (PC) +D,寻址范围为: 64K
- 变址寻址 E=(R)+D, 寻址范围为: 64K
- •直接寻址 E = D , 寻址范围为128
- •间接寻址 E = (D), 寻址范围为64K



# 问题和讨论