# 内容

| 什么是 | 授权 API | <b>)</b>                   |   |
|-----|--------|----------------------------|---|
|     |        |                            |   |
| 教程: | 将亚马语   | 孙 MWS 授权迁移到销售合作伙伴 API 应用程序 | 4 |

## 什么是授权 API?

通过授权 API,您可以将卖家授予您的亚马逊商城网络服务(亚马逊 MWS)授权迁移到混合销售合作伙伴 API 应用程序。这就无需再次请求卖家授权。

何时需要使用授权 API? 假设您已在商城应用程序商店中发布了亚马逊 MWS 应用程序。许多卖家已授权您成为亚马逊 MWS 开发者,以便他们可以使用您的应用程序。您稍后将您的亚马逊 MWS 应用程序转换为混合销售合作伙伴 API 应用程序,该应用程序可调用亚马逊 MWS 和销售合作伙伴 API。现在,您希望您的应用程序代表这些卖家调用销售合作伙伴 API,而无需再次请求授权。授权 API 允许您执行此操作。

# 教程: 将亚马逊 MWS 授权迁移到销售合作伙伴 API 应用程序

本教程介绍如何使用授权 API 获得授权,以获取代表之前授权您作为亚马逊 MWS 开发者身份的卖家调用销售合作伙伴 API 操作的授权。

## 先决条件

本教程假定您已在商城应用程序商店中发布了混合销售合作伙伴 API 应用程序。此外,它还假定您按照以下步骤发布了您的应用程序:

- 1. 您在商城应用程序商店中发布了亚马逊 MWS 应用程序。
- 2. 一个或多个卖家已授权您成为亚马逊 MWS 开发者,以便他们可以使用您的应用程序。
- 3. 您将亚马逊 MWS 应用程序转换为草稿状态的混合销售合作伙伴 API 应用程序。
- 4. 您将混合销售合作伙伴 API 应用程序发布到商城应用程序商店。

有关更多信息,请参阅《亚马逊销售合作伙伴 API 开发者指南》中的混合销售合作伙伴 API 应用程序。

## 第1步。获取 LWA 授权码

LWA 授权码表示授权代表已授权您作为亚马逊 MWS 开发者的卖家调用销售合作伙伴 API。

#### 获取 LWA 授权码

- 1. 获取之前授权您作为亚马逊 MWS 开发者的卖家编号。
- 2. 获取卖家在授权您时给您的 MWS 身份验证令牌。
- 3. 调用授权 API 的 GET/authorization/v1/authorizationCode 操作,指定卖家编号、MWS 身份验证令牌和您的开发者编号。



Important: 您指定的开发者编号必须与您在商城应用程序商店中注册发布的应用程序时提供的开发者编号相同。否则,服务将返回错误。

操作返回 LWA 授权码。



Note: 虽然 GET/authorization/v1/authorizationCode 操作授权您代表卖家调用销售合作伙伴 API,但调用操作本身并不需要任何卖家的授权。因此,GET/authorization/v1/authorizationCode操作是"免授权"操作,具有与其他销售合作伙伴 API 操作不同的授权模式。有关调用 GET/authorization/v1/authorizationCode 操作的信息,请参阅《亚马逊销售合作伙伴 API 开发者指南》中的免授权操作。

#### 第2步。用LWA 授权码交换LWA 刷新令牌

调用 LWA 授权服务器以便将 LWA 授权码交换为 LWA 刷新令牌。收到刷新令牌后,您的应用程序将有权代表卖家调用销售合作伙伴 API 操作。

有关将 LWA 授权码交换为 LWA 刷新令牌的详细信息,请参阅《销售合作伙伴 API 开发者指南》中的第 4 步。您的应用程序用 LWA 授权码交换 LWA 刷新令牌。