
Talk is cheap, show me the code

第四课: Python数据类型(续)及实践

Python初阶入门课程系列



OUTLINE

▶字符串型变量

▶时间和日期

(time/datatime) 变量

▶实例(进度条)

Python字符串的概念

由0个或多个字符组成的有序字符序列

- 字符串由一对单引号或一对双引号表示 "请输入带有符号的温度值: "或者 'C'
- 字符串是字符的有序序列,可以对其中的字符进行索引例如,"输"是"输入参数列表"这个字符串的第0个字符(再次强调一下python的索引规则,从0开始!)

字符串有2类4种表示方法

- 单行字符串用单引号和双引号标识 "输入序列"或者 'AAA'
- 多行字符串由""和""标识
 和多行注释很类似,不过,多行注释是独立出现的,而字符串不会独立出现。
 通常与赋值语句和函数命令联合使用,因此不会混淆。

单引号和双引号的区别?

- 如果希望在字符串中包含双引号或单引号呢?
- '这里有个双引号(")'或者 "这里有个单引号(')"
- 如果希望在字符串中既包括单引号又包括双引号呢?
- ""这里既有单引号(")又有双引号(")"
- 1). (单引号、双引号) 表示多行时需要添加换行符\n。
- 2). (三单引号、三双引号) 表示多行时无需使用任何多余字符
- 3). (三单引号、三双引号)中可直接使用(单引号、双引号)而无需使用反斜杠\进行转义

□ 控制台 1/A

字符串索引

字符串可以被视为是一组有序号索引的符号



字符串索引

字符串可以被视为是一组有序号索引的符号

使用[]获取字符串中一个或多个字符

▶ 索引:返回字符串中单个字符 <字符串>[M]

"这是字符串序号的示意图: "[0] 或者 Str1[-1]

➤ 切片:返回字符串中一段字符子串 <字符串 >[M: N]

"这是字符串序号的示意图: "[1:3] 或者 Str1[0:-1]

```
1 #%%1
2 str1="这是字符串序号的示意图: "
3 print("这是字符串序号的示意图: "[0])
4 print(str1[-1])
5 print("这是字符串序号的示意图: "[0:3])
6 print(str1[-3:-1])
7 print(str1[-3:-1], str1[-1])

□ 控制台 1/A ☑

In [26]: runfile('C:/Users/Administrator/Desktop/test/aaaa.py'
这
:
这是字
```

意图 意图:

字符串高级切片

字符串切片作为一种索引方法,在python各种数据结构中是通用的。

使用[M: N: K]根据步长对字符串切片

- ▶ <字符串>[M: N], M缺失表示至开头, N缺失表示至结尾
- "〇一二三四五六七八九十"[:3] 结果是 "〇一二"
- ▶ <字符串>[M: N: K], 根据步长K对字符串切片
- "〇一二三四五六七八九十"[1:8:2] 结果是 "一三五七"
- "〇一二三四五六七八九十"[::-1] 结果是 "十九八七六五四三二一〇"

字符串特殊字符

转义符\

- ▶ -转义符表达特定字符的本意"这里有个双引号(\")"结果为这里有个双引号(")
- ▶ -转义符形成一些组合,表达 一些不可打印的含义

"\b"回退(=backspace)

"\n"换行(光标移动到下行首,

=Enter)

"\r" 回车(光标移动到本行首)

回车和换行的历史:

机械打字机有回车和换行两个键作用分别是:

换行就是把滚筒卷一格,不改变水平位置。 (即移到下一行,但不是行首,而是和上一行水平位置一样)

回车就是把水平位置复位,不卷动滚筒。(即将光标移到行首,但是不会移到下一行,如果继续输入的话会覆盖掉前面的内容)

Enter = 回车+换行(\r\n)

理解:

\n是换行, 英文是New line

\r是回车, 英文是Carriage return



字符串特殊字符

```
print("这段话演示\n换行转义符\n的作用")
   print("演示\r回车转义符\r的作用")
   print("这段话演示\b退格转义符\b\b的作用")
  控制台 1/A 🔯
In [37]: runfile('C:/Users/Administrator/Desktop/test/aaaa.;
这段话演示
换行转义符
的作用
\alpha
的作用义符
\sim
这段话演退格转的作用
```

字符串操作符

类似于数值操作符,字符串也有一些操作符

操作符及使用描述

- > x + y
- ▶ n*x或x*n
- \rightarrow x in s

连接两个字符串x和y 复制n次字符串x 如果x是s的子串,返回True, 否则返回False

```
1 #%%1
2 x1="1234567"
3 x2="345"
4 print(x1+x2)
5 print(3*x1)
6 print(x2 in x1)
```

🛅 控制台 1/A 🔯

In [42]: runfile('C:/Users/Administ
1234567345
123456712345671234567
True

实例

```
#%%1
      weekStr = "星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日"
      weekId = eval(input("请输入星期数字(1-7): "))
      #eval() 函数用来执行一个字符串表达式,并返回表达式的值。
      pos=(weekId-1)*3
      print(weekStr[pos: pos+3])
      weekStr = "一二三四五六日"
      weekId = eval(input("请输入星期数字(1-7): "))
      print("星期" + weekStr[weekId-1])
 10
□ 控制台 1/A 🔯
In [46]: runfile('C:/Users/Administrator/Desktop/test/aaaa.py', wdir='C:/Us
请输入星期数字(1-7): 5
星期五
请输入星期数字(1-7): 7
星期日
```

字符串处理函数

一些以函数形式提供的字符串处理功能

▶ len(x) 长度,返回字符串x的长度

len("一二三456") 结果为 6

➤ str(x) 任意类型x所对应的字符串形式

str(1.23)结果为"1.23" str([1,2])结果为"[1,2]"

▶ hex(x) 或 oct(x) 整数x的十六进制或八进制小写形式字符串

hex(425)结果为"0x1a9"

oct(425)结果为"0o651"

▶ chr(x) x为Unicode编码,返回其对应的字符


▶ ord(x) x为字符,返回其对应的Unicode编码

Unicode编码

python字符串的编码方式

Unicode编码

- ▶ 统一字符编码,即覆盖几乎所有字符的编码 方式
- ▶ 从0到1114111 (0x10FFFF)空间,每个编码 对应一个字符
- ➤ Python字符串中每个字符都是Unicode编码字 符



字符串处理方法

"方法"在python中是一个专有名词

- ▶ "方法"特指<a>.()风格中的函数()
- ▶ 方法本身也是函数,但与<a>有关, <a>.()风格使用
- ▶ 字符串或字符串变量是<a>,存在一些可用方法
 - str.lower() 或 str.upper() 返回字符串的副本,全部字符小写/大写。
 "AbCdEfGh".lower() 结果为 "abcdefgh"
- 3. str.count(sub) 返回子串sub在str中出现的次数。"an apple a day".count("a") 结果为 4

字符串处理方法

- 4. str.replace(old, new) 返回字符串str副本,所有old子串被替换为new。 "python".replace("n","n123.io") 结果为"python123.io"
- 5. str.center(width[,fillchar]) 字符串str根据宽度width居中,fillchar可选。
 "python".center(20,"=") 结果为'======python=======
- 6. str.strip(chars) 从str中去掉在其左侧和右侧chars中列出的字符。"= python= ".strip(" =np") 结果为"ytho"
- 7. str.join(iter) 在iter变量除最后元素外每个元素后增加一个str。 ",".join("12345") 结果为"1,2,3,4,5" #主要用于字符串分隔等

字符串格式化

格式化是对字符串进行格式表达的方式

➤ 字符串格式化使用.format()方法,用法如下:

<模板字符串>.format(<逗号分隔的参数>)

(槽) 机制

```
2 print("{0}:计算机{1}的CPU占用率为{2}%".format("2018-10-10","C",10))
print("{2}:计算机{0}的CPU占用率为{1}%".format("2018-10-10","C",10))

控制台 1/A ☑

In [60]: runfile('C:/Users/Administrator/Desktop/test/aaaa.py', wdir='C:/Users 2018-10-10:计算机C的CPU占用率为10%
10:计算机2018-10-10的CPU占用率为C%
```

字符串格式化

槽内部对格式化的配置方式

{<参数序号>: <格式控制标记>}

		<填充>	<对齐>	<宽度>	<,>	<•精度>	<类型>
	导 号		10 0000 0000000	槽设定的输 出宽度	数字的干位 分隔符		整数类型 b, c, d, o, x, X
			符串最大输	浮点数类型			
						出长度	e, E, f, %

```
1 #%%1
2 print("{0:=^20}".format("PYTHON"))
3 print("{0:*>20}".format("BIT"))
4 print("{0:=^20}{1:*>20}".format("PYTHON",'BIT'))
5
6 print("{:10}".format("BIT"))
7 print("{0:,.2f}".format(12345.6789))
8 print("{0:b},{0:c},{0:d},{0:o},{0:x},{0:X}".format(425))
9 print("{0:e},{0:E},{0:f},{0:%}".format(3.14))
```

🖪 控制台 1/A 🖾

字符串回顾

- ▶ 正向递增序号、反向递减序号、 <字符串>[M:N:K]
- \rightarrow +, *, in, len(), str(), hex(), oct(), ord(), chr()
- > .lower() \ .upper() \ .split() \ .count() \ .replace()
- ➤ .center()、 .strip()、 .join() 、 .format()格式化

time库 (python标准库)

- > 计算机时间的表达
- ▶ 提供获取系统时间并格式化输出功能
- ▶ 提供系统级精确计时功能,用于程序性能分析

用法:

import time
time.()

三类主要函数:

- 时间获取: time() ctime() gmtime()
- 时间格式化: strftime() strptime()
- 程序计时: sleep() perf_counter()

time库(时间获取)

time()

获取当前时间戳,即计算机内部时间值,浮点数

ctime()

获取当前时间并以易读方式表示,返回字符串

gmtime()

获取当前时间,表示为计算机可处理的时间格式

```
#%%1
       import time
       print(time.time())
       print(time.ctime())
       print(time.gmtime())
□ 控制台 1/A 
In [69]: runfile('C:/Users/Administrator/Desktop/
test/aaaa.py', wdir='C:/Users/Administrator/
Desktop/test')
1631437043.1360924
Sun Sep 12 16:57:23 2021
time.struct_time(tm_year=2021, tm_mon=9,
tm_mday=12, tm_hour=8, tm_min=57, tm_sec=23,
tm wday=6, tm yday=255, tm isdst=0)
```

time库(时间格式化)

将时间以合理的方式展示出来

- ▶ 格式化: 类似字符串格式化, 需要有展示模板
- ▶ 展示模板由特定的格式化控制符组成
- ➤ strftime()方法

strftime(tpl, ts)

tpl是格式化模板字符串,用来定义 输出效果

ts是计算机内部时间类型变量

```
1 #%%1
2 import time
3 t = time.gmtime()
4 print(time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S",t))
5

控制台 1/A ☑

In [72]: runfile('C:/Users/Administrator/Desktop/test/2021-09-12 09:11:06
```

time库(时间格式化)

格式化字符串	日期/时间说明	值范围和实例
%Y	年份	0000~9999,例如: 1900
%m	月份	01~12,例如: 10
%B	月份	名称 January~December,例如: April
%b	月份	名称缩写 Jan~Dec,例如: Apr
%d	日期	01~31,例如: 25
%A	星期	Monday~Sunday,例如: Wednesday
%a	星期	缩写 Mon~Sun,例如: Wed
%H	小时(24h制)	00~23,例如: 12
%I	小时(12h制)	01~12,例如: 7
%p	上/下午	AM, PM, 例如: PM
%M	分钟	00~59,例如: 26
%S	秒	00~59,例如: 26

time库(时间计时器)

- ▶ 程序计时指测量起止动作所经历时间的过程
- ▶ 测量时间: perf_counter()
- ▶ 产生时间: sleep()

perf_counter()

返回一个CPU级别的精确时间计数值,单位为秒

由于这个计数值起点不确定,连续调用差 值才有意义

```
#%%1
       import time
       start = time.perf counter()
       sum=0
       for i in range(10000):
           i=sum+i
       #%%2
       end = time.perf_counter()
       print(end-start)
    控制台 1/A 🔯
In [80]: runfile('C:/Users/Administrator/De:
0.0020936999935656786
In [81]: runcell('1', 'C:/Users/Administrate
In [82]: runcell('2', 'C:/Users/Administrate
4.54030259999854
```

time库(时间计时器)

sleep(s)

s拟休眠的时间,单位是秒,可以是浮点数

```
1 #%%1
2 import time
3 def wait():
4     time.sleep(3.3)
5 start = time.perf_counter()
6 wait()
7 end = time.perf_counter()
8 print(end-start)
```

□ 控制台 1/A

In [85]: runfile('C:/Users/Administrat
3.3103827000013553

datatime库

datetime模块定义了5个类,分别是

1.datetime.date: 表示日期的类

2.datetime.datetime: 表示日期时间的类

3.datetime.time: 表示时间的类

4.datetime.timedelta:表示时间间隔,即两个时间点的间隔

5.datetime.tzinfo: 时区的相关信息

from datetime import date from datetime import datetime from datetime import time from datetime import timedelta from datetime import tzinfo

datatime库

date类有三个参数,datetime.date(year,month,day),返回year-month-day

方法:

- 1.datetime.date.ctime(),返回格式如 Sun Apr 16 00:00:00 2017
- 2.datetime.date.fromtimestamp(timestamp),根据给定的时间戮,返回一个date对象;datetime.date.today()作用相同
- 3.datetime.date.isocalendar():返回格式如(year, month, day)的元组,(2017, 15, 6)
- 4.datetime.date.isoformat():返回格式如YYYY-MM-DD
- 5.datetime.date.isoweekday():返回给定日期的星期(0-6)星期一=0,星期日=6这里表明下python3中是从[1-7]表示的就是本来是星期几现在显示就是星期几
- 6.datetime.date.replace(year,month,day): 替换给定日期,但不改变原日期
- 7.datetime.date.strftime(format):把日期时间按照给定的format进行格式化。
- 8.datetime.date.timetuple():返回日期对应的time.struct_time对象
 - time.struct_time(tm_year=2017, tm_mon=4, tm_mday=15, tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=5, tm_yday=105, tm_isdst=-1)
- 9.datetime.date.weekday():返回日期的星期

from datetime import date print(date(2021,11,3))

□ 控制台 1/A

In [94]: runfile('C:/Users/Administrator/
2021-11-03

datatime库

其它类的使用方法与time库大同小异,可以自行对照参考文档学习。

三实例

实例(进度条)

```
1 #%%1
2 import time
3 for i in range(101):
4    print("\r{:3}%".format(i), end="")
5    time.sleep(0.1)
```

□ 控制台 1/A 🛛

50 %[*****->.....]

60 %[******->....]
70 %[******->...]
80 %[*******->...]
90 %[*******->.]
100%[********->]
-----执行结束-----

```
🛅 控制台 1/A 🔯
```

```
In [100]: runfile('C:/Users/Administrator/Desktop
35%
```

实例(进度条)

```
#%%1
     import time
     scale = 50
     print("执行开始".center(scale//2, "-"))
     start = time.perf counter()
     for i in range(scale+1):
         a = '*' * i
         b = '.' * (scale - i)
         c = (i/scale)*100
9
10
         dur = time.perf counter() - start
         print("\r{:^3.0f}%[{}->{}]{:.2f}s".format(c,a,b,dur),end='')
11
12
         time.sleep(0.1)
13
     print("\n"+"执行结束".center(scale//2,'-'))
```

🛅 控制台 1/A 🔯

```
import time
scale = 50
print("执行开始
".center(scale//2, "-"))
start = time.perf_counter()
for i in range(scale+1):
  a = '*' * i
 b = '' * (scale - i)
 c = (i/scale)*100
  dur = time.perf_counter() -
start
  print("\r{:^3.0f}%[{}-
>{}]{:.2f}s".format(c,a,b,dur),en
d=")
  time.sleep(0.1)
print("\n"+"执行结束
".center(scale//2,'-'))
```

感谢参与下堂课见