实验一 P、V 原语的模拟实现 学时:2

- (一)实验类型:综合型
- (二)实验类别:专业实验
- (三)实验要求: 必修
- (四)实验目的
- 1. 掌握临界区的概念及临界区的设计原则:
- 2. 掌握信号量的概念、wait\signal 操作的含义以及应用 wait\signal 操作 实现进程的同步与互斥;
 - 3. 分析进程争用资源的现象, 学习解决进程互斥的方法。
 - (五)实验内容

分析进程的同步与互斥现象,编程实现经典的进程同步问题——生产者消费 者问题的模拟

生产者--消费者问题表述:

有一环形缓冲池,包含 n 个缓冲区 $(0^{\sim}n-1)$ 。

有两类进程:一组生产者进程和一组消费者进程,生产者进程向空的缓冲区中放产品,消费者进程从满的缓冲区中取走产品。

所有进程必须对缓冲区进行互斥的访问。

生产者不能向满缓冲区写数据,消费者不能从空缓冲区取数据,即生产者与消费者必须同步。

计算机系统中对资源的分配与释放过程: 计算机系统中的每个进程都可以消费或生产某类资源。当系统中某一进程使用某一资源时,可以看作是消耗,且该进程称为消费者。而当某个进程释放资源时,则它就相当一个生产者。

定义生产者消费者问题中的各数据结构,并初始化。信号量,初值。

编写 wait signal 操作。

编写生产者与消费者程序,利用信号量及其 PV 操作,实现生产者与消费者 之间的同步与互斥。

模拟显示生产者与消费者同步与互斥的效果。

(六) 实验方法、步骤及结果测试

2. 利用记录型信号量实现生产者一消费者问题

(1) 实现 1 个生产者—1 个消费者模型。条件限制: 若容器已满,生产者不能生产。 特消费者消费:若产品为空,则消费者不能消费,需等待生产者生产;生产者循环生 消费者循环消费。

参考代码如下:

```
/pthread_sem_appl.c
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <stdio h>
#include <semaphore.h>
#define NUM 5
int queue[NUM];
                                          //全局數组实现环形队列
int in=0;
int out=0.
sem_t blank_number, product_number;
                                          //空格子信号量,产品信号量
sem t mutex;
                                           //互斥镜
void *producer(void *arg)
  int j=1:
  while (j <= 6) {
                                           //生产者循环生产
      sem_wait(&blank_number);
                                           //生产者将空格子数减1. 为0则别塞等特
      sem_wait(&mutex);
      queue[in] = rand() % 1000 + 1;
                                           //生产一个产品
      printf("----Produce---"id n", queue[in]);
      in= (in + 1) % NUM;
                                           //借助下标实现环形
```

```
sem_post(&mutex);
      sem_post(&product_number);
                                            //将产品数加1
      sleep(rand() % 2);
      j++:
   pthread exit(NULL);
void *consumer(void *arg)
   int j=1;
                                            //消费者循环消费
   while (j<=6) {
                                            //消费者将产品数减1. 为0则阻塞等待
      sem_wait(&product_number);
      sem wait(&mutex);
      printf("-Consume---%d 1%lu\n", queue[out], pthread_self());
                                            //消费一个产品
      queue[out] = 0;
      out = (out + 1) % NUM;
      sem_post(&mutex);
                                            //消费掉以后,将空格子数加1
      sem_post(&blank_number);
      sleep(rand() % 1);
      j++;
   pthread_exit(NULL);
int main(int arge, char *argv[])
   pthread_t pid, cid1,cid2;
                                                 //初始化空格子信号量为5
    sem_init(&blank_number, 0, NUM);
                                                 //初始化产品数信号量为 0
    sem_init(&product_number, 0, 0);
                                                 //互斥锁初始值为1
    sem_init(&mutex,0,1);
    pthread_create(&pid, NULL, producer, NULL);
    pthread_create(&cid1, NULL, consumer, NULL);
    pthread_join(pid, NULL);
    pthread_join(cid1, NULL);
    sem_destroy(&blank_number);
    sem_destroy(&product_number);
    sem_destroy(&mutex);
    return 0,
```

测试结果如下:

(2) NUM 个生产者—NUM 个消费者模型;每个生产者生产1个产品,每个消费者消费1个产品;若容器已满,生产者不能生产,需等待消费者消费;若产品为空,则消费者不能消费,需等待生产者生产。

参考代码如下:

```
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread h>
#include <stdio.h>
#include <semaphore h>
                            // NUM 为 10。即 10 个生产者和 10 个消费者共享循环队列
#define NUM 10
                                         //全局数组实现环形队列
int queue[NUM].
int in=0;
int out=0;
                                         //空格子信号量,产品信号量
sem_t blank_number, product_number;
                                         #互序標
sem t mutex;
void *producer(void *arg)
                                         //生产者将空格子数减 1. 为 0 期间 意畅 15
   sem_wait(&blank_number);
   sem_wait(&mutex),
                                         ガ生が一十戸品
  queue(in) = rand() % 1000 + 1;
  printf("----Produce---%d'n", queuc[in]).
                                         //借助下标实现环形
  in a Cin. t. U.S. NUM:
```

```
sem_post(&mutex);
  sem_post(&product_number);
                                         //将产品数加1
  sleep(rand() % 1).
  pthread_exit(NULL);
void *consumer(void *arg)
   sem_wait(&product_number);
                                         #消费者将产品数减1. 为0则阻塞等待
   sem_wait(&mutex).
   printf("-Consume --- %d t %lu'n", queue[out], pthread_self()),
                                          //消费一个产品
   queuc[out] = 0;
   out = (out + 1) % NUM;
   sem_post(&mutex);
                                          //消费掉以后,将空格子数加1
   sem_post(&blank_number);
   sleep(rand() % 1);
   pthread_exit(NULL);
int main(int arge, char *argv[])
                                           //创建生产者和消费者数量
   int i.j.
   pthread_t pid[NUM], cid[NUM];
   int ret;
                                           //初始化空格子信号量为 NUM
   sem_init(&blank_number, 0, NUM),
                                            //初始化产品数信号量为 0
   sem_init(&product_number, 0, 0);
                                            //互斥帧初始值为1
   sem_init(&mutex, 0, 1),
                                            //创建 NUM 个生产者
   for(i=0;i<NUM;i++)
       pthread_create(&pid[i], NULL, producer, NULL);
                                             //创建 NUM 个消费者
   for(i=0;i<NUM;i++)
       pthread_create(&cid[i], NULL, consumer, NULL);
                                              //回收 NUM 个生产者
    for(i=0, i<NUM; i++)
       pthread_join(pid[i], NULL);
    for(i=0; i<NUM; i++)
                                              //回收 NUM 个生产者
```

```
pthread_join(cid[i], NULL),

sem_destroy(&blank_number),

sem_destroy(&product_number),

sem_destroy(&mutex),

return 0;
```

测试结果如下:

```
[root@localhost chaper2]# /a.out
----Produce---384
----Produce---778
---- Produce --- 794
----Produce---387
---- Produce --- 650
----Produce---363
----Produce---691
----Produce---764
-Consume---384 139841141847808
---- Produce---427
-Consume---778 139841131357952
-Consume---794 139841120868096
-Consume---387 139841110378240
-Consume---650 139841099888384
-Consume---363 139841089398528
-Consume---691 139841078908672
-Consume---764 139841068418816
-Consume---427 139841057928960
----Produce---124
-Consume---124 139841047439104
[root@ localhost chaper2]#
```

【思考练习】

- 有一个计算进程和一个打印进程,它们共享一个单缓冲区,计算进程: 一个整型结果并将该结果放入单缓冲区,打印进程则负责从单缓冲区中取出; 行打印。试用信号量来实现它们的同步关系。
- 2. 有三个进程 PA、PB 和 PC 协作解决文件打印问题。PA 将文件记录从面的缓冲区 1,每执行一次读一个记录:PB 将缓冲区 1 的内容复制到缓冲区 2 定次复制一个记录:PC 将缓冲区 2 的内容打印出来,每执行一次打印一个记录大小与记录大小一样。试用信号量来保证文件的正确打印。

6 1

(七) 实验总结