

# Semestrání práce

 ${
m z}$  předmětu ZOS  ${
m {f Virtuální\ souborov\'y\ syst\'em}}$ 

Jan Rádl

# Obsah

1	Zadání														
	1.1	1.1 Téma													
	1.2	Příkaz	zy	. 2											
<b>2</b>	Ana	alýza ú	ílohy	4											
	2.1	I-uzlo	vý souborový systém	. 4											
		2.1.1	I-uzel(i-node)	. 4											
		2.1.2	Adresářový zázman (Dir item)												
		2.1.3	SuperBlok												
2 3	Popis implementace 6														
	3.1	Prostředí													
	3.2	Řešen													
		3.2.1	Struktura souboru												
		3.2.2													
		3.2.3	Bitové pole	-											
		3.2.4	Alokace a přidávání	•											
		3.2.5	Dealokace a odstranění	•											
4	T T * *	4_1_1	1.4 ¥4 ¥1	9											
4	o zaveno ozona Pranciona														
			ad												
	12	Magta	vení parametrů	Q											

## Zadání

### 1.1 Téma

Tématem semestrální práce, bude práce se zjednodušeným souborovým systémem založeným na i-uzlech. Vaším cílem bude splnit několik vybraných úloh. Základní funkčnost, kterou musí program splňovat. Formát výpisů je závazný. Program bude mít jeden parametr a tím bude název vašeho souborového systému. Po spuštění bude program čekat na zadání jednotlivých příkazů s minimální funkčností viz níže (všechny soubory mohou být zadány jak absolutní, tak relativní cestou)

- Maximální délka názvu souboru bude 8+3=11 znaků (jméno.přípona)
   + \0 (ukončovací znak v (C/C++), tedy 12 bytů.
- Každý název bude zabírat právě 12 bytů (do délky 12 bytů doplníte \0 - při kratších názvech)

## 1.2 Příkazy

- 1. cp kopíruje soubory
- 2. mv přesouvá soubory
- 3. rm maže soubory
- 4. ln vytvoří hardlink na soubor
- 5. cat vypíše obsah souboru jako sekvenci charů
- 6. mkdir vytváří adresář
- 7. rmdir ruší prázný adresář
- 8. ls vypíše obsah adresáře

- 9. cd změní aktuální adresář
- 10. pwd vypíše cestu od root adresáře k aktuálnímu adresáři
- 11. info vypíše informace do daném i-uzlu
- 12. incp nahraje soubor do vfs
- 13. outcp vytvoří kopii souboru z vfs do domovkého souborového systému
- 14. load začne vykonávat příkazy ze zadaného souboru
- 15. format provede zformátování vfs na požadovanou velikost v MB

# Analýza úlohy

## 2.1 I-uzlový souborový systém

### 2.1.1 I-uzel(i-node)

Základní jednotka souborového systému obsahující všechny podstatné informace o datech souboru nikoliv však jeho jméno. Jmenovitě:

- unikátní identifikátor i-uzlu
- typ souboru (sobor/adresář)
- velikost soboru
- počet odkazů ukazující na tento soubor
- kolekce ukazatelů na data

#### Přímé adresování

I-uzel obsahuje přímo adresu data bloku.

#### Inline adresování

Některé moderní soborové systémy dovolují malé množství dat uložit přímo v i-uzlové struktůře místo data bloku. Tento styl je pro tuto implementaci nevhodný kvůli poměrně malé velikosti i-uzlu.

#### Nepřímé adresování n řádu

Obdobně jako u nepřímého adresování pro proměnné tak i zde je uložena pouze adresa na datový blok obsahující odkazy o jeden řád nižší a pokud řád dosáhne 0, tak daný odkaz opět jako u přímého adresování obsahuje data souboru.

### 2.1.2 Adresářový zázman (Dir item)

Je další velice důležitou součástí toho systému ukládání souboru, protože dovoluje soubory ve souborovém systému pojmemovávat. Jedná se o jednoduchou strukturu obsahují jméno souboru a unikátní identifikátor i-uzlu s tímto názvem.

### 2.1.3 SuperBlok

Je první struktura v souboru, která obsahuje informace pro zavedení a obsluhu daného soborového systému. Určuje rozdělení paměti na 4 části. Obsahuje:

- celkovou velikost disku
- velikost data bloku
- počet inodu
- počet data bloků
- adresu pole bitů reprezentují použité i-uzly
- adresu pole bitů reprezentují použité data bloky
- adresa prvního i-uzlu (adresa i-uzlové části systému)
- adresa prvního data bloku (adresa datatové části)

# Popis implementace

### 3.1 Prostředí

Pro implementaci jsem si vybral programovací jazyk C++(CPP) v jeho podobě definované v jeho standartu 17(c++17). Pro jednoduché sestavení využívám nástroj CMake. Program je členěn do 2 částí:

- inodefs knihovna, která simuluje samotný souborový systém
- fsterminal slouží pro obsluhu systému pomocí příkazů

## 3.2 Řešení

### 3.2.1 Struktura souboru

Samotný soubor obsahují filesystem, je rozdělen do 5 částí:

- 1. SuperBlok
- 2. I-uzlové bitové pole
- 3. Data blokové bitové pole
- 4. Pole I-uzlů
- 5. Pole data bloků

Takto může vypadat rozložení pro předpokladané využití souboru:



Obrázek 3.1: Ilustrace rozložení souborového systému

### 3.2.2 Výpočet rozložení

Velikost superbloku $(SB_s)$  je stálá, ale ostatní bloky jsou vázané na jiné bloky nebo na využitelnou velikost souboru. Ze zadané celkové velikosti souboru $(D_s)$  se odečte velikost superbloku a 2 byty pro případ, že počty bloků a inodů nebudou dělitelné 8. Dále potřebuje poměr i-uzlů k data blokům v procentech $(P_{ib})$  a velikost bloku $(B_s)$  nacházející se v souboru config.hpp a velikost i-uzlu $(I_s)$ . Poté se spočítá počet bloků $(B_{cnt})$  pro tuto velikost podle:

$$B_{cnt} = \frac{D_s - SB_s - 2}{\frac{P_{ib}}{8} + \frac{1}{8} + P_{ib} \cdot I_s + B_s}$$

Jednotlivé části jmenovatele odpovídají velikostem jednotlivých bloků po přenásobení  $B_{cnt}$  v bytech.

### 3.2.3 Bitové pole

Občas bývá také pojmenováno bitmapa. Moje implementace využívá implementaci bitSetu v CPP pro obsluhu bitových úprav a vlastního iterátoru. Logická představa o lineárním poli bitů se neschoduje s implementací. Reálně je toto pole je tvořeno jako posloupnost 0. n bytů, kde jsou bity v bytu jsou LSB.

	0								1							
R:	07	06	05	04	03	02	01	00	15	14	13	12	11	10	09	80
L:	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

Obrázek 3.2: Logická vs Reálná

## 3.2.4 Alokace a přidávání

V celém programu je hodnota 0 považována jako prázná/neplatná hodnota, až na root prvek, který této hodnoty nabývá číslo i-uzlu a je to jediné legální místo, které této hodnoty může nabývat. A jeho validitu potvzuje bitové pole pro příznak obsazenosti tohoto i-uzlu.

### AddPointer

Funkce, která pro zadaný i-uzel přidá ukazatel na zadaný datablok. Pokud program běží v debug konfiguraci, tak při přetečení adresovatelného postoru i-uzlem se program ukončí assetem a pokud je zapnuté logování , tak se zapíše overflow error. Tato situace je logická chyba, která nelze nijak vyřešit, protože její vyřešení by vyžadovalo rozšíření adresovatelného prostoru. V

release režimu je v i-uzlu uloženo maximum adresovatelných dat a zbytek je zapsán, ale je nedostupný.

#### AlocateX

Je dvojice funkcí, kde X je nahrazeno (inode/datablock), která projde příslušné bitové pole a pokud narazí na volný prvek, tak ho zabere a vrátí jeho indentifikátor.

#### 3.2.5 Dealokace a odstranění

#### freeX

Obdobně jako AlocateX, ale jedná se o inverzní operaci, která navíc dané místo naplní opakujícím se znakem  $\backslash 0$ .

#### Remove dir item

Je funkce pro odstranění záznamu adresáře z rodičovkého adresáře. Pokud daný záznam je nalezen, tak je odstraněn a nahrazen posledním záznamem v tomto bloku a pokud je to zároveň poslední záznam v tomto bloku, tak tento blok zůstane alokovaný, ale bude prázdný. Regenerace na úrovni bloků by byla příliš nákladná a navíc by zanesla do systému problém s nespojitostí datových ukazatelů v i-uzlu.

# Uživatelská příručka

### 4.1 Překlad

Pro sestavení je potřeba využít nástroje CMake a díky tomu máte tyto možnosti:

- Logování vytvoření souboru main.log obsahující informace o běhu programu podle nastaveni LOGLEVEL v log.hpp
- Debug build sestavení programu s kontrolou stavu programu za běhu
- Release build výchozí verze programu, která nechrání proti erroru, ale přesto error může nastat

Příklad sestavení pro normální běh programu:

cmake -S <adresář projektu> -B <adresář sestavení> Sestavení v debug modu:

cmake -DCMAKE\_BUILD\_TYPE=Debug -S <adresář projektu> -B <adresář sestavení>

Sestavení s logováním:

cmake -DLOGFLAG=ON -S <adresář projektu> -B <adresář sestavení> Poté můžeme zavolat náš systémový nástroj pro setavení projektu nad adresářem setavení. Následně v adresáři setavení/app můžeme najít sestavený program pro obsluhu souborového systému pomocí terminálu.

## 4.2 Nastavení parametrů

Věškeré technické parametry souborového systému lze změnit před sestavením samotné aplikace. Při změnách veliksoti bloku je potřeba zachovat dvě podnímky: velikost bloku je celočíselně dělitelná velikostí typu ukazatele a zárověn datablok musí být větší než velikost 2 diritemů. Dříve sestavený souborouvý systém se při změnách typů stává nepřenositelný.