

# دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)



# دستور کار آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری

مسئول آزمایشگاه: دکتر مسعود صبایی

بهار ۱۴۰۴



# قوانین آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

برای افزایش کارآیی درس آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری، رعایت عدالت بین تمامی گروههای آزمایشگاهی و آموزش حداکثری مطالب درس به صورت عملی، مدرسین و دانشجویان ملزم به رعایت نکات و قوانین ذیل هستند:

- ۱. تعداد جلسات در طول نیمسال ۱۰ تا ۱۲ جلسه خواهد بود.
- ۲. مدرسین و دانشجویان موظفند رأس ساعت مقرر در کلاس حضور یابند.
- ۳. قبل از انجام هر آزمایش، مبحث تئوری مربوط به آن آزمایش باید به طور کامل مطالعه شود، زیرا در حین جلسه وقت کافی برای توضیح و یادگیری مطالب تئوری وجود ندارد.
  - ۴. پس از گذشت پنج دقیقه از شروع کلاس، به ازای هر پنج دقیقه تأخیر ۱۰ درصد نمره آن جلسه کسر میشود.
    - حداکثر میزان تاخیر ۳۰ دقیقه است.
- ج. هر آزمایش شامل یک پیش گزارش است که باید پیش از شروع آزمایشها به مدرس تحویل داده شود. پیش گزارش مطلوب هر آزمایش در دستور کار آمده است.
- ۷. به ازای هر آزمایش، یک گزارش کار تهیه میشود که شامل تمامی مواردی است که در حین آزمایش با آنها برخورد شده است. در این گزارش باید تمامی مشکلات پیش آمده و نحوه برطرف کردن آنها ذکر گردد. همچنین، چگونگی انجام آزمایش مشتمل بر تحلیل آزمایش، به همراه اسکرین شات از مراحل انجام آزمایش ها تهیه شود.
  - ۸. جهت کسب نمره قبولی در آزمایشگاه، کسب حداقل نمره قبولی در درس الزامی است.
  - ۹. به منظور حفظ حرمت کلاس و نظافت آزمایشگاه، از خوردن و آشامیدن در طول کلاس خودداری نمایید.
    - ٠١. وارد آوردن هرگونه خسارت به تجهیزات آزمایشگاه مستلزم جبران خسارت است.

# فهرست آزمایش ها

صفحه	عنوان آزمایش	شماره آزمایش
		٠٠٠, ٠٠٠
		١
		۲
		٣
		۴
		۵
		۶
		γ
		٨
		٩
	آشنایی با مکانیسم NAT و پروتکل DHCP	1.
		11
		١٢

### ۱۰- آشنایی با مکانیسم NAT و پروتکل DHCP

### ۱--۱- هدف آزمایش

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با آدرسدهی شبکه برای استفاده از سرویسهای اینترنت است. بدین منظور عملکرد و پیکربندی مکانیسم PAT ،NAT و پروتکل DHCP بررسی میشود.

#### ۲-۱۰- مطالب مقدماتی

مکانیسم NAT برای تبدیل یک فضای آدرس IP به یک فضای آدرس دیگر انجام میشود. یکی از کاربردهای مهم این مکانیسم در تبدیل آدرس خصوصی و عمومی به یکدیگر است که برای دسترسی سیستمهای با آدرس IP خصوصی به شبکه اینترنت ضروری است.

در NAT آشنایی با مفاهیم آدرس خصوصی ایا غیر معتبر و آدرس IP عمومی یا معتبر از اهمیت ویژهای برخوردار است. طبق RFC 1918، آدرسهای IP خصوصی، آدرسهایی هستند که بهوسیله شبکههایی که مستقیما به اینترنت متصل نیستند، استفاده می شوند. در 6890 RFC لیستی از آدرس الا آدرس شبکههای خصوصی به خصوصی و نحوه برخورد با آن ها ارائه شده است. به منظور اینکه سیستمها با آدرس شبکههای خصوصی به اینترنت متصل شوند می بایست از NAT استفاده شود. آدرسهای IPخصوصی در اینترنت قابل مسیریابی است. سازمان نیستند و معمولا توسط ISP ها فیلتر می شوند. یک آدرس عمومی در اینترنت قابل مسیریابی است. سازمان الا IANA مسئول اختصاص آدرس الا عمومی در اینترنت است. سازمان الا الا عمومی در آمریکای MAI محلی واگذار می کند. به عنوان مثال ARIN مسئول تخصیص آدرسهای IP عمومی در آمریکای شمالی است.

مکانیسم NAT، یک آدرس (معمولا آدرس مبدا) در سرآیند بسته ها با یک آدرس دیگر (معمولا آدرس عمومی) جایگزین می کند. این مکانیسم معمولا در دیواره آتش شبکه پیاده سازی می شود. در حالت کلی، سه روش برای پیاده سازی NAT وجود دارد.

- Static: در این حالت یک نگاشت یکبهیک و ثابت بین آدرسهای اصلی و مپ شده وجود دارد. در این حالت اگر ۱۰ آدرس خصوصی داشته باشید، نیاز به ۱۰ آدرس عمومی خواهید داشت.
- Dynamic: در این حالت دستگاهها در شبکه داخلی، بهصورت خودکار از یک pool آدرس عمومی، آدرس دریافت میکنند.

<sup>r</sup> Internet Service Provider

<sup>\</sup> private


<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> Internet Address Numbers Authority

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> American Registry for Internet Numbers

• Overload: در این حالت، یک بازه از آدرسهای خصوصی، به یک آدرس عمومی مپ میشوند. در این حالت برای اینکه مسیریاب قادر به تفکیک درخواستها باشد، شماره پورت موجود در بستهها را نیز با یک شماره پورت دیگر عوض کرده و نگاشتی از این تعویض پورت نگهداری میکند.

در کتب درسی، هر ۳ مکانیسمها به صورت یکپارچه با نام NAT شناخته میشوند. در مکانیسم NAT آدرسهای مختلفی ممکن است به دستگاهها تعلق بگیرد که عبارتاند از:

- Inside Local: آدرس IP خصوصی یک دستگاه در شبکه داخلی.
- Inside Global: آدرس IP عمومی یک دستگاه در شبکه داخلی. این آدرس، میتواند آدرسی باشد که آدرس خصوصی به آن مپ شده است.
- Outside Local: آدرس IP یک دستگاه در شبکه خارجی که برای شبکه داخلی قابل رویت است. این آدرس الزاما یک آدرس عمومی نیست ولی لزوما باید قابل مسیریابی در شبکه داخلی باشد. در حالتی که از NAT برای آدرسهای مقصد استفاده شود این آدرس می تواند با آدرس Outside Global متفاوت باشد. در غیر این صورت مقدار آن برابر Outside Global است.
  - Outside Global: آدرس IP عمومی یک دستگاه در شبکه خارجی. روند کلی تغییر آدرسها را در شکل ۱ مشاهده می کنید.



شكل ١: روند كلى تغيير آدرسها

در این حالت مسیریاب همزمان آدرس مبدا و آدرس مقصد بسته را ترجمه می کند. در این آزمایش صرفا به تغییر آدرس مبدا بسته خواهیم پرداخت.

- مراحل تنظیم NAT به صورت پویا عبارت است از:
- ۱. ایجاد یک لیست ACL که بیانگر این است چه آدرسهایی میتوانند از این مکانیسم استفاده کنند.
- ۲. ایجاد یک pool آدرس عمومی که میتواند به صورت پویا به آدرسهای شبکه خصوصی اختصاص یابد.
  - ۳. مشخص کردن اینترفیس شبکه داخلی بر روی دستگاهی که قرار است تبدیل آدرس را انجام دهد.
  - <sup>۴</sup>. مشخص کردن اینترفیس شبکه خارجی بر روی دستگاهی که قرار است تبدیل آدرس را انجام دهد.
    - م. تنظیم دسترسی ACL برای استفاده از NAT و pool ایجاد شده.  $^{\Delta}$

در این حالت به راحتی می توان مشاهده کرد که آدرسهای Inside local به چه آدرس Outside global متصل شده است.

برای تنظیم مپ کردن به صورت ایستا نیازی به تعریف ACL ندارید. مراحل تنظیم NAT ایستا عبارت است از:

- ۱. به صورت ایستا، برای هر آدرس داخلی یک آدرس خارجی تعریف کنید.
- ۲. مشخص کردن اینترفیس شبکه داخلی بر روی دستگاهی که قرار است تبدیل آدرس را انجام دهد.
- ۳. مشخص کردن اینترفیس شبکه خارجی بر روی دستگاهی که قرار است تبدیل آدرس را انجام دهد.

در این حالت از آنجایی که نشست ها به صورت پویا برقرار نمیشوند، اطلاعات نشست شامل اینکه آدرس داخلی به چه آدرس outside global متصل شده است وجود نخواهد داشت.

همان گونه که توضیح داده شد، مکانیسمهای NAT توضیح داده شده نیاز به تعداد زیادی آدرس عمومی دارند تا بتوانند تبدیل آدرس را انجام دهد. با توجه به محدودیت آدرسهای IPv4، نیاز به مکانیسم دیگری احتیاج می شود که آدرسهای خصوصی را به تعداد محدودی آدرس عمومی نگاشت کند. این مکانیسم که بخش دیگری از مکانیسم NAT است از تبدیل پورت مبدا در سرآیند بسته استفاده می کند و با نام PAT نیز شناخته می شود. همان طور که میدانید، در سرآیند TCP و TCP آدرس پورت مبدا و مقصد نیز وجود دارد. در این مکانیسم علاوه بر تبدیل آدرس در سرآیند IP آدرس پورت مبدا نیز در سرآیند TCP و TCP نیز با یک مقدار یکتای دیگر جایگزین می شود. این مقدار، به یک پورت بر روی دستگاهی که مکانیسم PAT را پیاده سازی کرده اشاره می کند و بنابراین همه دستگاههای شبکه داخلی می توانند صرفا یک آدرس global local داشته باشند و با استفاده از پورت از یکدیگر تشخیص داده شوند.

### مراحل تنظيم PAT عبارت است از:

- ۱. ایجاد یک لیست ACL که بیانگر این است چه آدرسهایی میتوانند از این مکانیسم استفاده کنند.
- مشخص کردن اینترفیس شبکه داخلی بر روی دستگاهی که قرار است تبدیل به آدرس را انجام دهد.
- ۳. مشخص کردن اینترفیس شبکه داخلی بر روی دستگاهی که قرار است تبدیل آدرس را انجام دهد.
- <sup>۴</sup>. تنظیم دسترسی ACL برای استفاده از PAT: به اسن صورت که یک اینترفیس باید به صورت overload مشخص شود.


به عنوان مثال کلی، هنگامی که بسته SYN به سمت دروازه شبکه فرستاده می شود، دستگاه NAT آدرس IP و شماره پورت یکتا عوض می کند آدرس IP عمومی و یک شماره پورت یکتا عوض می کند و بسته را به سمت شبکه عمومی ارسال می کند. در جواب اگر آدرس پورت مقصد بسته در جدول دستگاه NAT وجود داشته باشد، تبدیل آدرس دوباره انجام می شود و بسته به شبکه داخلی ارسال می شود.

# ٣-١٠- شرح آزمايش

در ابتدا به بررسی مکانیسم NAT میپردازیم و با تنظیمات NAT پویا، NAT ایستا و PAT آشنا خواهیم شد. سپس پروتکل DHCP را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

### ۱-۳-۱ مکانیسم NAT

توپولوژی که در این آزمایش بررسی میشود در شکل ۲ نشان داده شده است. آدرسهای IP واسطها در این آزمایش در جدول ۱ آمده است.



شكل ۲: توپولوژى آزمايش NAT ايستا

جدول ۱: آدرسهای مورد نیاز آزمایشNAT ایستا

Subnet Mask	IP Address	Interface	Device
255.255.255.0	192.168.100.1	FastEthernet 0/0	Donton
255.255.255.252	200.152.200.2	Serial 0/0	RouterA
255.255.255.252	25.16.59.1	FastEthernet 0/0	ICD
255.255.255.252	200.152.200.1	Serial 0/0	ISP
Default Gateway	Subnet Mask	IP Address	Device
192.168.100.1	255.255.255.0	192.168.100.2	PC1
192.168.100.1	255.255.255.0	192.168.100.129	PC2
25.16.59.1	255.255.255.252	25.16.59.2	Web

### ۲-۳-۲ مکانیسم NAT ایستا

- واسطهای دستگاهها مطابق آدرسهای داده شده در جدول ۱ تنظیم شده است. آیا PC1 و PC2 و PC2 و Ping ا ISP میتوانید Ping را Ping کنید؟چرا؟
- بر روی مسیریاب RouterA باید مکانیسم NAT تنظیم شود. برای این کار، ابتدا از محیط تنظیم عمومی وارد تنظیمات اینترفیس fastethernet 0/0 شده سپس با استفاده از دستور

ip nat inside

آن را به عنوان اینترفیس داخلی انتخاب کنید. سپس وارد تنظیم اینترفیس oserial 0/0 شوید و با دستور

ip nat outside

آن را به عنوان اینترفیس خارجی انتخاب کنید.

• در محیط تنظیم عمومی مسیریاب RouterA دستور زیر را وارد کنید. با استفاده از این دستور صرفا آدرس IP مبدا در بسته خروجی از شبکه تغییر می کند.

ip nat inside source static 192.168.100.2 200.152.200.1


- از PC1 و PC2 مسيرياب ISP را Ping كنيد. چه اتفاقى مىافتد؟
  - با استفاده از دستور

Show ip nat translations

جدول NAT در RouterA را مشاهده کنید و آن را شرح دهید.

### ۳-۳-۳ مکانیسم NAT یویا

ابتدا توپولوژی موجود در شکل ۳ را ایجاد کرده و بر اساس اطلاعات داده شده، تنظیمات لازم را انجام دهید.



شکل ۳: توپولوژی آزمایش NAT پویا

### تنظیمات مورد نیاز:

PC0: 192.168.1.2

subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1

PC1: 192.168.1.3

subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1

PC2: 192.168.1.4

subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1

PC3: 192.168.1.5

subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1

### کد های موردنیاز برای تنظیم Router:

#### • !ISP Configuration:

en config t hostname ISP int f0/0 ip add 200.1.1.2 255.255.255.0 no sh int lo 0 ip add 8.8.8.8 255.0.0.0

#### • !Edge Router configuration:

en config t hostname EDGE int f0/0 ip add 200.1.1.1 255.255.255.0 no sh int f0/1 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 no sh

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2

### • ! Dynamic NAT Configuration:

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ip nat pool abc 200.1.1.3 200.1.1.5 netmask 255.255.255.0 ip nat inside source list 1 pool abc

int f0/0 ip nat outside int f0/1 ip nat inside

- لیستی را که توسط کد زیر ایجاد کردهایم چه نقشی دارد، توضیح دهید.
- access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
  - کد استفاده شده برای ایجاد pool را که در زیر آورده شده است را توضیح دهید.


ip nat pool abc 200.1.1.3 200.1.1.5 netmask 255.255.255.0

• در ترمینال تمامی PC ها کد زیر را اجرا کنید، چرا یکی از این PCها قابلیت Ping کردن ندارد؟

ping -t 8.8.8.8

#### ۴–۱۰–۳ مکانیسم PAT

سناریو شکل ۴ را در نظر بگیرید و تنظیمات لازم را بر اساس کدهای زیر انجام دهید.



شكل ۴: توپولوژی آزمایش PAT

### تنظیمات مورد نیاز:

برای این سناریو خاص نیاز هست که برای R2 یک پورت اضافه شود (NM-2FE2W).

PC0: 192.168.1.2

subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1

PC1: 192.168.1.3

subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1

Laptop 0: 192.168.2.2 subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.2.1

Laptop 1: 192.168.2.3

subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.2.1

### کد های موردنیاز برای تنظیم Router:

#### • !ISP Configuration:

en config t hostname ISP

int f0/0 ip add 200.1.1.2 255.255.255.0 no sh

int lo 0 ip add 8.8.8.8 255.0.0.0

#### • !R1 Configuration:

en config t hostname R1

int f0/0 ip add 192.168.12.1 255.255.255.0 no sh

int f0/1 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 no sh

router ospf 1 int f0/0 ip ospf 1 area 0 int f0/1 ip ospf 1 area 0

#### • !R2 Configuration:

```
en
config t
hostname R2
int f0/0
ip add 192.168.12.2 255.255.255.0
no sh
int f0/1
ip add 200.1.1.1 255.255.255.0
no sh
int f1/0
ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
no sh
router ospf 1
int f0/0
ip ospf 1 area 0
int f1/0
ip ospf 1 area 0
```

#### • PAT(R2) in global configuration

```
config t
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2

access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 int f0/1 overload
int f0/0
ip nat inside
int f1/0
ip nat outside

#router ospf 1
#default-information originate
```


- بین لپ تاپ ها و کامپیوتر ها مسیریاب ISP را Ping کنید. چه اتفاقی میافتد؟
  - با استفاده از دستور

show ip nat translations

جدول NAT را مشاهده کنید و با آزمایش قبلی مقایسه کنید.

### ۵-۳-۵ پروتکل DHCP

توپولوژی شکل ۵ را ایجاد کرده و تنظیمات لازم را بر اساس کدهای زیر انجام دهید.



DHCP شکل  $\delta$ : توپولوژی آزمایش

# کد های موردنیاز برای تنظیم DHCP-Server:

### • DHCP-Server Step 1

en config t hostname dhcp-server

int f0/0 ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 no sh

int f0/1 ip add 192.168.2.1 255.255.255.0 no sh

• Step 2: in config

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 ip dhcp excluded-address 192.168.2.1

• Step 3: dhcp pool in config

ip dhcp pool 192.168.1.1(NAME)

in dhcp-config: network 192.168.1.0 255.255.255.0 default-router 192.168.1.1 dns-server 8.8.8.8

• Step 4: dhcp pool in config

ip dhcp pool 192.168.2.1

in dhcp-config: network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1 dns-server 8.8.8.8

• For checking dhep: sh run | sec dhep

• دلیل استفاده از ۲ دستور زیر را توضیح دهید.

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 ip dhcp excluded-address 192.168.2.1

- وارد قسمت تنظیمات IP هر کدام از PC ها بشوید، آیا dhcp به درستی IPهای مورد نیاز را اختصاص می دهد؟ گزارش دهید.
- آیا ارتباط بین کامپیوترها موجود است؟ برای این کار در PC3 کد زیر را وارد کنید. ping 192.168.1.2