


Kiosk Modus einrichten

Vorbereitung

1. Stelle sicher, dass der lokale Benutzer **empfang** auf dem System bereits angelegt ist (falls noch nicht vorhanden: unter *Einstellungen* > *Konten* > *Andere Benutzer erstellen*).

oder hier

Benutzer Empfang anlegen Win +R




Passwort nicht vergessen für den Autologin

als Adminbenutzer in die Konten unter Einstellungen

3. Kiosk Modus Einrichtung

unter Einstellungen - >



Microsoft Edge einrichten

Geben Sie eine URL ein, die als Startseite und neue Registerkarte verwendet wird.

<https://www.orf.at>

<https://www.orf.at>

Kiosk als digitale Signatur oder interaktive Anzeige verwenden

② Microsoft Edge & Startseite konfigurieren

Kiosk-Typ

1. Wähle im Konfigurationsmenü von Edge die Option **Als digitales Schild oder interaktive Anzeige** (Interaktiver Kiosk / Digital Signage).
2. Trage bei der Start-URL exakt [<https://www.orf.at>] (<https://www.orf.at>) ein.
3. Setze das Inaktivitäts-Timeout nach Wunsch (z. B. auf 5 Minuten zur automatischen Rücksetzung) und schließe die Einrichtung ab.

Autologin einstellen

①

Registrierungs-Editor öffnen

Drücke Win + R, gib regedit ein und drücke **Enter**.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Name (Zeichenfolge)	Typ	Wert / Inhalt
AutoAdminLogon	REG_SZ	1
DefaultUserName	REG_SZ	empfang
DefaultPassword	REG_SZ	[Das Kennwort von empfang]
DefaultDomainName	REG_SZ	. (oder Computernamen)