TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사 - Innova Lee(이상훈)
gcccompil3r@gmail.com
학생 - 문한나
mhn97@naver.com

```
예제 1)
```

```
<test>
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
void gogogo(int voidv){
        printf("SIGINT Accur!\n");
        exit(0);
}
int main(void){
        signal(SIGINT,gogogo);//시그널 등록
        for(;;){
                printf("kill Test\n");
                sleep(2);
        }
        return 0;
}
// &->백그라운드에서 실행 혹시라도 끌 일 있으면 끄라고 pid 값 알려줌
<kill.c>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
int main(int argc, char *argv[]){
        if(argc < 2)
                printf("Usage : ./exe pid\n");
        else
                kill(atoi(argv[1]),SIGINT);//argv 는 스트링이니까 인트로 바꿔줌
        return 0;
}
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ ./test &
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ kill Test

kill Test

kill Test
kill Test
./kill Test
 ill Test
 cill Test
 SIGINT Accur!
```

```
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U: ~/linux/27
hn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ ./kill 5534
hn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$
```

실행할 때 &를 쓰면 백그라운드에서 실행이 된다. 그리고 PID 값도 알려주는데 그 이유는 혹시라도 끌 일 있으면 끄라고 알려주는 것이다.

test 파일에서 SIGINT,즉 CTRL+C 가 입력되면 gogogo 함수로 가라는 행동지침이 입력되었다. 그리고 for 문을 돌면서 2 초마다 kill test 가 출력되고 있다.

여기서 CTRL+C 를 입력해도 죽고 KILL.C 파일로 KILL PID 를 입력해도 죽는다.

주목해야 할 점은 함수포인터를 사용하여 다른 프로세스를 죽였다는 점이다

```
예제 2)
```

```
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
struct sigaction act new;
struct sigaction act old;
void sigint_handler(int signo){
      printf("Ctrl + C\n"); //act_old 에 암것도 없음 그래서 두번 누르면 꺼짐
      printf("If you push it one more tmie then exit\n");
      sigaction(SIGINT, &act_old,NULL);
}
int main(void){
      act_new.sa_handler = sigint_handler; //시그널 액션 핸들러 핸들러에 값을 넣어주고 있다(시그널의 두번째
인자)
      sigemptyset(&act_new.sa_mask); // sigemptyset -> 시그널 아무것도 안막을 꺼야~~~ 근데 시그널을 막아
야할 경우? 엄청 중요한 작업이 있어서 그걸 먼저 처리해야할 경우 이때는 막아야함
      sigaction(SIGINT,&act_new,&act_old); //act_old 가 들어오면 act_new 를 실행하겠다 근데 여기선
act new 는 아무것도 없다
      while(1){
            printf("sigaction test\n");
            sleep(1);
      }
      return 0;
}
//시그널이랑 동일하게 사용 가능
//차이점은 시그액션은 리턴값을 act_old 에 넣음
//남의 코드를 빠르게 볼 수 있는 꿀팁?
//&를 보자! &가 들어있다는 것은 주소를 전달한거임 즉 포인터를 전달
//즉 &보낸 애들을 변경시킬 수 있다는 것
//함수는 오직 리턴이 한개. 하지만 포인터를 쓰면 여러개의 처리를 같이할 수 있음
//&을 보면 함수를 통해 값을 변경시키거나 뭔가를 받아서 오겠구나!
```

```
sigaction()
```

```
signal()에서는 처리할 행동 정보로 시그널이 발생하면 호출이될 함수 포인터를 넘겨 주었다.
그러나 sigaction()에서는 struct sigaction 구조체 값을 사용하기 때문에 좀더 다양한 지정이 가능하다.
struct sigaction 구조체
struct sigaction {
   void (*sa_handler)(int); //시그널을 처리하기 위한 핸들러. SIG_DFL, SIG_IGN 또는 핸들
   void (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *); //밑의 sa_flags가 SA_SIGINFO
일때 a_handler 대신에 동작하는 핸들러
    sigset_t sa_mask; // 시그널을 처리하는 동안 블록화할 시그널 집합의 마스크
int sa_flags; // 아래 설명을 참고하세요.
   void (*sa_restorer)(void); // 사용해서는 안됩니다.
}
형태
int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction *oldact);
인수
int signum
                  시그널 번호
struct sigaction *act
                  설정할 행동. 즉, 새롭게 지정할 처리 행동
struct sigaction *oldact 이전 행동, 이 함수를 호출하기 전에 지정된 행동 정보가 입력됩니다.
반환
0
   성공
-1 실패
```

sigaction() 함수는 signal()보다 향상된 기능을 제공하는 시그널 처리를 결정하는 함수이다.

```
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ ./a.out
sigaction test
^cctrl + c
If you push it one more tmie then exit
sigaction test
sigaction test
sigaction test
sigaction test
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ vi sigaction1.c
```

처음 행동지침을 지정해 주고 while 문을 돌면서 sigaction test 를 계속 찍는다

그리고 Ctrl + C 를 누르게 되면 함수가 호출되어 If you push it one more tmie then exit\n 를 찍고 한번 더 누르면 종료된다. 종료되는 이유는 act old 가 널값이기 때문이다

```
예제 3)
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
void *task1(void *X){
        printf("Tread A Complete\n");
}
void *task2(void *X){ //뭐든지 리턴 할 수 있고 뭐든지 받을 수 있음
        printf("Tread B Complete\n");
}
int main(void){
        pthread_t ThreadA, ThreadB; //pid_t 랑 같은 의미 thread 만들꺼야
        pthread_create(&ThreadA,NULL,task1,NULL); //스레드주소보내니까 뭔가를 바꿀 것이다
        pthread_create(&ThreadB,NULL,task2,NULL); //create 는 값을 채운다 테스트 2 는 threadB 가 구동시킬
것이다. thread 의 생김새를 만들어놓은 것이고 메모리에 올려지진 않았다
        pthread_join(ThreadA,NULL); //메모리에 올려졌다
        pthread_join(ThreadB,NULL);
        return 0;
}
//컴파일이 안되는 이유?
//뒤에다가 옵션을 주자! gcc thread.c -lpthread
//병렬처리는 thread 사용
//아주 빠른 처리는 dsp
//cpu 는 순차처리 하지만 그래픽 카드 안에 cpu 가 많아서 병렬처리를 해줌 그래서 그래픽카드는 클럭보다 밴드위
스랑 숫자가 중요함
 tmp/cckoseWC.o: In function
                                 `main
thread.c:(.text+0x60): undefined reference to
                                                     `pthread create'
thread.c:(.text+0x00): undefined reference to `pthread_creat
thread.c:(.text+0x7b): undefined reference to `pthread_join'
thread.c:(.text+0x9d): undefined reference to `pthread_join'
                                                     pthread_create
collect2: error: ld returned 1 exit status mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ ./a.out bash: ./a.out: No such file or directory
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ gcc thread.c -lpthread
mhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ ./a.out
Tread A Complete
Tread B Complete
 nhn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$
```

ThreadA, ThreadB 를 만든다.

그리고 pthread_create 로 값을 채운다. 여기서는 &ThreadB 는 task2 로 구동시키도록 만들었다. NULL 은 기본 특성으로 지정한 것이다. 그리고 함수가 호출되어 Tread A Complete 와 Tread B Complete 에를 찍고 pthread_join로 종료되는 것을 기다린다.

```
헤더파일
#include <pthread.h>
pthread_create 는 새로운 쓰레드를 생성한다.
int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr,
                    void *(*start_routine) (void *), void *arg);
새로운 쓰레드는 start_rutine 함수를 arg 아규먼트로 실행시키면서 생성된다. attr 을 NULL 로 할경우 기본 특성
으로 지정된다.
반환값
성공할경우 쓰레드식별자인 thread 에 쓰레드 식별번호를 저장하고, 0을 리턴한다.
실패했을경우 0 이 아닌 에러코드 값을 리턴한다.
pthread_join
int pthread_join(pthread_t th, void **thread_return);
pthread join 는 식별번호 th 로 시작된 쓰레드가 종료되는걸 기다린다.
반환값
성공할경우 쓰레드식별자인 thread 에 쓰레드 식별번호를 저장하고, 0을 리턴한다.
실패했을경우 0 이 아닌 에러코드 값을 리턴한다.
예제 4)
<br/>
<br/>
dient.c>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
typedef struct sockaddr_in si;
typedef struct sockaddr * sap;
void err_handler(char *msg){
      fputs(msg,stderr);
      fputc('\n',stderr);
      exit(1);
}
int main(int argc,char **argv){
      int sock;
      int str_len;
      si serv addr; //서버주소
      char msg[32];
//192.168.0. -> 사설
      if(argc != 3){
             printf("use: %s <ip> <port>\n",argv[0]);
             exit(1);
      }
```

```
sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0); //파일디스크립터 얻어옴(네트워크상) 내가 통신을 할 수
있는... sock 는 fd 소켓은 오픈이랑 같다!
       if(sock == -1)
              err_handler("socket() error");
       memset(&serv_addr,0,sizeof(serv_addr)); //서버 어드레스 초기화
       serv_addr.sin_family = AF_INET;
       serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]); //아이피주소 들어감
       serv_addr.sin_port = htons(atoi(argv[2])); //포트번호 들어감
       if(connect(sock, (sap)&serv_addr,sizeof(serv_addr)) == -1)
              err_handler("connect() error"); //sock 자기자신에 대한 fd 서버어드레스에는 서버 ip 랑 어드레스
어디에 접속할 지는 포트번호 보고 찾음
       str len = read(sock,msg,sizeof(msg)-1); //서버에서 메시지쓴거 읽음 read 는 블로킹 메시지 들어올때까지
안움직임
       if(str_len == -1)
              err_handler("read() error!");
       printf("msg from serv: %s\n",msg); //메시지에 서버에서 보낸 메시지 들어있음
       close(sock);
       return 0;
}
<br/>
<br/>
dasic_server.c>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
typedef struct sockaddr_in si;
typedef struct sockaddr * sap;
void err_handler(char *msg){
       fputs(msg,stderr);
       fputc('\n',stderr);
       exit(1);
}
int main(int argc,char **argv){
       int serv_sock;
       int clnt_sock;
       si serv addr; //위에 구조체
       si clnt_addr;
       socklen_t clnt_addr_size; //4 바이트 소켓길이
```

```
char msg[] = "Hello Network Programming"; //전달하려는 문자열
```

```
if(argc!=2){ //포트번호 입력 7777 이 통로, 80 이 웹 / 20,21 은 ftp / 22 는 ssh 포트번호 알고 있으면 특정
역할을 알 수 있다. 우리가 웹 들어가면 무조건 포트번호 80 임 7777 은 우리가 만든 전용 커스텀 포트임 예를들어
게임은 또 전용 포트가 있음 이것을 서비스 번호라고도 한다 두개 잘 입력하면 소켓으로감 소켓도 파일임
              printf("use : %s <port>\n",argv[0]);
              exit(1);
//127.0.0.1 로컬호스트
       serv_sock =socket(PF_INET, SOCK_STREAM,0); //파일 디스크립터 넘어옴 ip ver4, tcp/ip 를 사용하겠
다
       if(serv\_sock == -1)
              err_handler("socket() error");
       memset(&serv addr,0,sizeof(serv addr)); //서버어드레스 구조체(si) tcp/ip 설정
       serv addr.sin family = AF INET; //구조체 안에 들어있는거
       serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); //그냥 패턴 외우자
       serv_addr.sin_port = htons(atoi(argv[1])); //지금당장 필요없음
       if(bind(serv sock, (sap)&serv addr, sizeof(serv addr)) == -1) //바인드?서버의 ip 주소세팅 127.0.0.1 세
팅됨
              err_handler("bind() error");
       if(listen(serv sock,5)==-1) //5 명받겠음 여기서 클라이언트 기다림
              err_handler("listen() error"); //이상받으면 안됨
       clnt_addr_size = sizeof(clnt_addr); //32
       clnt sock = accept(serv sock, (struct sockaddr *)&clnt addr,&clnt addr size); //서버 소켓이 클라이언트
의 접속을 기다리고 있음 여기서 클라이언트 접속허용해줌
       if(clnt\_sock == -1)
              err_handler("accept() error");
       write(clnt sock, msg, sizeof(msg)); //클라이언트 소켓의 파일디스크립터 넘어옴(원격에 있는 파일) 원격
으로 세마포어 만듬 원격에 있는 클라이언트에 라이트하고있음(메시지쓰고 있다) sock
       close(clnt sock);
       close(serv_sock);
       return 0;
}
  hn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ gcc -o serv basic_server.c
hn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ ./serv 7777
hn@mhn-Z20NH-AS51B5U:~/linux/27$ [
```

```
mhn@mhn-Z2ONH-AS51B5U:~/linux/27$ gcc -o clnt basic_client.c
mhn@mhn-Z2ONH-AS51B5U:~/linux/27$ ./clnt 127.0.0.1 7777
msg from serv: Hello Network Programming
mhn@mhn-Z2ONH-AS51B5U:~/linux/27$
```

socket()

<헤더>

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

<형태>

int socket(int domain, int type, int protocol);

<인자>

int domain 인터넷을 통해 통신할 지, 같은 시스템 내에서 프로세스 끼리 통신할 지의 여부를 설정합니다.

domain	domain 내용
PF_INET, AF_INET	IPv4 인터넷 프로토콜을 사용합니다.
PF_INET6	IPv6 인터넷 프로토콜을 사용합니다.
PF_LOCAL, AF_UNIX	같은 시스템 내에서 프로세스 끼리 통신합니다.
PF_PACKET	Low level socket 을 인터페이스를 이용합니다.
PF IPX	IPX 노벨 프로토콜을 사용합니다.

int type 데이터의 전송 형태를 지정하며 아래와 같은 값을 사용할 수 있습니다.

type type 내용

SOCK_STREAM TCP/IP 프로토콜을 이용합니다.

SOCK_DGRAM UDP/IP 프로토콜을 이용합니다.

int protocol 통신에 있어 특정 프로토콜을 사용을 지정하기 위한 변수이며, 보통 0 값을 사용합니다.

<반환>

-1 이외 : 소켓 식별자

-1 : 실패

bind()

bind() 함수는 소켓에 IP 주소와 포트번호를 지정해 줍니다. 이로서 소켓을 통신에 사용할 수 있도록 준비가 됩니다.

```
<헤더>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
<형태>
int bind(int sockfd, struct sockaddr *myaddr, socklen_t addrlen);
<인수>
int sockfd
                      : 소켓 디스크립터
struct sockaddr *myaddr : 주소 정보로 인터넷을 이용하는 AF INET 인지 시스템 내에서 통신하는
                       AF UNIX 에 따라서 달라집니다.
                       인터넷을 통해 통신하는 AF_INET 인 경우에는 struct sockaddr_in 을 사용합니
                       다.
struct sockaddr_in {
  sa_family_t sin_family; /* Address fa
unsigned short int sin_port /* Port number
struct in_addr sin_addr; /* Internet a
                                            /* Address family
                                            /* Internet address
   /* Pad to size of 'struct sockaddr'. */
   unsigned char __pad[__SOCK_SIZE__ - sizeof(short int) -
      sizeof(unsigned short int) - sizeof(struct in_addr)];
};
시스템 내부 통신인 AF UNIX 인 경우에는 struct sockaddr 을 사용합니다.
struct sockaddr {
   sa_family_t sa_family; /* address family, AF_xxx */
   char
               sa_data[14]; /* 14 bytes of protocol address
};
socklen_t addrlen
                                       : myadd 구조체의 크기
반환
   : 성공
```

-1 : 실패

connect()

connect() 함수는 생성한 소켓을 통해 서버로 접속을 요청합니다.

<헤더>

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>

<형태>

int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen);

<인자>

int sockfd : 소켓 디스크립터

struct sockaddr *serv_addr : 서버 주소 정보에 대한 포인터

socklen_t addrlen : struct sockaddr *serv_addr 포인터가 가르키는 구조체의 크기

반환

0 : 성공

-1 : 실패

Network 프로그래밍에서 가장 메인이 되는 것은 CS(Client Server)와 토콜로지(네트워크 구성도)이다. 그리고 추가적으로 TCP/IP 프로토콜이 있는데 이 프로토콜은 7 계층으로 되어있다. 하지만 이건 이론적인 얘기 이고 실제 구현은 4 계층으로 한다.

<맥통신>

만약 같은 대역에 있는 장치끼리 통신을 하고 싶으면 아이피 주소로 스위치에 요청을 한다.

스위치는 그 요청을 받고 자신의 대역폭에 있는 모든 장치에 찾는 아이피를 뿌린다. 그 후 반응이 오면 통신이 시작된다. 다른 대역에 있는 장치끼리 통신을 하려면 라우터를 거치게 된다. 라우터가 통신을 하고 싶은 장치의 아이피를 알려주면 그 아래에 있는 스위치가 또 방송을 한다. 그리고 반응을 하면 통신을 시작할 수 있게 된다. 결국 네트워킹도 IPC 인 것이다.

예제 4)

```
#include <stdio.h>
int main(void){
unsigned short host_port = 0x5678; //2 바이트
unsigned short net_port;
unsigned long host_addr = 0x87654321; //4 바이트
unsigned long net_addr;
net_port = htons(host_port);//host to network short 2 바이트
net_addr = htonl(host_addr);//host to network long 4 바이트
printf("Host Ordered Port: %#x\n",host_port);
printf("Network Ordered Port: %#x\n",net_port); //리틀엔디안은 크로스매칭,2 바이트씩 읽음
printf("Host Ordered Address: %#x\n",host_addr);
printf("Network Ordered Address: %#x\n",net_addr);
return 0;
}
//이걸 하는 이유? cpu 마다 엔디안 정보가 다름
//통일된 포맷을 위해
//아니면 정보가 꼬일 수 있음
```

```
mhn@mhn-900X3L:~/my_proj/linux/27$ ./a.out
Host Ordered Port: 0x5678
Network Ordered Port: 0x7856
Host Ordered Address: 0x87654321
Network Ordered Address: 0x21436587
mhn@mhn-900X3L:~/my_proj/linux/27$
```

엔디안이란?

컴퓨터에서 데이터가 저장되는 순서!

컴퓨터에서 데이터 저장은 byte 단위로 저장이 된다. 그런데 이 단위 저장을 할때 각 제조업체(CPU)에 따라서 저장이 되는 순서가 서로 다르다. 가장 낮은 바이트부터 저장을 하는 방식이 있고, 가장 높은 바이트부터 저장을 하는 방식이 존재한다. 전자를 Little Endian 이라고 하며, 후자를 Big Endian 이라고 한다.