TI DSP, MCU 및 Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

강사 : Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com

학생 : 황수정

sue100012@naver.com 28 일차 (2018. 04. 01)

```
게임 서버부분
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <pthread.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#define BUF_SIZE
                     128
#define MAX_CLNT
                     256
typedef struct sockaddr_in
                                   si;
typedef struct sockaddr *
                                   sp;
int cInt\_cnt = 0;
int clnt_socks[MAX_CLNT];
int data[MAX_CLNT];
int thread_pid[MAX_CLNT];
int idx;
int cnt[MAX_CLNT];
pthread_mutex_t mtx;
                            //lock 의 키 값
                            //에러 메시지를 입력 받아 출력하는 함수
void err_handler(char *msg)
{
       fputs(msg, stderr);
       fputc('₩n', stderr);
       exit(1);
                            }
void sig_handler(int signo)
                            // 시간 초과를 알리는 함수
{
       int i;
       printf("Time Over!₩n");
                                   //임계 영역 잠금. 다른 쓰레드의 접근을 막을 수 있다.
       pthread_mutex_lock(&mtx);
         for(i = 0; i < clnt_cnt; i++)
              if(thread_pid[i] == getpid())
                                          //pid 값이 쓰레드 pid 값과 같을 경우 숫자세기.
                     cnt[i] += 1;
       pthread_mutex_unlock(&mtx); //임계 영역 잠금 해제.
                            //3 초 알람
       alarm(3);
                     }
```

```
void proc_msg(char *msg, int len, int k)
{
       int i;
       int cmp = atoi(msg); //숫자값으로 변환
       char smsq[64] = \{0\};
                                 //임계 영역 잠금.
       pthread_mutex_lock(&mtx);
       cnt[k] += 1; // 몇 번 입력했는지 세주는 것
       if(data[k] > cmp) //데이터가 큰지 작은지에 대해
              sprintf(smsg, "greater than %d₩n", cmp);
       else if(data[k] < cmp)
              sprintf(smsg, "less than %d\n", cmp);
              // 크거나 작지 않으면 같은 것이므로 숫자를 맞추어서 알려주는 것.
       else
              strcpy(smsg, "You win!\n");
              printf("cnt = %d H n", cnt[k]);
                                                 }
       strcat(smsg, "Input Number: \n"); //스트링에 갖다 붙이는 거
       write(clnt_socks[k], smsq, strlen(smsq));//클라이언트 소켓에 정보 전달. 위 문자열 출력
#if 0
       for(i = 0; i < clnt cnt; i++)
              if(data[i] > cmp)
       {
                     sprintf(smsg, "greater than %d\n", cmp);
              else if(data[i] < cmp)
                     sprintf(smsg, "less than %d\n", cmp);
              else
                     strcpy(smsg, "You win!\n");
              strcat(smsg, "Input Number: ");
              write(clnt_socks[i], smsg, strlen(smsg));
       }
#endif
                                          //임계 영역 잠금 해제
       pthread mutex unlock(&mtx); }
void *clnt_handler(void *arg) // pthread_create 의 3 번째 인자로 함수가 실행되면서 4 번째 인자가 인자
{
       int clnt_sock = *((int *)arg);
       int str_len = 0, i;
       char msg[BUF\_SIZE] = \{0\};
       char pattern[BUF_SIZE] = "Input Number: ₩n";
       signal(SIGALRM, sig_handler); //3 초 내에 입력하라는 것
```

```
thread_pid[idx++] = getpid(); //쓰레드의 pid 값을 저장하는 것
      i = idx - 1; // 현재 인덱스 값을 확인하기 위해서
      printf("i = %dWn", i);
      write(clnt_socks[i], pattern, strlen(pattern));// 첫번째 클라이언트에 패턴을 쓰겠다는 것. 패턴 써줌
      pthread mutex unlock(&mtx);
//락을 풀어줌. = 임계 영역 잠금 해제. 왜 해줘야 하는가? 클라이언트가 여러명이면 쓰레드도 여러개 생성
된다. 소켓도 쓰레드 마다 허용하는 것이 있다. 락을 걸지 않으면 작업하면서 데이터가 서로 꼬일 수 있다.
      alarm(3); //3 초마다 대기
      while((str_len = read(clnt_sock, msg, sizeof(msg))) != 0) //write 로 패턴 보냈으니까 클라이언트가
쓴 것을 수신하는 것. 클라이언트의 숫자 입력을 읽음
            alarm(0); //수신이 잘 되었으니 알람을 끈다.
      {
            proc_msg(msg, str_len, i); //얼마만큼 들어왔는지
                               } // 끝나지 않았을 경우 다시 3 초 맞추어주어 맞을 때까지반복
            alarm(3);
      pthread_mutex_lock(&mtx); // 임계 영역 잠금
      for(i = 0; i < clnt_cnt; i++)
      { if(clnt_sock == clnt_socks[i])
            \{ while(i++ < clnt cnt - 1) \}
                   clnt_socks[i] = clnt_socks[i + 1];
                   break:
      } // 종료하는 부분이 없어서 맞추어도 계속 돌게 된다.
      clnt_cnt--; //????
      pthread_mutex_unlock(&mtx); // 잠금 해제
      close(clnt_sock);
      return NULL; }
int main(int argc, char **argv)
      int serv sock, clnt sock;
      si serv_addr, clnt_addr;
      socklen t addr size;
      pthread_t t_id;
      int idx = 0;
      if(argc!= 2) // 인자가 2 개가 아닌 경우 오류 메시지 출력
            printf("Usage: %s <port>₩n", argv[0]);
            exit(1);
                               }
```

pthread_mutex_lock(&mtx); //임계 영역 잠금. lock 으로

srand(time(NULL)); // 랜덤 설정

pthread_mutex_init(&mtx, NULL); // 전역변수. 위에 정의된 함수는 없는데 lock 건 것이 없어서 초기화 한 것 pthread mutex t mtx;에서 가져왔다.

```
serv sock = socket(PF INET, SOCK STREAM, 0); // 서버 소켓 파일디스립터 저장
      if(serv\_sock == -1)
            err handler("socket() error");
      memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
      serv_addr.sin_family = AF_INET;
      serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
      serv_addr.sin_port = htons(atoi(argv[1]));
      if(bind(serv_sock, (sp)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) == -1) //bind 로 서버 소켓에 주소 부여
                                      //반환 값이 -1 이면 에러. 실패했을 시 -1 을 반환함으로
            err_handler("bind() error");
      if(listen(serv_sock, 2) == -1) // 두명 받고 있어서 두명 이상이면 안 됨
            err_handler("listen() error");
      for(;;) //실제 알고리즘 들어가는 부분
            addr size = sizeof(clnt addr);
      {
            clnt_sock = accept(serv_sock, (sp)&clnt_addr, &addr_size);
// 클라이언트의 접근을 승인하는 것. 리턴 결과는 클라이언트의 소켓이다. 서버 프로그램이 클라이언트의
연결 요청으로 서버 소켓과 다른 소켓을 생성하여 파일 디스크립터를 반환 받기 때문이다. 다음 클라이언트
가 올 때까지 블로킹.
```

thread_pid[idx++] = getpid(); // 배열에 프로세스 pid 저장

pthread_mutex_lock(&mtx);

//lock 을 거는 이유는 데이터 꺼지지 말라고 하는 것. lock 을 여기다 거는 이유? 값이 꼬이는 것을 방지하기 위해서이다. 소켓 파일이 서버랑 클라이언트랑 공유되어서.. 중간부터 락이 걸렸으니까 쓰레드가 돌고 있어도 배열에 접근을 할 수가 없기 때문이다.

data[cInt_cnt] = rand() % 3333 + 1; cInt_socks[cInt_cnt++] = cInt_sock; //cInt_socks 배열에 cInt_sock 저장하는 것 pthread_mutex_unlock(&mtx); // 쓰레드가 작업할 수 있게끔 락을 풀어주는 것

pthread_create(&t_id, NULL, clnt_handler, (void *)&clnt_sock); //t_id 는 쓰레드 아이디 값생성. clnt handler 가 무엇인가? 쓰레드가 되는 함수 자체이다. 4 번째는 쓰레드에 전달되는 인자이다.

pthread_detach(t_id); // man 페이지로 확인 detach a thread detach 는 떼어낸다는 뜻으로 위에서 생성하고 (지역변수로 t_id 가 선언되어 있다. man 페이지로 확인 쓰레드 id 값이다) 프로세스랑 분리 시키겠다는 뜻이다. 엄밀하게 말해서 cpu 에 할당 별도로 동작 시킴

```
printf("Connected Client IP: %s\n", inet ntoa(clnt addr.sin addr));
      }// 클라이언트 아이피 주소 몇인지 알려준다. 다음 클라이언트가 들어오기 전까지 블로킹하고 있다.
      close(serv_sock);
      return 0;
                  }
게임 클라이언트 부분
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/epoll.h>
#define BUF_SIZE
                         128
typedef struct sockaddr_in
                         si;
typedef struct sockaddr *
                         sp;
char msg[BUF_SIZE];
void err_handler(char *msg)
                        // 에러 메시지 출력
      fputs(msg, stderr);
{
      fputc('₩n', stderr);
      exit(1);
                         }
void *send_msg(void *arg) //서버가 연결된 소켓이 인자로 넘어온다. pthread_create 의 마지막 인자는? 구
동시키려하는 함수의 인자가 된다. 어떤 구조체가 올지 모르니까 void 를 사용. 너무 많아서 구조체로 만들
면 좋다.
      int sock = *((int *)arg); // 만들어진 서버의 소켓이 전달됨
{
      char msg[BUF_SIZE];
      for(;;) //계속 사용자의 입력을 받고 서버 소켓에 전송하는 것을 반복한다.
            fgets(msg, BUF_SIZE, stdin); // 입력을 받겠다는 소리이다. msg 에 저장
                                            } // 입력한 메세지 값이 서버로 전달.
            write(sock, msg, strlen(msg));
      return NULL; }
```

```
void *recv_msg(void *arg)
      int sock = *((int *)arg); //int 형 포인터로 형변환 한 arg 포인터를 저장. 위에서 void 로 받았기에
      char msg[BUF_SIZE];
      int str_len;
      for(;;) //실제 알고리즘 부분
      { str_len = read(sock, msg, BUF_SIZE - 1); //서버에서 들어온 정보를 읽어 msg 에 넣는다.
         msg[str_len] = 0;
                                 } //수신하는 거. 서버로부터 수신받은 메세지를 msq 에 넣어주고 모
         fputs(msg, stdout);
니터에 출력(write 0 과 같다)
      return NULL; }
int main(int argc, char **argv)
{
      int sock;
      si serv_addr;
      pthread_t snd_thread, rcv_thread;
      void *thread_ret;
                                               // 소켓 생성
      sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
      if(sock == -1)
             err_handler("socket() error");
      memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
      serv_addr.sin_family = AF_INET;
      serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
      serv_addr.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
      if(connect(sock, (sp)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) == -1) // 이걸 하는 순간 서버에서 소켓을 acce
pt 하는 것이다.
             err_handler("connect() error");
      pthread_create(&snd_thread, NULL, send_msg, (void *)&sock); //송신. 인자는 (void *)&sock 이다.
      pthread_create(&rcv_thread, NULL, recv_msg, (void *)&sock); //수신
// 송신과 수신을 분리하기 위해 쓰레드를 만들었다. Fork 와 같다. 위에서 만들고 join 으로 동작. Join 하는
순간 쓰레드는 동작을 시작한다.
      pthread_join(snd_thread, &thread_ret); // 송, 수신이나 쓰레드가 없으면 끝남.
      pthread_join(rcv_thread, &thread_ret);
      close(sock);
      return 0;
                    }
```

```
파일 전송 서버
서버 코드
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
typedef struct sockaddr_in si;
typedef struct sockaddr * sap;
#define BUF SIZE
void err_handler(char *msg)
{ fputs(msg, stderr);
  fputc('₩n', stderr);
                      }
  exit(1);
int main(int argc, char **argv)
{ int serv_sock, clnt_sock, fd;
  char buf[BUF_SIZE] = \{0\};
  int read_cnt;
  si serv_addr, clnt_addr;
  socklen_t clnt_addr_size;
  if(argc !=2)
  { printf("use: %s <port>₩n", argv[0]);
     exit(1);
  fd = open("file server.c", O RDONLY); // 무언가 전송하고, 다른 것을 하고 싶으면 여길 변경.
  serv_sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0); // 여기 빼고 기존이랑 비슷하다. 소켓 생성
  if(serv\_sock == -1)
   err_handler("socket() error");
  memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
  serv_addr.sin_family = AF_INET;
  serv_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  serv_addr.sin_port = htons(atoi(argv[1]));
```

```
if(bind(serv_sock, (sap)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) == -1)
    err_handler("bind() error");
  if(listen(serv_sock, 5) == -1) // 클라이언트 5 명 받음.
   err_handler("listen() error");
  clnt_addr_size = sizeof(clnt_addr);
  clnt_sock = accept(serv_sock, (sap)&clnt_addr, &clnt_addr_size);
  for(;;) // 실제 알고리즘 부분
  { read_cnt = read(fd, buf, BUF_SIZE); //읽은 바이트 수를 리턴. buf 에 file_server.c 를 읽어서 저장
    if(read_cnt < BUF_SIZE) //read_cnt 는 읽은 바이트 수
    { write(clnt_sock, buf, read_cnt); //clnt_sock 에 읽은 바이트 수 만큼 buf 를 쓴다.
       break;
       write(clnt_sock, buf, BUF_SIZE);
  }
  shutdown(clnt_sock, SHUT_WR);
  read(cInt_sock, buf, BUF_SIZE);
  printf("msg from client : %s₩n", buf);
  close(fd);
  close(clnt_sock);
  close(serv_sock);
  return 0;
              }
클라이언트 코드
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/socket.h>
typedef struct sockaddr_in si;
typedef struct sockaddr *
#define BUF_SIZE
```

```
void err_handler(char *msg)
{ fputs(msg, stderr);
  fputc('₩n', stderr);
  exit(1);
                       }
int main(int argc, char **argv)
{ char buf[BUF_SIZE] = {0};
  int fd, sock, read_cnt;
  si serv addr;
 if(argc !=3)
 { printf("use : %s <IP> <port>₩n", argv[0]);
   exit(1);
                                                }
 fd = open("receive.txt", O_CREAT | O_WRONLY);
 sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
 if(sock == -1)
   err_handler("socket() error");
 memset(&serv_addr, 0, sizeof(serv_addr));
 serv_addr.sin_family = AF_INET;
 serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]);
 serv_addr.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
 if(connect(sock, (sap)&serv_addr, sizeof(serv_addr)) == -1)
    err_handler("connect() error");
 else
    puts("Connected.....");
 while((read_cnt = read(sock, buf, BUF_SIZE)) != 0) // 실제 알고리즘 부분은 2 줄
    write(fd, buf, read_cnt);
 puts("Receibed File Data");
 write(sock, "Thank you", 10);
 close(fd);
 close(sock);
 return 0;
              }
```

컴파일하고 옆의 사람과 파일을 전송할 수 있다. 근데 한 사람과 파일 전송이 끝나면 실행이 종료된다.

```
gethostbyname()
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>
#include <stdlib.h>
void err_handler(char *msg)
{ fputs(msg, stderr);
  fputc('₩n', stderr);
  exit(1);
                     }
int main(int argc, char **argv)
{ int i;
  struct hostent *host;
  if(argc !=2)
  { printf("use : %s <port>₩n", argv[0]);
    exit(1);
                                              }
  host = gethostbyname(argv[1]); //hostent 구조체(이름, 별명, 주소타입, ip address 등)를 얻어온다.
  if(!host) // host 가 없으면 에러
    err_handler("gethost.....error!");
  printf("Official Name : %s\n", host->h_name); // host 이름 출력
  for(i=0; host->h_aliases[i]; i++)//별칭이 있다면 출력한다. 없을 수도 있다.
     printf("Aliases %d : %s\n", i+1, host->h_aliases[i]);
  printf("Address Type: %s\n", (host->h_addrtype == AF_INET) ? "AF_INET" : "AF_INET6");
//IP 타입을 알아보는 것. host 주소 타입 출력. IPv4 이면 AF_INET 을 IPv6 이면 AF_INET6 출력
  for(i=0; host->h_addr_list[i]; i++)//IP 주소 포트 번호는 80
    printf("IP Addr %d: %s\n", i+1, inet_ntoa(*(struct in_addr *)host->h_addr_list[i]));
return 0;
              }
결과
sue100012@sue100012-Z20NH-AS51B5U:~/project/4_01$ ./a.out naver.com
Official Name: naver.com
Address Type: AF_INET
```

IP Addr 1: 125.209.222.142 IP Addr 2: 125.209.222.141 IP Addr 3: 210.89.160.88 IP Addr 4: 210.89.164.90

1. pthread 활용법

쓰레드를 구현할 때 가장 많이 사용 되는 것이 pthread(POSIX thread)이다. 그럼 쓰레드(thread)는 무엇이며, 왜 이용하는가?

쓰레드는 <u>여러개의 클라이언트를 처리하는 서버/클라이언트 모델의 서버프로그래밍 작업을 위해서 주로</u> 사용된다. 비슷한 일을 하는 fork 에 비해서 빠른 프로세스 생성 능력과 적은 메모리를 사용하여 Light Weig ht 프로세스라고 불리기도 한다.

쓰레드는 프로세스와 달리 다른 쓰레드들과 메모리를 공유한다. (보통 프로세스는 자기 자신만의 메모리 영역을 가진다). 이렇게 전역 메모리를 공유하게 되므로 fork 방식에 비해서 좀 더 작은 메모리를 소비하게 된다. 이는 fork 에 비해 쓰레드가 빠른 프로세스 생성 능력과 메모리 공유에 의한 적은 메모리 사용과 쓰레드 간의 좀 더 쉬운 정보 공유가 가능하게 해준다. 이러한 더 빠른 수행 능력을 보이는 이유는 fork 가 기본적으로 모든 메모리와 모든 기술자(파일 기술자등)을 C.O.W(Copy on Write) 방식으로 자식 프로세스를 복사하는데, 쓰레드는 많은 부분을 공유하기 때문이다. C.O.W 도 효율적이나 메모리 자원을 공유하는 것보다는 느릴수 밖에 없다. 또한 fork 는 부모와 자식이 같이 통신을 하기 위해서는 IPC를 사용해야 하며,이는 복잡한 작업이 될 수도 있는데, 쓰레드는 메모리를 공유함으로 IPC의 사용을 줄이면서도 쓰레드간 정보 교환을 쉽게할 수 있다.

쓰레드간에 서로 공유하는 자원 : 작업디렉토리 , 파일지시자들, 대부분의 전역변수와 데이타들 UID 와 GID, signal

쓰레드가 고유하게 가지는 자원 : 에러 번호, thread 우선순위, 스택, thread ID, 레지스터 및 스택지시자

그러나 메모리를 공유한다는 것은 장점만 있는 것은 아니다. 모든 쓰레드가 같은 메모리 공간을 공유하게 되므로, 하나의 쓰레다그 잘못된 메모리연산을 하게 되면, 모든 프로세스가 그 영향을 받게 된다. fork 등을 통한 프로세스 생성방식은 메모리를 공유하지 않고, OS 가 각각의 프로세스를 보호하는 것도 있어, 한 프로세스의 문제는 해당 프로세스의 문제로 끝나게 된다. 그러나 쓰레드는 이러한 프로세스 보호를 기대할 수 없다. 하나의 쓰레드에 문제가 생기면 전체 쓰레드에 문제가 생길 가능성이 매우 크다. 또한 메모리를 공유하기 때문에 다른 쓰레드가 연산 중일 때, 다른 쓰레드가 접근해서 연산에 영향을 줄 수 있다. 이처럼 여러 task가 동시에 접근해서 정보가 꼬일 수 있는 공간을 Critical Section(임계 영역)이라고 한다.

이 임계 영역 문제를 해결해주는 것 중 하나가 pthread_mutex_init()이다. mutex 는 여러 개의 쓰레드가 공유하는 데이터를 보호하기 위해서 사용되는 도구이다. 보호하고자 하는 데이터를 다르는 코드영역을 '한번에 하나의 쓰레드만' 실행 가능 하도록 하는 방법으로 공유되는 데이터를 보호한다.

int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t * mutex, const pthread_mutex_attr *attr); pthread_mutex_init 는 mutex 객체를 초기화 시키기 위해서 사용한다. 첫번째 인자로 주어지는 mutex 객체 mutex 를 초기화시키며, 두번째 인자인 attr 를 이용해서 mutex 특성을 변경할수 있다. 기본 mutex 특성을 이용하기 원한다면 NULL 을 사용하면 된다. pthread_mutex 가 코드에서 사용 될 때, pthread_mutex_t 는 구조체이고 pthread_mutex_lock() 는 critical section 시작하는 구간으로 해당 쓰레드 외의 다른 쓰레드의

접근은 막아 준다. pthread_mutex_unlock() 는 critical section 종료되는 구간으로 이제 다른 쓰레드 등의 접근을 허용해서 필요한 연산을 하도록 해준다. 즉, pthread_mutex_lock() 과 pthread_mutex_unlock() 사이의 c ritical section 은 한번에 하나의 쓰레드만 수행할 수 있고, 먼저 이 critical section 에 진입한 쓰레드가 종료할때까지 다른 쓰레드는 대기상태에 있다가, 앞선 쓰레드가 critical section 을 끝내고 빠져나오면 진입하게된다.

pthread_create()

int pthread_create(pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, void *(*start_routine)(void *), void *arg); 쓰레드 생성을 위해서 사용한다. 즉, **새로운 쓰레드를 생성**한다. 첫번째 인자인 thread 는 쓰레드가 성공적으로 생성되었을때 생성된 쓰레드를 식별하기 위해서 사용되는 쓰레드 식별자이다. 생성된 쓰레드의 ID 를 저장할 변수 포인터가 오는 것이다. 두번째 인자인 attr 은 쓰레드 특성을 지정하기 위해서 사용하며, 기본 쓰레드 특성을 이용하고자 할경우에 NULL 을 사용한다. 3 번째 인자인 start_routine 는 분기시켜서 실행할 쓰레드 함수이며, 4 번째 arg 는 쓰레드 함수의 인자이다. 세번째 인자는 쓰레드가 생성되고 나서 실행될 함수가 온다는 것이다. (함수명도 주소값을 가짐으로 포인터로 볼 수 있다). 즉, <u>새로운 쓰레드는 start_rountine 함수를 arg 인자로 실행시키면서 생성</u>된다. 성공적으로 생성될경우, 식별자인 (pthread_t *) thread 에 쓰레드 식별번호를 저장하고, 0을 리턴한다. 실패했을 경우는 0이 아닌 에러코드 값을 리턴한다. 생성된 쓰레드는 pthread_exit 를 호출하거나 또는 start_routine 에서 return 할 경우 제거된다.

pthread_join

int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);

특정 pthread 가 종료될 때까지 기다리다가 특정 pthread 가 종료 시 자원 해제시켜준다. join 된 쓰레드 (종료된 쓰레드)는 모든 자원을 반납하게 된다. 성공하면 0, 실패하면 에러 코드를 반환한다. thread 는 어떤 pthread 를 기다리는지 정하는 식별자이고 **retval 은 pthread 의 반환 값, 포인터로 값을 받아온다. NULL 이 아닌 경우 해당 포인터로 쓰레드의 리턴 값을 받아올 수 있다.

ptrhead_detach

int pthread_detach(pthread_t thread);

쓰레드를 분리시킨다. 일반적으로 pthread_create 를 사용하면 쓰레드가 종료되더라도 사용한 자원이 모두 해제 되지 않는다. 반면에 pthread_join 를 사용하면 종료될 때, 자원이 반납된다. ptread_detach 는 pthread_create 를 종료될 때 모든 자원을 해제하게 해준다. 성공하면 0, 실패하면 에러코드 반환한다. thread 는 분리시킬 쓰레드 식별자이다.

➤ 쓰레드 종료시 자원 반납을 하여 메모리 누수 (memory leak) 를 방지할때, pthread_join(), pthread_detach() 외에도 pthread_create() 이 attribute 값을 주어 애초부터 종료시 자원 반납을 하는 쓰레드로 생성할수도 있다.

pthread_exit

void pthread_exit(void *retval);

*retval 은 현재 실행중인 thread 를 종료시킬 때 사용한다. 보통 pthread_exit 가 호출되면 cleanup handler 가 호출되며 보통 리소스 해제하는 일을 수행한다. 쓰레드를 종료시킬때 자원등을 반납해야 되는 등의 clean 하는 프로세스를 해야 할 필요가 있다.

pthread_self

pthread_t pthread_self(void);

현재 실행중인 pthread 의 식별자를 반환한다.

pthread_cleanup_push

void pthread_cleanup_push(void (*routine)(void *), void *arg);

pthread_exit 가 호출될 때 호출된 handler 를 정하는 함수이다. 보통 자원 해제용이나 mutex lock 를 해제할 때 사용한다.

pthread_cleanup_pop

void pthread_cleanup_pop(int execute);

cleanup handler 를 제거하기 위해 사용되는 함수이다. execute 가 0 일 경우 바로 cleanup handler 를 제거하고 그 외의 값을 가질 때는 한번 실행한 후 제거한다.

- ※ 쓰레드(tread) 사용시 컴파일 할 때, 반드시 -lpthred 옵션을 주어야 컴파일 된다.
- ※ 헤더 파일은 #include <pthread.h> 이고 pthread_t 는 pthread 의 자료형을 의미한다.

2. 네트워크 프로그래밍 기본기

3. 기타 정리

bind error

bind 함수는 소켓에 IP 주소와 포트 번호를 지정한다. 이로서 소켓을 통신에 사용할 수 있도록 준비가 된다. 성공할 경우 0을 실패했을 경우에는 -1을 반환한다.

close 함수로 소켓을 소멸시켜도 커널은 바로 소멸시키지 않고 몇 초 정도 유지시킨다. 이는 클라이언트와 처리되지 않은 전문을 마저 처리하기 위해서이다. 이 때, bind 된 소켓이 아직 소멸되지 않았는데 같은 주소, 같은 포트로 또 다른 소캣이 bind 를 요청해서 발생하게 된다. 이때, 다시 bind 요청을 하게 되면, 이전 소켓의 생명 시간이 다시 초기화된다. 계속 bind 함수를 호출하면 이전 소켓은 더 오래 살아남게 된다. 어쩔 수 없이 이전 소켓의 Time-WAIT 상태가 끝날 때까지 기다려야 한다.

atoi 함수

C 형식 문자열을 정수로 변환하여 변환된 값을 리턴한다. 10 진법으로 표기된 문자열을 정수로 바꿀 수 있다 성공하면 변환된 정수를 반환하고 실패하면 0을 반환한다. 단. 문자열은 정수로 되어 있어야 하며 알파벳 영문자, 특수 문자가 포함되면 해당 문자부터는 반환 하지 않는다. 또한, 처음부터 숫자가 아니면 0으로 변환된다. atof 는 문자열을 배정도형(double)으로 바꿔주는 함수이고, atol 은 문자열을 long 형으로 바꿔주며, atoll 은 문자열을 longlong 령으로 바꾸어진다.