## ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

## Değişken Sayıda Argüman Alabilen Fonksiyonlar

Değişken sayıda argüman alabilen bir fonksiyona çok değişkenli fonksiyon (variadic function) denir. C dilindeki güçlü ancak çok nadiren kullanılan özelliklerden biridir. C++ dili de bu fonksiyonları özellik olarak devralmıştır.

Değişken sayıda bağımsız değişkeni olan bir fonksiyon; en az bir sabit bağımsız değişkene sahip olacak şekilde tanımlanır ve ardından derleyicinin değişken sayıda bağımsız değişkeni ayrıştırmasını sağlayan bir üç nokta simgesi (elipsis) eklenir.

```
dönüş-tipi fonksiyonkimliği(veri-tipi birinciargüman, ...);
```

Değişken argümanları işlemek için kodunuza **stdarg.h** başlık dosyasını kodumuza dahil etmeniz gerekir;

| Fonksiyon                        | Açıklama                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| va_start(va_list ap,             | Bu fonksiyon, üç nokta ile verilen argümanları <b>va_list</b>       |
| arg)                             | değişkenine aktarır.                                                |
| va_arg(va_list ap,               | Her seferinde, üç nokta ile temsil edilen değişken listesindeki bir |
| type)                            | sonraki argümanı <b>va_list</b> üzerinden işler ve listenin sonuna  |
|                                  | ulaşana kadar onu <b>type</b> ile verilen veri tipine dönüştürür.   |
| <pre>va_copy(va_list dest,</pre> | va_list'teki argümanların bir kopyasını oluşturur.                  |
| va_list src)                     |                                                                     |
| <pre>va_end(va_list ap)</pre>    | Bu, <b>va_list</b> değişkenlerine erişimi sonlandırır.              |

Tablo 25. CStdarg Fonksiyonları

Aşağıda ilk parametre ile belirlenmiş argüman sayısı kadar argüman alan iki fonksiyon tanımlanmıştır.

```
#include <iostream>
#include <cstdarg>
using namespace std;
void sayilariYaz(int count, ...) {
    va_list args;
    va_start(args, count);
    for (int i = 0; i < count; ++i) {
        cout << va_arg(args, int) << " ";</pre>
    cout << endl;
    va_end(args);
int argumanlarinHepsiniTopla(int kacAdet, ...) {
   va_list argumanlar;
   int sayac, toplam = 0;
   va_start(argumanlar, kacAdet);
   for (sayac = 0; sayac < kacAdet; sayac++)</pre>
      toplam += va_arg(argumanlar, int);
   va_end(argumanlar);
   return toplam;
int main(){
    sayilariYaz(4, 1.0, 2.0, 30, 40);
    cout << "3 Argüman Toplam1 =" << argumanlarinHepsiniTopla(3, 10, 20, 30)</pre>
         << endl;
    cout << "5 Argüman Toplamı =" <<
            argumanlarinHepsiniTopla(5, 10, 20, 30, 40, 50) << endl;
```

```
/*Program Çıktısı:
30 40 2140265872 0
3 Argüman Toplamı =60
5 Argüman Toplamı =150
...Program finished with exit code 0
*/
```

## Ana Fonksiyonun Parametreleri

C++ dilinde ana fonksiyon (main function) programın icra edilmeye başladığı fonksiyondur. Ana fonksiyon;

- Aşırı yüklenemez (overload)!
- Satır içi (inline) fonksiyon olarak bildirilemez!
- Statik (static) fonksiyon olarak bildirilemez!
- Adresi alınamaz!
- Programın başka hiçbir yerinden çağrılamaz (call)!

Yazdığımız programlar da çalıştırılırken konsoldan argüman alabilir. Şu ana kadar argümansız ana fonksiyonu gördük. Argüman alan ana fonksiyon (main function) aşağıdaki iki şekilde gibi tanımlanır;

Aşağıda konsoldan çalıştırılırken alınan argümanları gösteren bir program örneği verilmiştir;

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main( int argc, char *argv[] )
{
    for ( int i = 0; argv[i] != NULL; ++i )
        cout << i << ": "<< argv[i] << "\n";
}
/* "C:\Users\ILHANOZKAN>main.exe 10 20 -v" Şeklinde :alıştırıldığıda:
0: main.exe
1: 10
2: 20
3: -v
*/
```

Aşağıda konsoldan çalıştırılırken girilen parametreler ile işletim siteminin ortam değişkenleri (environment variable) konsola yazan bir program örneği verilmiştir;

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main( int argc, char *argv[], char *envp[] )
{
    for ( int i = 0; argv[i] != NULL; ++i )
        cout << i << ": "<< argv[i] << "\n";

    for ( int i = 0; envp[i] != NULL; ++i )
        cout << i << ": "<< envp[i] << "\n";
}</pre>
```

```
/* "C:\Users\ILHANOZKAN>main.exe 10 20 -v" Şeklinde çalıştırıldığıda:
0: main.exe
1: 10
2: 20
3: -v
0: ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
1: APPDATA=C:\Users\ILHANOZKAN\AppData\Roaming
2: CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
3: CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
4: CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
5: COMPUTERNAME=ILHANOZKAN
6: ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
7: DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
8: EFC_25916=0
9: FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING=Internet Explorer
10: FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING=Default
11: HOMEDRIVE=C:
12: HOMEPATH=\Users\ILHANOZKAN
13: LOCALAPPDATA=C:\Users\ILHANOZKAN\AppData\Local
14: LOGONSERVER=\\ILHANOZKAN
15: NUMBER_OF_PROCESSORS=20
16: OneDrive=C:\Users\ILHANOZKAN\OneDrive
17: OS=Windows_NT
18: Path=C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program
Files\dotnet\;C:\Users\ILHANOZKAN\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;D:\msys64\ucrt64\bin;C:\
Users\ILHANOZKAN\.dotnet\tools
19: PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
20: PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
21: PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 186 Stepping 2, GenuineIntel
22: PROCESSOR_LEVEL=6
23: PROCESSOR_REVISION=ba02
24: ProgramData=C:\ProgramData
25: ProgramFiles=C:\Program Files
26: ProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)
27: ProgramW6432=C:\Program Files
28: PROMPT=$P$G
29: PSModulePath=C:\Program
Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules
30: PUBLIC=C:\Users\Public
31: SESSIONNAME=Console
32: SystemDrive=C:
33: SystemRoot=C:\Windows
34: TEMP=C:\Users\ILHANO~1\AppData\Local\Temp
35: TMP=C:\Users\ILHANO~1\AppData\Local\Temp
36: UATDATA=C:\Windows\CCM\UATData\D9F8C395-CAB8-491d-B8AC-179A1FE1BE77
37: USERDOMAIN=ILHANOZKAN
38: USERDOMAIN_ROAMINGPROFILE=ILHANOZKAN
39: USERNAME=ILHANOZKAN
40: USERPROFILE=C:\Users\ILHANOZKAN
41: windir=C:\Windows
42: ZES_ENABLE_SYSMAN=1
*/
```