

Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Escuela de Ciencias y Sistemas Sistemas Operativos 1 Catedrático: Ing. Rene Ornelis

SECCION A

Vacaciones Segundo Semestre 2024

MANUAL TÉCNICO Proyecto 1

Nombre Carné Moises David Maldonado de León 202010833

Guatemala, 14 de diciembre de 2024

Introducción

En el presente documento, se describe la lógica, estructura y los demás aspectos técnicos del proyecto 1 del curso de Sistemas Operativos 2, el cual se basa en la expansión del Kernel de Linux con nuevas funcionalidades.

A través de la documentación oficial y el desarrollo de habilidades de interpretación y correcta comprensión de los archivos que conforman el Kernel se implementan tres nuevas llamadas al sistema que son accesibles desde el espacio de usuario. Por otro lado, se implementan tres módulos cargables del Kernel para la obtención de información con el fin de poder analizar y monitorear distintas métricas de memoria, disco o cantidad de veces que se invoca una llamada en específico.

OBJETIVOS

Generales

Familiarizar al lector con la lógica planteada para el funcionamiento del sistema realizado mediante el uso del lenguaje de programación C y documentación del Kernel así como la configuración de archivos y modificaciones hechas para la creación de nuevas funcionalidades utilizados y módulos cargables del sistema.

Específicos

- Mostrar la estructura de las llamadas realizadas.
- Dar a conocer con detalle las modificaciones y nuevos archivos que se crearon para este proyecto.
- Mostrar los distintos módulos implementados para el sistema.

Alcances

El proyecto se realizó con el fin de comprender el manejo eficiente para la creación de nuevas llamadas al sistema, así como de módulos cargables. Con esto se comprende los pasos para tener control total sobre un sistema Linux y su Kernel, para manejar de manera cuidadosa y metódica, entendiendo la importancia de cada cambio y su impacto.

Lógica de programación

Configuración del entorno

Para no entrar en conflicto con el kernel actual se descarga uno para poder trabajar con otra versión sin comprometer el nuestro. En este caso se utiliza una máquina virtual con la distribución de mediante VirtualBox con las siguientes características:



Guía inicial de configuración:

Paso 1.

Descargar version de kernel a utilizar:

https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.8.tar.xz

Con ls puede ver que si tenga el archivo linux-6.8.tar.xz

Paso 2.

Descomprimir

tar -xf linux-6.8.tar.xz

Esto creará una carpeta con el nombre (sin extensión .tar.xz), puede ver con: ls -al

Como extra para hacer CD a la carpeta vamos a mover con _ en el nombre:

mv linux-6.8.tar.xz _linux-6.8.tar.xz

Paso 3.

```
Ahora cd linux-6.8 para acceder a la carpeta
```

Instalaciones iniciales:

Puede dar un error de que kernel-package no existe. De ser asi, solo quitar de la lista:

sudo apt-get install build-essential kernel-package libncurses5-dev fakeroot wget bzip2 openssl sudo apt-get install build-essential libncurses-dev bison flex libssl-dev libelf-dev

Copiar el archivo de config por primera vez, hay uno por cada kernel:

```
cp -v /boot/config-$(uname -r) .config
```

Posible error:

```
make[3]: *** No rule to make target 'debian/canonical-certs.pem', needed by
'certs/x509_certificate_list'. Stop.
```

Ejecutar esto en la raíz del proyecto para crear nuevos certificados, que es el error que indica:

```
scripts/config --disable SYSTEM_TRUSTED_KEYS
scripts/config --disable SYSTEM_REVOCATION_KEYS
```

Cambiar para que no se sobreescriba el kernel actual:

nano Makefile

Esto abrirá un archivo de configuración, en "extraversión"

podemos colocar información que saldrá con el comando uname -r

Paso 4:

Ejecutar script de compilación teniendo la consola como un superusuario:

sudo -s

Notas sobre las configuraciones:

Make clean para limpiar archivos creados

Opciones:

- make oldconfig: Toma el config actual y si la versión tiene características que este no tiene, pregunta si queremos usarla.
- make menuconfig: Manera grafica de ver algunas preguntas del script, como tipo menú de BIOS.
- make localmodconfig: Recomendado de proceso activo de desarrollo, esto solo compila los módulos cargados actuales en el sistema.

Modificaciones en el kernel

Se va a agregar un nombre personalizado, así como un mensaje de bienvenida al iniciar el sistema.


Nombre personalizado

- 1. En la carpeta del Kernel ir a la carpeta include: cd include/
- 2. Esta carpeta contiene los encabezados que definen estructuras, macros y funciones importantes del Kernel. Entre estos importantes podemos mencionar 3: el sched.h con el task_struct para ver los procesos, así como información de memoria; el uapi, directorio donde se define la API del espacio de usuario y finalmente el uts.h, donde tiene la información del nombre:

```
moises@moises-VirtualBox:~/linux-6.8/include/linux$ nano uts.h
moises@moises-VirtualBox:~/linux-6.8/include/linux$ uname -s
Linux
moises@moises-VirtualBox:~/linux-6.8/include/linux$ []
```

Mensaje personalizado

- En la carpeta del Kernel ir a la carpeta init: cd init/
 Esta carpeta contiene archivos y código responsables de inicializar el sistema una vez que el kernel ha sido cargado.
- 2. Ahora modificamos el main.c alojado en esta carpeta. Este es el archivo principal que contiene la función **start_kernel**, que es el punto de entrada principal del Kernel después de la carga por el bootloader. Aquí se configuran aspectos fundamentales como: Configuración de memoria, Inicialización de subsistemas básicos (CPU, timers), Montaje del sistema de archivos raíz.
- 3. Vamos a modificar el código de start_kernel() justo al inicio. Se usa printk() para mostrar un mensaje y el nivel de prioridad en este caso, KERN_INFO que es para información general, es decir, no representa un error, advertencia o mensaje crítico..



Para ver reflejados los cambios se compila el Kernel:

Nuevas llamadas al sistema

capture_memory_snapshot

Flujo:

- 0. Escoger un nombre capture_memory_snapshot
- 1. Vamos a la siguiente ruta y a editar el siguiente archivo:

```
moises@moises-VirtualBox:
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

moises@moises-VirtualBox:~/linux-6.8/arch/x86/entry/syscalls$ ls

Makefile syscall_32.tbl_syscall_64.tbl

moises@moises-VirtualBox:~/\lime{2.555}/x86/entry/syscalls$ [
```

Cada arquitectura correspondiente tiene su propia configuración de syscalls por eso el arch/x86/entry/sycalls. "Syscall_64.tbl" define la **tabla de syscalls** para sistemas de 64 bits en la arquitectura x86.

Cada entrada en esta tabla mapea con número de syscall, nombre de la función asociada y función a ejecutar.

```
426 545 x32 execveat compat_sys_execveat
427 546 x32 preadv2 compat_sys_preadv64v2
428 547 x32 pwritev2 compat_sys_pwritev64v2
429 # This is the end of the legacy x32 range. Numbers 548 and above are
430 # not special and are not to be used for x32-specific syscalls.
431 548 common capture_memory_snapshot sys_capture_memory_snapshot
```

La segunda columna indica las convenciones de llamada a nivel de máquina para el controlador de llamadas del sistema, es decir, cómo se pasan los parámetros. Se denomina ABI o interfaz binaria de aplicación. Para nuestra configuración de 64 bits, common es el ABI habitual.

2. Escribir el código de la función en sys.c de la siguiente ruta.

```
moise@moises-VirtualBox:-/Linux-6.8/kernel$ ls
acct.c configs.mod.c futex kexec_internal.h padata.o seccomp.o tracepoint.o
acct.o configs.mod.c grow kexec_o panic.c signal.c tsacct.c
asymc.o configs.mod.o grow kexec_o panic.c signal.c tsacct.c
asymc.o context_tracking.o groups.c kheaders.sh panic.o signal.o tsacct.o
audiffler.c cpu.c context_tracking.o groups.o kheaders.mod pid.c smpboot.c ucount.c
audiffler.c cpu.c pu.o hung_task.c kheaders.mod pid. smpboot.o uidlo.c
audiffler.c cpu.c iomem.c kheaders.mod pid.namespace.o smp.c uidlo.c
audiffsnotify.c cpu.pn.c iomem.c kheaders.mod.c pid.namespace.o smp.c uidlo.c
audiffsnotify.o crash_core.c iomem.o kheaders.mod.c pid.namespace.o smp.c uidlo.c
audiff.n crash_core.o irq kheaders.mod.c pid.namespace.o smp.c uidlo.c
audiff.n crash_core.o irq kheaders.mod.c pid.namespace.o smp.c uidlo.c
audiff.o crash_core.o irq kheaders.nod.c pid.namespace.o smp.c uidlo.c
audiff.o crash_dump.c irq_work.c kprobes.c power stackleak.c up.c
audiff.c crash_dump.c irq_work.o kprobes.c power stackleak.c up.c
audiff.c crash_dump.c irq_work.o kprobes.o printfk stacktrace.c user_c
audiff_tree.c cred.o jump_label.o ksyms_common.c profile.o stacktrace.c user_namespace.o
audiff_tree.c debug kallsyms_internal.h ksysfs.c ptrace.c static_call_intine.c
audiff_watch.c delayacct.c kallsyms_internal.h ksysfs.o ptrace.o static_call_intine.c user_namespace.o
bounds.c dan.c kallsyms_selftest.c khread.c range.c static_call_intine.o user_neturn-notifier.c
bounds.c dan.c kallsyms_selftest.c khread.c range.c static_call_intine.o user_neturn-notifier.o
```

En este archivo se ve cómo se definen las llamadas al sistema (syscalls) en el código fuente del Kernel. Es aquí donde podemos crear el código de nuestras propias funciones, tomar en cuenta si es necesario importar librerías correctamente.

3. CODIGO DE PRIMERA FUNCION Y MODIFICACIONES

Estas librerías son las necesarias para esta llamada, algunas ya están incluidas y otras deben agregarse. Se debe agregar el archivo ".h" con la estructura que espera recibir la llamada.

```
// *************************
SYSCALL_DEFINE1(capture_memory_snapshot, struct my_memory_snapshot __user *, user_snapshot)
{
    struct my_memory_snapshot snapshot;
    struct sysinfo si; //Estrutura para obtener informacion del sistema

    //Llenar estructura con metricas, en el modulo se pasa a KB
    snapshot .memoria_cache = global_node_page_state(NR_FILE_PAGES);
    snapshot .paginas_activas = global_node_page_state(NR_ACTIVE_FILE);
    snapshot .paginas_inactivas = global_node_page_state(NR_INACTIVE_FILE);
    snapshot .memoria_sucia = global_node_page_state(NR_FILE_DIRTY);
    snapshot .paginas_en_disco = global_node_page_state(NR_WRITEBACK);

    si_swapinfo(&si);
    snapshot .swap_total = si.totalswap;
    snapshot .swap_total = si.freeswap;

    if (copy_to_user(user_snapshot, &snapshot, sizeof(snapshot))))
        return -EFAULT;
    return 0; //TODO_BIEN
};
```

Código de función:

Se usa define 1 porque se espera un parámetro que será una estructura personalizada creada en "/include/kernel/mymemorySys.h" dado que aquí se tienen los encabezados para ser accedidos desde otro lado.

Se hace referencia al nombre de la llamada personalizada y el struct que recibirá también ya definido; el __user * especifica que el puntero apunta a memoria en el espacio de usuario.

Luego se crea un nuevo objeto de tipo struct personalizada y se utiliza una de tipo sysinfo que tendrá acceso a lo siguiente:

Como se puede observar se tienen los valores necesarios de swap libre y total. Esto a través de la otra estructura si swapinfo que recibe el primer objeto y se puede obtener la información.

```
void si_swapinfo(struct sysinfo *val)
                  unsigned int type;
unsigned long nr_to_be_unused = 0;
                  spin_lock(&swap_lock);
for (type = 0; type < nr_swapfiles; type++) {
    struct swap_info_struct *si = swap_info[type];</pre>
                               if ((si->flags & SWP_USED) && !(si->flags & SWP_WRITEOK))
nr_to_be_unused += READ_ONCE(si->inuse_pages);
                  Javal->freeswap = atomic_long_read(&nr_swap_pages) + nr_to_be_unused;
val->totalswap = total_swap_pages + nr_to_be_unused;
spin_unlock(&swap_lock);
```

global node page state(): Esta estructura alojada en vmstat.h es una API del kernel de Linux que se utiliza para consultar el estado global de ciertas métricas relacionadas con la administración de páginas de memoria. Estas métricas están asociadas a los contadores de memoria en el núcleo y proporcionan una visión general del estado de la memoria del sistema.

```
static inline unsigned long global node page state(enum node stat item item)
        VM WARN ON ONCE(vmstat item in bytes(item));
        return global node page state pages(item);
```

enum node stat item (

NORKINGSET_NODERECLAIM,

Ode_stat_item (
NR_IRU_BASE,
NR_INGITUE_ANON = NR_LRU_BASE, /* must match order of LRU_[IN]ACTIVE */
NR_ACTIVE_ANON,
NR_INGITUE_STLE,
NR_ACTIVE_FILE,
NR_ACTIVE_FILE,
NR_ACTIVE_FILE,
NR_ACTIVE_FILE,
NR_ACTIVE_FILE,
NR_SLAB_URECLAIMABLE_B,
NR_ISOLATED_ANON,
NR_SLAB_URECLAIMABLE_B,
NR_ISOLATED_ANON,
NR_ISOLATED_FILE,
HORKINGSET_NODES,
HORKINGSET_REFAULT_BASE,
HORKINGSET_REFAULT_BASE,
HORKINGSET_REFAULT_BASE,
HORKINGSET_REFAULT_BASE,
HORKINGSET_ACTIVATE_BASE,
HORKINGSET_ACTIVATE_BASE,
HORKINGSET_ACTIVATE_BASE,
HORKINGSET_ACTIVATE_BASE,
HORKINGSET_ACTIVATE_BASE,
HORKINGSET_ACTIVATE_BASE,
HORKINGSET_ACTIVATE_BASE,
HORKINGSET_ACTIVATE_FILE,
HORKINGSET_ACTIVATE_FILE,
HORKINGSET_RESTORE_BASE,
HOR

WORKINGSET RESTORE BASE

Se asocia a una lista de ítems según la métrica necesaria. Item, es un valor enumerado de tipo node stat item, que representa la métrica específica que se desea consultar.

Los utilizados fueron:

- NR FILE PAGES: Páginas asignadas a caché de archivos.
- NR ACTIVE PAGES: Páginas activas (accedidas recientemente).
- NR INACTIVE PAGES: Páginas inactivas (no accedidas recientemente).
- NR FILE DIRTY: Páginas sucias (datos modificados que no se han escrito al disco).
- NR WRITEBACK: Páginas que se están escribiendo en el disco.

El resultado devuelto está en número de páginas. Para convertirlo a kilobytes, se usa: Sería así: global_node_page_state(NR_FILE_PAGES) << (PAGE_SHIFT - 10);

PAGE_SHIFT es el desplazamiento para calcular el tamaño de una página (normalmente 12 para páginas de 4 KB) y - 10 ajusta el resultado a KB.

Esto porque el desplazamiento representado será aproximado a 2^12 y un KB es 2^10 por lo que el cálculo tradicional será dividir sin embargo de la manera presentada se evita ese cálculo quedando $2^12 - 2^10 = 2^2$ y de esa manera se obtiene el cálculo.

```
Ejemplo para 1000 páginas 1000 < 2 = 1000 < (2^2) = 1000 < 4 = 4000
```

Finalmente, la función copy_to_user es una herramienta proporcionada por el kernel de Linux para copiar datos desde el espacio del kernel al espacio del usuario en la estructura que el usuario va a solicitar.

Parámetros:

- 1. to: Dirección de memoria en el espacio del usuario donde se copiarán los datos.
- 2. **from**: Dirección de memoria en el espacio del kernel que contiene los datos a copiar.
- 3. **n**: Número de bytes a copiar.

-EFAULT (código de error estándar en Linux) indica que ocurrió un **error de segmentación** o una **dirección de memoria inválida**. Esto se usa para informar que el proceso de usuario proporcionó un puntero incorrecto o inaccesible. De lo contrario se enviará un 0 si todo está bien.

MODIFICACION

En la siguiente ruta se crea un archivo personalizado: mymemorySys.h con el siguiente contenido, esto es debido a que la struct debe ser accesible:

Agregue también el prototipo en la ruta y archivo indicado:

```
home > moise > linux-68 > indude > linux > C syscallsh

1188

1181

1182

1183

1184

1185

1186

1186

1187

1187

1187

1188

# mot implemented -- see kernel/sys_ni.c

1186

1187

1187

1188

# endif /* cONFIG_ARCH_MAS_SYSCALL_WRAPPER */

1199

1199

1190

1191

1191

1192

1193

1194

1195

1194

1195

1196

1197

1197

1197

1198

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1190

1191

1191

1191

1191

1191

1192

1193

1194

1195

1197

1197

1198

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1199
```

En la definición de la syscall se tiene esto:

```
SYSCALL_DEFINE1(capture_memory_snapshot, struct my_memory_snapshot __user *, user_snapshot)
```

Por tanto, la estructura del prototipo será utilizando el segundo nombre agregado en la tabla de llamada del sistema (sys_myname) y sus parametros será la struct que se creó y la referencia de que vendrá del espacio de usuario. DEBE AGREGAR la llamada de la estructura en el mismo archivo del prototipo:

```
#include #include <trace/syscall.h>
#include <trace/syscall.h>
#include <linux/mymemorySys.h> // SE INCLUYE LLAMADA A MI SYSCALL

#ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SYSCALL_WRAPPER
/*
```

A continuación, se muestra un testeo de la salida ya del lado del usuario:

```
moises@moises-VirtualBox:~/Escritori
Memory Snapshot:
   Cached Memory: 364451 KB
   Active Pages: 234573 KB
   Inactive Pages: 117150 KB
   Dirty Memory: 42 KB
   Writeback Memory: 0 KB
   Swap Total: 524287 KB
   Swap Free: 524287 KB
   omoises@moises-VirtualBox:~/Escritori
```

Pruebas y errores encontrados

Al principio no se creó el archivo mymemorySys.h, solo se definió una struct en el sys.c

Y para las métricas se tenía esto:

```
//Llenar estructura con metricas, en el modulo se pasa a KB
snapshot.memoria_cache = global_node_page_state(NR_FILE_PAGES);
snapshot.paginas_activas = global_node_page_state(NR_ACTIVE_FILE);
snapshot.paginas_inactivas = global_node_page_state(NR_INACTIVE_FILE);
snapshot.memoria_sucia = global_node_page_state(NR_FILE_DIRTY);
snapshot.paginas_en_disco = global_node_page_state(NR_WRITEBACK);
```

Para paginas activas e inactivas se tenía:

```
warning: 'struct my_memory_snapshot' declared inside parameter list will not be visible outside of this definition or declaration 1192 | asmlinkage long sys_capture_memory_snapshot(struct my_memory_snapshot __user *user_snapshot); | ^~~~~~~~ kernel/sys.c: In function '__do_sys_capture_memory_snapshot': kernel/sys.c:2889:59: error: 'NR_ACTIVE_PAGES' undeclared (first use in this function); did you mean 'NR_FILE_PAGES'? 2889 | snapshot.paginas_activas = global_node_page_state(NR_ACTIVE_PAGES); | ^~~~~~~ | NR_FILE_PAGES kernel/sys.c:2889:59: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in kernel/sys.c:2890:61: error: 'NR_INACTIVE_PAGES' undeclared (first use in this function); did you mean 'NR_INACTIVE_FILE'? 2890 | snapshot.paginas_inactivas = global_node_page_state(NR_INACTIVE_PAGES); | ^~~~~~~~ | NR_INACTIVE_FILE make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: kernel/sys.o] Error 1 make[2]: *** [scripts/Makefile.build:481: kernel] Error 2 make[2]: *** Se espera a que terminen otras tareas....
```

Terminando con error de compilación.

SOLUCIONES:

Estructura no visible fuera de la declaración

El compilador no reconoce struct my_memory_snapshot porque no se ha declarado de manera global antes de que sea usada en la declaración de sys_capture_memory_snapshot.

Agregar un archivo .h en /include con la structura para que sea accesible e importando el mismo en sys.c y syscalls.c

Macros no definidas (NR ACTIVE PAGES y NR INACTIVE PAGES)

Las macros NR_ACTIVE_PAGES y NR_INACTIVE_PAGES no están disponibles en el contexto actual, lo que puede deberse a una falta de inclusión de encabezados necesarios o a que esas macros han sido reemplazadas por otras.

En este caso se cambian de nombre en PAGES por FILE.

track_syscall_usage

Flujo:

- 0. Escoger un nombre track_syscall_usage
- Editar el archivo con la tabla del sistema para agregar la nueva llamada.

 Crear estructura accesible en /include/linux/myTrackSyscall.h así como los contadores usando atomic que servirá para los contadores; esto puede garantizar seguridad de concurrencia sin usar un bloqueo explicito como mutex. Extern indica que otros archivos tienen acceso a estos sin duplicar instancias. La definición debe ir en otro archivo .c y solo una vez.

```
## Description of the Control of the
```

3. IMPLEMENTACION DE SYSCALL (/kernel/sys.c)

Importar la estructura a utilizar

```
#include <linux/mymemorySys.h> //Para encabezado de
#include <linux/myTrackSyscall.h> //Para encabezado
#include <linux/mmzone.h> // Para funciones de memor
```

Código: Recibe un struct del formato creado y solamente leeré el valor de los contadores para llenar con la información. De igual manera antes de la definición se definen los contadores inicialziados en cero.

```
// ContADDR DE LLAMADAS

// Definici@n de los contadores globales

atomic t syscall open count = ATOMIC INIT(0);

atomic t syscall write count = ATOMIC INIT(0);

atomic t syscall fork_count = ATOMIC INIT(0);

atomic t syscall_fork_count = ATOMIC INIT(0);

SYSCALL_DEFINEL(track_syscall_usage_struct_syscall_usage_stats __user *, user_stats) 

**SYSCALL_DEFINEL(track_syscall_usage_struct_syscall_usage_stats __user *, user_stats) 

**SYSCALL_DEFINEL(track_syscall_usage_stats_user *, user_stats) 

**SYSCALL_DEFINEL(track_syscall_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stats_user_stat
```

MODIFICACIONES:

1. READ: Al buscar en la tabla de llamadas vemos que tiene el nombre sys read.

```
# The abi is "common", "64" or "x32" for thi
#
0 common read sys_read
```

Su definición está en /fs/read_write.c, en este archivo se importa el archivo .h y se aumenta el respectivo contador:

2. WRITE: Esta también se encuentra el archivo de la llamada anterior, por lo que el procedimiento solo aumenta el contador ya que la importación ya fue hecha.

```
1 common write sys_write
```

3. OPEN: Ser verifica la tabla de llamadas y su nombre se define en el siguiente directorio: fs/open.c



En este archivo se importa el archivo .h y se aumenta el respectivo contador:

4. FORK:

Ser verifica la tabla de llamadas y su nombre se define en el siguiente directorio: kernel/fork.c



En este archivo se importa el archivo .h y se aumenta el respectivo contador:

POSIBLES ERRORES:

De manera común se puede pensar que se usa esta macro por su nombre, pero en realidad si usamos el comando strace ./test (donde test es un programa que usa fork()) veremos la siguiente salida:

```
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_munmap(0x7cba6acbd000, 75067)
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHI
087
Soy el proceso hijo, esperando 20 segun
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev
getrandom("\xcf\x77\x67\x9e\x42\x2e\xab
```

Vemos que no usa el macro de fork si no que utiliza "clone" por lo que en este caso la implementación es en esta parte:

```
72 stackst Derimesticione, insignent tong, messp, instignent tong, ctone_trags,

8 elif derimed(CONFE (CONE_BECKANDS)3)

87 SYSCALL DEFINES(clone, unsigned long, clone_flags, unsigned long, newsp,

10 int_stack_size.

11 unsigned long, tls)

12 elise

13 elise

14 unsigned long, tls)

15 elise

16 int_weer *, parent_tidptr,

17 unsigned long, tls)

17 ender the stack size of the stack si
```

4. Agregue también el prototipo en la ruta y archivo indicado:

```
asmlinkage long sys_track_syscall_usage(struct syscall_usage_stats __user *user_stats);
```

5. TESTEO:

```
Fork count: 1126

• moises@moises-VirtualBox:~/Escritorio/test$ ./test2

Después de las acciones:
Open count: 269651
Write count: 62742
Read count: 155419
Fork count: 1129

• moises@moises-VirtualBox:~/Escritorio/test$
```

get_io_throttle

Flujo:

- 0. Escoger un nombre get io throttle
- 1. Editar el archivo con la tabla del sistema para agregar la nueva llamada.

```
-33 550 common get_io_throttle sys_get_io_throttle
```

2. Crear estructura accesible en /include/linux/myIOStatsSyscall.h para la información.

```
| Syoung Anth | Copean | Copea
```

3. IMPLEMENTACION DE SYSCALL (/kernel/sys.c)

Código: Recibe un struct del formato creado y el PID que se desea analizar y consultara con las estructuras definidas y explicadas a continuación para llenar de información y retornar.

Los fallos de página (page faults) en un sistema operativo están directamente relacionados con la gestión de la memoria virtual, y aunque no son una métrica exclusivamente de I/O (entrada/salida), están íntimamente vinculados a operaciones de I/O, especialmente cuando se trata de acceso a datos en disco o a memoria que no está actualmente en la RAM.

1. Fallos de página mayores (maj_flt):

Ocurre cuando un proceso intenta acceder a una página de memoria que no está presente en la memoria RAM y que debe ser cargada desde el disco (generalmente del swap o del almacenamiento físico).

Relación con I/O:

Los fallos de página mayores indican que el sistema ha tenido que realizar operaciones de I/O, lo cual es directamente relevante cuando se está midiendo la actividad de un proceso. Si un proceso tiene muchos fallos de página mayores, es probable que esté experimentando cuellos de botella relacionados con I/O, como el acceso frecuente al disco debido a la falta de memoria en RAM.

2. 2. Fallos de página menores (min_flt):

Ocurre cuando un proceso intenta acceder a una página de memoria que no está en la RAM, pero esa página ya está en el sistema de archivos o en la memoria caché, y no es necesario realizar una operación de I/O para traerla del disco.

Relación con I/O:

Aunque no siempre impliquen I/O directo, los fallos de página menores son indicativos de cómo el sistema está manejando la memoria, y una alta frecuencia de estos podría sugerir una presión sobre los recursos de memoria, lo cual podría tener implicaciones en el uso general de I/O, particularmente en sistemas con memoria virtual intensiva.

read_bytes: Es la cantidad de bytes que este proceso ha causado que se lean desde el almacenamiento (disk).

write_bytes: Es la cantidad de bytes que este proceso ha causado que se escriban en el almacenamiento. cancelled_write_bytes: Es la cantidad de bytes que, aunque originalmente estaban destinados a ser escritos, fueron "cancelados" debido a un truncamiento de caché de páginas sucias (lo que puede suceder en ciertos contextos como la liberación de memoria o la escritura cancelada).

5. TESTEO:

```
moises@moises-VirtualBox:~/Escritorio/test$ gcc -o test3 te
moises@moises-VirtualBox:~/Escritorio/test$ ./test3

Estadísticas de I/O para el PID 1:

Bytes leídos: 20619264

Bytes escritos: 0

Bytes cancelados (escritos): 0

Fallos de página mayores: 104

Fallos de página menores: 16384

moises@moises-VirtualBox:~/Escritorio/test$
```

MODULOS

Se crearon 3 módulo para captura las métricas necesarias utilizando las llamadas personalizadas y mostrando en consola para análisis de la información y monitoreo. La información es capturada y guardada en la carpeta /proc con archivos de distintos nombres.

Comandos generales para interactuar con este apartado:

- Instalar módulo: sudo insmod moduleSys.ko
- Remover módulo: sudo rmmod moduleSys
- Ver contenido: cat /proc/[name]

La información recopilada es la siguiente:

- Estadísticas de CPU: El módulo debe obtener y registrar el porcentaje de uso de CPU.
- **Estadísticas de memoria:** Debe mostrar el uso actual de memoria total y memoria disponible.
- Estadísticas de almacenamiento: Muestra el espacio total y el espacio libre en el disco, específico a una partición indicada.

El Makefile para todos es de la misma estructura con diferencia en el nombre de creación, se dan instrucciones para comando make y make clean:

```
obj-m += moduleMyCPU.o

all:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
    make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
```

Encabezados: También es la misma configuración en donde cambia la descripción y el nombre del archivo creado en /proc. Se tienen librerías para escritura y acceso a carpetas específicas.

```
#include inux/module.h>
#include inux/kernel.h>
#include inux/proc_fs.h>
#include inux/proc_fs.h>
#include inux/proc_fs.h>
#include inux/proc_fs.h>
#include inux/sc.h>
#include inux/sc.h>
#include inux/waccess.h>

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("Modulo para mostrar el uso de la CPU");
MODULE_VERSION("1.0");
##define PROC_NAME "cpu_usage"
```

Se tiene también el mismo flujo para la creación del archivo en /proc y su respectiva lectura, también se tienen los método de carga y descarga del módulo.

```
static int cpu_usage_open(struct inode *inode, struct file *file) {
    return single_open(file, cpu_usage_show, NULL);
}

static const struct proc_ops cpu_usage_ops = {
    .proc_open = cpu_usage_open,
    .proc_read = seq_read,
};

static int __init cpu_usage_init(void) {
    proc_create(PROC_NAME, 0, NULL, &cpu_usage_ops);
    printk(KERN_INFO "CPU usage module loaded\n");
    return 0;
}

static void __exit cpu_usage_exit(void) {
    remove_proc_entry(PROC_NAME, NULL);
    printk(KERN_INFO "CPU usage module unloaded\n");
}

module_init(cpu_usage_init);
module_exit(cpu_usage_exit);
```

1. Modulo Syscalls

```
nclude <unistd.h>
     clude <sys/syscall.h>
 #include <time.h>
#define SYS_track_syscall_usage 549
#define SYS_get_io_throttle 550
// Estructura para las estadísticas de las syscalls struct syscall_usage_stats {
struct my io stats { mm
void test_memory_snapshot() {
    struct my_memory_snapshot snapshot;
      long result = syscall(SYS_CAPTURE_MEMORY_SNAPSHOT, &snapshot);
      if (result -- 0) {
    printf(" ++ ++ Memory Snapshot ++ ++:\n");
    printf("Cached Memory: %lu KB\n", snapshot.memoria_cache);
```

Realmente no es un módulo cargable, si no un programa en el espacio de usuario.

Se definen los números de llamadas asignadas. Se crea las estructuras creadas y definidas para cada llamada.

Se definen métodos para invocar la llamada, llenar los struct de información e imprimir en consola.

2. Modulo CPU

```
static unsigned long prev_total_time = 0;
static unsigned long prev_idle_time = 0;
static int cpu_usage_show(struct seq_file *m, void *v) {
    unsigned long user_time, nice_time, system_time
unsigned long total_time_diff, idle_time_diff;
                                                        em_time, idle_time, iowait_time, irq_time, softirq_time, total_time;
    // Abrir el archivo /proc/stat y leer la primera linea
struct file *file - filp_open("/proc/stat", 0_RDONLY, 0);
    if (IS_ERR(file)) {
         seq_printf(m, "Error al abrir /proc/stat\n");
return PTR_ERR(file);
    filp_close(file, NULL);
         seq_printf(m, "Error al leer /proc/stat\n");
```

Se tiene como objetivo calcular el uso actual de la CPU en porcentaje y mostrarlo en formato JSON a través de un archivo en /proc.

Estas variables se utilizan para almacenar el total de tiempo v el tiempo de inactividad (idle) de la CPU en la última lectura. Son esenciales para calcular la diferencia en el tiempo transcurrido entre dos lecturas.

El módulo abre el archivo /proc/stat, que contiene estadísticas sobre el uso de la CPU. En este archivo, la primera línea (cpu) proporciona información sobre los tiempos acumulados en diferentes estados de la CPU:

user time: Tiempo en modo usuario (sin nice).

nice_time: Tiempo en modo usuario con prioridad ajustada

(nice).

system_time: Tiempo en modo kernel.

idle time: Tiempo inactivo.

iowait_time: Tiempo esperando operaciones de E/S. irq_time: Tiempo gestionando interrupciones de hardware. softirq_time: Tiempo gestionando interrupciones de software.

```
// Asegurarse de |
buf[len] = '\0';
if (sscanf(buf, "cpu %lu %lu %lu %lu %lu %lu %lu",
              &user time, &nice time, &system time, &idle time,
             &iowait_time, &irq_time, &softirq_time) !- 7) {
     seq_printf(m, "Error al analizar la linea de CPU\n");
total_time = user_time + nice_time + system_time + idle_time + iowait_time + irq_time + softirq_time;
total_time_diff = total_time - prev_total_time;
idle_time_diff = idle_time - prev_idle_time;
// Calcular el porcentaje de uso de la CPU
cpu_usage = 100 * (total_time_diff - idle_time_diff) / total_time_diff;
// Actualizar los tiempos previos para la siguiente iteración
prev_total_time = total_time;
prev_idle_time = idle_time;
seq_printf(m, "{\n");
seq_printf(m, " \"cpu_
seq_printf(m, "}\n");
                      \"cpu_usage\": \"%lu%%\"\n", cpu_usage);
```

El módulo extrae los valores de la primera línea del archivo para los distintos estados de la CPU. Estos valores están en unidades de "ticks" desde el inicio del sistema.

El cálculo considera solo el tiempo ocupado (total_time_diff - idle_time_diff) como porcentaje del tiempo total transcurrido. Se actualizan las variables prev_total_time y prev_idle_time para que puedan ser usadas en la siguiente llamada.

3. Modulo DISCO

```
static int sysinfo_disk_show(struct seq_file *m, void *v) {
    struct kstatfs stat;
    struct file *file;
    unsigned long total, free, used;

    // Ruta del dispositivo montado
    const char *mount_path = "/";

    // Abrir el directorio raíz
    file = filp_open(mount_path, O_RDONLY, 0);
    if (IS_ERR(file)) {
        seq_printf(m, "Error: no se pudo abrir la ruta %s\n", mount_path);
        return PTR_ERR(file);
    }

    // Obtener información del sistema de archivos
    if (vfs_statfs(&file>*f_path, &stat)) {
        seq_printf(m, "Error: no se pudo obtener la información del sistema de archivos\n");
        filp_close(file, NULL);
        return -EIO;
    }

    // Calcular tamaños en bytes
    total = stat.f_blocks * stat.f_bsize;
    free = stat.f_bfree * stat.f_bsize;
    used = total - free;

    // Convertir a MB para evitar punto flotante
    seq_printf(m, "Dispositivo montado: %s\n", mount_path);
    seq_printf(m, "Dispositivo montado: %s\n", mount_path);
    seq_printf(m, "Tamaño total: %lu MB\n", total / (1824 * 1824));
}
```

Este módulo toma la ruta del dispositivo montado y abre su directorio raíz.

Luego mediante vfs_statsf se obtienen las métricas del sistema de archivos en el cual se tiene el tamaño total y usado.

Luego se hace la conversión a MB.

4. Modulo Memoria

```
static int memory_stats_show(struct seq_file *m, void *v) {
    struct sysinfo si;
    si_meminfo(&si);

unsigned long total_ram = si.totalram * (PAGE_SIZE / 1024);
    unsigned long free_ram = si.freeram * (PAGE_SIZE / 1024);
    unsigned long used_ram = total_ram = free_ram;


seq_printf(m, "\n");
    seq_printf(m, " \"total_ramKB\": \"%lu\",\n", total_ram);
    seq_printf(m, " \"tree_ramKB\": \"%lu\",\n", free_ram);
    seq_printf(m, " \"used_ramKB\": \"%lu\"\n", used_ram);
    seq_printf(m, "\n");

return 0;
}
```

Este módulo utiliza la estructura sysinfo con métricas de la memoria RAM.

Solo guarda los datos y le escribe al archivo en /proc.

ESQUEMA



USO DEL SISTEMA

```
moises@moises-VirtualBox:~/Escritorio/REPO/Proyecto1$ ./scriptVerificar.sh
 Ejecutando ./getSyscalls...
++ ++ Memory Snapshot ++ ++:
Cached Memory: 391546 KB
Active Pages: 210148 KB
 Inactive Pages: 164248 KB
 Dirty Memory: 46 KB
 Writeback Memory: 0 KB
 Swap Total: 524287 KB
Swap Free: 524287 KB
 ++ Conteo de llamadas del sistema ++
 Open count: 539339
 Write count: 274893
 Read count: 827065
 Fork count: 2207
 +++ Estadísticas de I/O para el PID 691 +++
 Bytes leídos: 1310720
 Bytes escritos: 0
 Bytes cancelados (escritos): 0
 Fallos de página mayores: 14
 Fallos de página menores: 869
Mostrando contenido de /proc/cpu_usage...
   "cpu_usage": "8%"
 Mostrando contenido de /proc/memory_stats...
   "total_ramKB": "7404644",
"free_ramKB": "4256824",
   "used_ramKB": "3147820"
 Mostrando contenido de /proc/myDiskInfo_202010833...
 Dispositivo montado: /
 Tamaño total: 44074 MB
 Espacio usado: 32895 MB
 Espacio disponible: 11179 MB
```

Ejecute el script en bash (.sh) para llamar a las syscalls personalizadas, así como la información recopilada por los módulos.

Para ver el nombre y el mensaje de bienvenida puede ejecutar los siguientes comandos:

uname -s y dmesg -> El mensaje estará al principio.

Repositorio: https://github.com/Hrafnyr/SO2_202010833_VD2024/tree/main/Proyecto1

CRONOGRAMA:

8/12/24 - 14/12/24						
SUNDAY	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY
	Configuració n de entorno	Syscall de memoria		Syscall de métrias I/O	Modulo 4	Entrega de proyecto
	Compilación del kernel		Syscall de contador de llamadas	Modulo 1	Documenta cion	
				Modulo 2		
				Modulo 3		

CONCLUSIONES

En este proyecto se logró implementar, analizar y depurar módulos del kernel que interactúan con el sistema mediante nuevas *syscalls* y archivos en /proc. Este esfuerzo ha permitido desarrollar herramientas personalizadas para monitorear aspectos críticos como el uso de la CPU y la memoria, utilizando funcionalidades avanzadas del kernel de Linux.

Se logró un nivel medio de manejo de errores ya que se logró identificar y resolver algunos errores y problemas durante el desarrollo del proyecto. No obstante, aún falta aspectos de mejora tales como posible optimización del código y reubicación para poder implementar el módulo de llamadas del sistema personalizadas que fue lo que faltó.

Esta mejora implica un manejo avanzado de errores de tal manera de que se implementen estrategias más robustas para encontrar la solución.