汇编环境配置说明

请注意:汇编环境需要在Windows系统下进行配置,如果使用macOS或Linux操作系统,请使用虚拟机或双系统配置Windows环境,或者借用同学的Windows设备!

相关文件可以到 https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/4e21272535c848808ede/ 下载。

- Virtual BoxOVA 文件夹:虚拟机ova文件(适用于Virtual Box,全部下载后解压得到Win10_64.ova文件)
 - 解压时需要将 .zip.001 、 .zip.002 两个文件**都下载下来**放到**同一个**文件夹中,右键 .zip.001 文件解压
- 虚拟机磁盘文件 文件夹:上述虚拟机的磁盘文件,可用各种虚拟机软件挂载(需全部下载后解压)
- masm_code_example 文件夹:几个示例程序:
 - o InputOutput.asm: 输入两个数字,输出他们的和;如果输入两个数字后一闪而过,可以设置断点或在命令行中运行exe文件查看结果;
 - o AddSubAlt.asm:加法与减法示例,计算 10000h+40000h-20000h 并且打印寄存器内容。没有输入环节,不设置断点可能会一闪而过。设置断点方法见FAQ部分第10条;
 - MessageBox.asm: 弹出一个HelloWorld提示框的程序;
 - o WinApp.asm:一个Win32窗口示例程序。
- masm手动安装 文件夹: 若masm32安装出错,可以按照其中的说明进行手动安装
- Irvine.rar: Irvine32及其他文件
- m32v11w10.zip: masm32的安装包
- Visual_Studio_Premium_2012_ChnSimp.ISO: info上的VS 2012安装包
- VirtualBox-6.1.14-140239-win.exe: Windows版本的Virtual Box安装包
- 汇编环境配置说明.pdf: 此说明文档的最新版本
- AsmHighlighter.vsix: VS的汇编语法高亮插件(VS 2019上测试成功)
- AsmHighlighter-Vs2012.vsix: VS 2012的汇编语法高亮插件(安装后需删除注册表键值 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\11.0\FontAndColors\Cache,重新启动VS 2012)
- Win32窗口程序运行说明.pdf: 一个Win32窗口示例程序的运行说明,对应代码是WinApp.asm

可以直接使用提供的虚拟机文件(直接修改已有项目的代码即可);也可以按照配置方法(win10汇编+vS环境配置一节),自行配置VS+汇编的环境。

目录

汇编环境配置说明

```
Win10汇编+VS环境配置
MASM32安装
Irvine32
VS中配置
使用技巧与注意事项
Win32窗口程序
虚拟机使用
FAQ
```


Win10汇编+VS环境配置

如果不使用虚拟机,可以用如下方式进行安装与配置。本节配置完后可以运行命令行程序。


以下过程参考了 https://blog.csdn.net/u013761036/article/details/52186683。

MASM32安装


下载 m32v11w10 ,解压后安装(点击地球图标,出现Select the Installation Partition的时候,选中列表里面第一项,选择 ok)



之后会进行一系列测试,一直下一步/确定即可。




在这一步的时候点击 Extract,接下来点击确定,弹出的控制台窗口结束之后,会弹出成功提示:



直接按下任意键即可。接下来一路确定/Yes/OK。

弹出下列窗口表示已经安装完成:




Irvine32

解压到电脑上任意文件夹中即可,之后会在VS中作为附加依赖项加入。


VS中配置

下载安装VS(默认选项直接安装即可,使用学校提供的Premium 2012成功)


打开VS,新建项目(其他项目类型——Visual Studio解决方案——空白解决方案)




解决方案上右键——添加——新建项目




选择Visual C++——空项目




项目上右键——生成自定义




• 【注】:如果是新版本的VS,这一项在右键——生成依赖项——生成自定义




选中masm




项目上右键——添加——新建项,选择C++文件,后缀改用asm






项目(不是asm文件)**上右键——属性——配置属性——链接器——常规**,选择附加库目录,添加masm32目录下的lib目录:




项目上右键——属性——配置属性——链接器——输入,选择附加依赖项,添加 Irvine32.1 ib 以及一些自己所需的额外的依赖lib文件(Irvine文件夹下只需要添加 Irvine32.1 ib):



项目上右键——属性——配置属性——链接器——系统——子系统,选择控制台:




项目上右键——属性——配置属性—— Microsoft Macro Assembler——General——Include Paths,添加 masm32目录下的include目录:




打开刚才创建的 asm 文件,输入以下代码 (可以到云盘下载):

```
.386
.model flat, stdcall
option casemap: none
include windows.inc
include kernel32.inc
include user32.inc
includelib kernel32.lib
includelib user32.lib
.data
szCaption db "Hello", 0
szText db "Hello World!", 0
.code
main PROC
   INVOKE MessageBox, NULL, addr szText, addr szCaption, MB_OK
   INVOKE ExitProcess, 0
main ENDP
END main
```

点击本地Windows调试器,选择"是"生成项目,弹出提示框即说明正常。





使用技巧与注意事项

1. 调试的时候(程序**正在运行**时),调试——窗口——寄存器(图中最下面一个选项) 可以打开寄存器窗口。




- 2. VS中汇编高亮插件叫做**AsmHighlighter**,可以在<u>云盘</u>获取安装包尝试安装(VS2019测试可用)。VS2012版本使用<u>AsmHighlighter-VS2012</u>,安装后删除注册表键值
 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\11.0\FontAndColors\Cache,重新启动。
- 3. 如果安装masm32时出错: DELETE operation of EXE file has failed: 参见FAQ部分第1条。
- 4. 如果运行出错,可能是编码问题,需检查代码**是否为** GB2312 编码,参见FAQ部分第2-4条。
- 5. 如果出现 A2026 constant expected 错误,可以参考 https://blog.csdn.net/zhanghaishan/artic le/details/111201645?spm=1001.2014.3001.5501 将MSVC工具集版本调低(感谢@孙沛瑜)或FAQ部分第5条。
- 6. 如果无法命中断点,请确认断点设置在一个 PROC 中,详见FAQ部分第10条。
- 7. 一个VS的Project中**只应有一个带有入口的 asm 文件**,【勿将示例代码多个 asm 文件全部放入同一个Project中】。

Win32窗口程序


本节内容适用于【窗口】程序,如果只需要运行命令行程序,请勿执行本节的步骤

具体说明见Win32窗口程序运行说明.pdf。以下为运行的关键步骤:

项目上右键——属性——配置属性——Microsoft Macro Assembler——General——Include Paths,除了 masm32目录下的include目录 还要添加 **Irvine32的文件夹**(否则会找不到 Irvine32.inc 等文件):



项目上右键——属性——配置属性——链接器——系统——子系统,选择窗口:



汇编程序使用WinApp.asm (可以到云盘下载)。

虚拟机使用

本节内容旨在用虚拟机的方式配置环境。如果已经按照上文配置完成,无需看本节内容,也不用管ova 文件和虚拟机磁盘文件。

下载链接 (Virtual Box 6.1.14版本):

- Windows: https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.14/VirtualBox-6.1.14-140239-Win.exe
- Mac: https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.14/VirtualBox-6.1.14-140239-OSX.dmg
- Linux: https://www.virtualbox.org/wiki/Linux Downloads

安装的时候直接默认设置一直下一步就行,安装完成后把ova格式的虚拟机文件(Win10_64.ova,可从云盘下载)导入:





启动之后,在这个虚拟机的设置中:

- 存储——删除 VBoxGuestAdditions.iso 文件
- 系统——调整内存大小等配置【注:内存设置过大,可能会导致系统卡死,设置为3GB即足够,不要超过本机内存50%】


之后即可启动,可能会遇到 硬件虚拟化 相关的问题:

 VirtualBox6需要开启硬件虚拟化才可以使用,如果在启动虚拟机时遇到如图的错误,则需要禁用 硬件加速中硬件虚拟化/在BIOS中开启硬件虚拟化:




一个可能的解决方案见 https://blog.csdn.net/haibo0668/article/details/101716875, 如果无法取消勾选"硬件加速",则需要先开启硬件虚拟化,方法见 https://jingyan.baidu.com/article/e2284b2bba4 804e2e7118d5f.html。

建议在导入之后, 开启共享粘贴板与拖放, 方便与主机进行文件交换, 如图:



打开虚拟机后,桌面上的test文件夹里面装着一些用于测试的汇编代码,可以直接打开其中的sln文件运行,如图所示:




桌面\MASM_test 中的代码(分别对应于云盘中的三个示例代码):

- test: 弹出一个Hello World的Message Box的程序;
- InputOutput: 输入两个数字, 计算并输出他们的和的程序 (代码中注释写错了);
- AddSubAlt:加法与减法的示例程序。

如果有时候无法编译/无法正常运行,可以尝试一下生成——清理解决方案。

1. 【安装错误】安装masm32时出错: DELETE operation of EXE file has failed:




- 。 需要注意关掉防病毒软件和系统保护, 网上一些解决方案见:
 - win10中masm32安装出现问题? 知乎 https://www.zhihu.com/guestion/65735757/
 - https://ask.csdn.net/guestions/219018
- 如果上述方法不行,可以考虑<u>丰动安装masm</u>(下载<u>压缩包</u>后解压到 C:\masm32, 运行
 C:\masm32\makelibs.bat)
- 2. 【编码相关】使用的是什么文件编码?
 - 。 示例代码使用Windows中文版的默认编码 GB2312 ,但可以用别的编码的源文件交作业。
- 3. 【编码相关】Invalid character in file:
 - 。 可能因为编码问题/空格格式等问题导致。
 - o 请尝试直接**复制**云盘上的<u>示例代码文件</u>到项目中**覆盖**掉自己创建的asm文件,而不是直接复制 pdf 的内容 或 手动复制 asm 文件的内容。请注意文件编码为 GB2312。
- 4. 【编码相关】网上的asm代码可以运行,但修改后不可以:
 - 。 注意保存的代码文件应该为GB2312编码,请勿使用UTF-8编码。
 - o 可以使用 https://blog.csdn.net/qq 15647227/article/details/83449248 里面的说明将文件保存为GB2312格式;若还有错误,请使用VSCode、记事本等编辑器进行编辑。

```
.model flat, stdcall
option casemap:none
               msvcrt.lib
includelib
               PROTO C :ptr sbyte, :VARARG
printf
               PROTO C :ptr sbyte, :VARARG
scanf
.data
                       "请输入两个数字,用空格隔开:", 0ah, 0dh, 0
szMsg
               byte
                       "%d %d", 0
scanMsg
               bvte
                      "结果是%d", 0ah, 0dh, 0 ; 0ah 0dh是回车换行
ansMsg
               byte
               sdword 0
varA
                                                                   Ln 1, Col 1 Tab Size: 4 GB 2312 CRLF Plain Text
```


5. 【运行错误】报错 error A2026: constant expected:

解决方案A: https://blog.csdn.net/zhanghaishan/article/details/111201645?spm=1001.2
 014.3001.5501 (感谢@孙沛瑜)


o 解决方案B: 双击这里的 error A2026: constant expected 这一句,可以打开 winextra.inc 文件(如果弹出警告框提示"保存该文件将不会保留原始文件内容",可以直接 确定):




- 去掉11052和11053行的两对中括号,重新编译即可。
- 6. 【运行错误】提示一堆 syntax error:



- 解决:修改为 x86 而非 x64 ,之后**重新设置项目属性**即可。
- 7. 【运行错误】提示无法解析的外部符号_printf:
 - 。 需要将masm32安装到C盘,手动安装的话需要解压到 C:\masm32 文件夹。如果不是的话,可以重新安装尝试。
- 8. 【运行错误】修改为Release模式无法正常运行:
 - 。 要注意属性配置时,默认可能是Debug模式的设置,需要手动切换一下:



9. 【配置问题】配置过程中,右键得到的属性菜单没有找到配置中需要的项目:



- 需要在**项目**上右键,而不是在asm文件上右键。
- 10. 【调试&运行相关】无法命中断点:
- 请检查代码写法。如代码示例 InputOutput.asm (见网盘) 中, start 部分的写法如下:

```
.code
start:
    invoke printf, offset szMsg ; 调用printf
    ...
    ret
end start
```


• 将其改写成:

```
.code
start PROC
invoke printf, offset szMsg ; 调用printf
...
ret
start ENDP
end start
```

即可命中 start PROC 到 start ENDP 内部的断点。

- 11. 【调试&运行相关】找不到寄存器窗口选项:
 - 寄存器窗口选项只有在程序运行时(比如:等待输入、命中断点)才会出现。如果未运行程序,则没有打开寄存器的选项。
- 12. 【调试&运行相关】汇编程序闪退:
- 可能是因为没有设置断点,可以设置断点尝试一下。
- 可以在 sln文件同级目录下,找到Debug文件夹中的exe文件,在命令行窗口中运行该文件,即可避免闪退问题。
- 13. 【调试&运行相关】VS中汇编项目生成的 exe 位置&测试方法:

o exe 位置在 与 s1n 在同一个文件夹的 Debug 目录下,即下图所示的 Debug 目录下:



- 。 测试时,使用命令行窗口运行exe文件:
 - 打开包含exe文件的文件夹,地址栏输入 cmd 回车进入控制台界面,输入 exe 文件名称 回车执行:

```
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\fenghao\Desktop\MASM_test\InputOutput\Debug>InputOutput.exe
请输入两个数字,用空格隔开:
```

- 14. 【调试&运行相关】小作业提交的 exe 文件需要特殊处理得到吗?
 - o 直接用VS运行asm代码,Debug/Release模式得到的exe均可直接提交,暂时没有发现需要特殊处理的地方,若有问题助教会联系你的~
- 15. 【虚拟机相关】虚拟机无法加载/导入:
 - o 请检查是否正确解压(云盘上为分卷压缩文件,需要将.zip.001和.zip.002文件放到同一个文件夹下,在.zip.001文件上右键解压), ova文件和 vhd 文件均为8G左右。若仍出错,请联系助教。
- 16. 【虚拟机相关】ova文件导入时 NS_ERROR_INVALID_ARG:
 - 请检查 虚拟介质管理器 中是否有叹号设备,有的话删除可能可以正常导入。若仍出错,请联系助教。
- 17. 【虚拟机相关】虚拟机运行慢:
 - 。 请检查虚拟机内存分配设置,分配2G内存以上,不要超过本机内存50%