# **Cisco Packet Tracer**

# Packet Tracer 消息传递协议 (PTMP)

规格文档

# 修改历史

修订	日期	创始者	注释
1	2008年	Michael Wang	为公众而设
	1月10日	(miwang@cisco.com)	
2	2008年	Michael Wang	更新了最新 PT (Packet Tracer) 版本的所有部分
	4月8日	(miwang@cisco.com)	
3	2008年	Michael Wang	添加了 Keep-alive 部分
	7月3日	(miwang@cisco.com)	
4	2020年	Michael Wang	添加了 ExApps 之间的多用户通信部分
	3月12日	(miwang@cisco.com)	添加了断开连接消息格式
			更新了"连接协商消息保留"字段

# 目录

修改历史	2
1.引言	5
1.1. 目标	5
1.2. 受众	5
1.3. 摘要	5
2. 架构	5
3. 模拟	
3.1. 编码	7
3.2. 常规消息格式	9
3.3. 状态图	
3.4. 连接协商	10
3.5. 认证	
3.6. 加密	13
3.7. 压缩	14
3.8. 操作顺序	14
3.8. 操作顺序	

## 1. 引言

## 1.1. 目标

本文档介绍了数据包跟踪器消息传递协议 (PTMP)。本文档还介绍了添加到数据包跟踪器的PTMP的规格。

## 1.2. 受众

本文档的范围适用于 Packet Tracer 外部应用程序 (ExApp) 开发人员。它用于验证需求并描述详细的实现问题。


## 1.3. 摘要

本文档介绍支持Packet Tracer的IPC和多用户功能的PTMP功能,以及有关其架构设计的详细信息。

Packet Tracer 具有需要在不同 Packet Tracer 实例和/或其他应用程序之间进行网络通信的功能。此通信必须对其他组件统一且透明,以便它们可以轻松使用此通信。 PTMP通过连接协商、编码、加密、压缩和身份验证等方面实现此通信。

## 2. 架构

为了实现最佳网络利用率,PTMP 被可视化为一种通过 TCP/IP 工作的协议。这被设计为一种通用的消息传递协议。 使用 PTMP 的应用程序(如 PT 实例或其他应用程序)将称为 PTMP 应用程序。 在 PTMP 应用程序之间发送的消息不受 PTMP 控制。 利用 PTMP 的组件负责指定和遵循自己的消息传递格式和行为。 在多用户的情况下,这些消息可以是网络数据包,在IPC的情况下,这些消息可以是IPC呼叫。 通常,可以将 PTMP 视为应用程序可用于与 PT 实例通信的 TCP 覆盖。



确定的通信协议是 TCP。 其他协议,如UDP,也被考虑过。 但是,TCP是标准,在不同的平台和网络上提供了最大的多功能性和可靠性。


PTMP 应用程序的通信模型是基于 TCP 的客户端-服务器。 PTMP 应用程序可以开始侦听 TCP 端口,并允许其他实例连接到该端口。 多用户默认 TCP 端口为 38000, IPC 默认 TCP 端口为 39000。 这些端口号目前未在 IANA 注册的 TCP 编号中分配(http://www.iana.org/assignments/port-numbers)。使用 PTMP 的组件也可以更改端口。 其他 PTMP 应用程序可以通过提供 IP 地址和端口号连接到正在侦听的应用程序。

建立连接后,协商步骤用于确定两个 PTMP 应用程序将如何相互通信。 这包括身份验证、编码、加密和压缩方法的协商。 然后,使用身份验证步骤来验证客户端 PTMP 应用程序。

在两个 PTMP 应用程序之间建立 TCP 连接后,在协商和身份验证步骤之后,就没有服务器和客户端的概念了。这两个应用程序具有相同的角色和功能。现在,两个 PTMP 应用程序可以使用 PTMP 相互发送消息。

可以有多个连接到不同的 PTMP 应用程序。对于每个连接,都会建立一个专用的 TCP 会话。

当 PTMP 应用程序需要断开连接时,它会发送断开连接消息以正常断开连接。



## 3. 建模

## 3.1. 编码

在详细介绍该协议之前,我们必须解决 PTMP 中可用的编码以及每个连接期间选定的编码。为了向后兼容某些不支持二进制的开发平台,必须支持文本编码。 但是,二进制编码允许高效的转换和更短的消息,因此还需要支持二进制编码。

用于每个连接的编码在每个连接的开头协商。

PTMP 还指定了 PTMP 中本机支持的基本类型。 这些类型可以通过 PTMP 自动转换。 在这些基本类型之上构建的自定义类型也是可能的,但使用 PTMP 的组件负责指定和遵循这些自定义类型。

不同基本类型要遵循的编码格式如下。

名字	二进制编码	文本编码 (均以 0 结尾)
byte	An 8-bit signed value	A signed value between -128 to 127
bool	An 8-bit value true and false	"true" or "false"
short	A 16-bit signed number	A signed number between -2^15 to 2^15 - 1
int	A 32-bit signed number	A signed number between -2^31 to 2^31 - 1
long	A 64-bit signed number	A signed number between -2^63 to 2^63 - 1
float	A single precision 32-bit	A decimal number
double	A double precision 64-bit	A decimal number
string	Variable-length Unicode characters terminated by \0	Variable-length Unicode characters terminated by \0
QString	Variable-length Qt Unicode characters terminated by \0	Variable-length Qt Unicode characters terminated by \0
IP address	A 32-bit value	An IP address in the x.x.x.x format
IPv6 address	A 128-bit value	An IPv6 address in the x:x:x:x:x:x:x format
MAC address	A 48-bit value	A MAC address in the xxxx.xxxx.xxxx format
uuid	A 128-bit value	A UUID in the {HHHHHHHH- HHHHHHHH-HHHH- HHHHHHHHHHHHH

为每种数据类型分配最大宽度,以适应未来的要求和不同的编程语言。上述所有数据类型可能不是必需的。但为了完整起见,我们可以保留编码信息。 无符号类型不可用,因为 Java 等语言对无符号类型没有本机支持。

二进制编码指定每种值类型的长度或终止字符。因此,分离值以进行读取是很简单的。但是,文本编码中的值不会指定每种类型的长度。终止字符 (0) 用于分隔读取值。

## 3.2. 通用消息格式

建立 TCP 连接后,将在 PTMP 应用程序之间发送消息。这些消息不需要在一个 TCP 段中发送。它可以是几乎无限长的(2^31 + = int 的最大数量),并在多个 TCP 段中发送。但是,只有在收到整个消息时才会处理它们。所有这些消息都必须遵循通用的消息格式,以便区分几种类型的消息并确定消息的结尾。常用的长度类型值(LTV)用于所有 PTMP 消息。

### 字段如下:

• 长度 (int): 消息中的字节数或字符数,不包括长度字段,但包括类型和值字段;此字段从不加密或压缩

• 类型 (int): 指定消息的类型

• 值:可变长度

以下是"类型"字段中的不同值:

值	消息
0	Negotiation request
1	Negotiation response
2	Authentication request
3	Authentication challenge
4	Authentication response
5	Authentication status
6	Keep-alive
7	Disconnect
8	Communication
>= 100, < 200	IPC messages
>= 200, < 300	Multi-user messages

## 3.3. 状态图

## PTMP 具有以下状态:

• 未连接:已创建但未启动 TCP 连接,或已断开连接


• 连接中: TCP 正在连接

• 谈判:交换连接信息

• 身份验证:交换用户名和密码

• 已建立:经过身份验证并完全建立

### PTMP的简化状态图如下



## 3.4. 连接协商

建立 TCP 连接后,两个 PTMP 应用程序的第一步是连接协商。这是为了确定要在连接两端使用的一组通用属性。


PTMP 应用程序在协商期间使用以下消息格式交换信息:

- PTMP 标识符 (字符串): 常量标识符, "PTMP"
- PTMP 版本号 (int): 1
- PTMP 应用程序 ID (uuid): 发送此协商消息的应用程序的 UUID
- 编码 (int) : 1 = text, 2 = binary
- 加密 (int) : 1 = none, 2 = XOR
- 压缩 (int): 1 = no, 2 = zlib default
- 身份验证 (int): 1 = clear text, 2 = simple, 4 = MD5
- 时间戳 (字符串): 发起连接的本地时间, 格式为

#### YYYYMMDDHHMMSS

- 保持活动状态 (int): 保持活动状态, 以秒为单位
- Reserved (字符串): 表示正在运行的 Packet Tracer 版本,格式为:P TVER, <version>例如:P TVER8.1.0.0000

客户端首先向服务器发送协商请求消息,指定所需的连接属性。服务器在协商响应消息中使用已确定的连接属性进行回复。整个协商过程采用文本编码。




## 3.5. 身份验证

PTMP 遵循 CRAM (质询响应身份验证机制) , 这是一种用于身份验证的质询响应机制。

建立 TCP 连接和连接协商后,身份验证过程开始。假定使用 PTMP 的客户端和服务器应用程序都知道相同的凭据(用户名和密码,或 ID 和密钥)。这是成功进行身份验证的先决条件。

客户端首先发送身份验证请求消息。服务器通过发送身份验证质询消息来质询它。挑战是一个随机生成的字符串,由 32 个字符组成。 根据协商的身份验证方法,客户端可能需要通过应用哈希算法来计算"摘要"。 如果协商的身份验证方法是明文,则密码将以明文形式发回。 如果协商的身份验证方法是简单身份验证,则使用第 3.5.5 节中描述的简单身份验证方法来加密密码。 如果协商的身份验证方法是 MD5,则它将 MD5 与质询文本一起使用生成密码摘要。 摘要在身份验证响应消息中发送回。 服务器使用相同的身份验证方法验证摘要。 如果摘要匹配,服务器将向客户端发送回身份验证状态消息并结束身份验证过程。 如果摘要不匹配,则服务器会发回断开连接消息。



断开 TCP 会话后,将重新启动身份验证。

## 3.5.1. 认证请求消息格式

认证请求消息的字段如下:

•用户名(字符串): 客户端的用户名或ID

## 3.5.2. 认证质询消息格式

认证质询消息的字段如下:

• 质询文本 (字符串)

## 3.5.3. 认证响应消息格式

认证响应消息的字段如下:

• 用户名(字符串): 客户端的用户名或 ID

• 摘要文本(字符串):使用协商的身份验证方法生成的密码摘要

• 自定义(字符串):保留,当前未使用

## 3.5.4. 认证状态消息格式

认证状态消息的字段如下:

• 状态 (bool): true = 成功, false = 失败

### 3.5.5. 断开消息格式

断开消息的字段如下:

• 原因(字符串): 断开连接的原因;可以是空的

## 3.5.6. 简单认证方法

简单身份验证方法使用简单的哈希函数从给定的密码生成摘要。

```
函数 simple_hash (字符串密码) {

string hash;
for (int i=0; i<password.length; i++)
hash[i] = 158 - password[i];
return hash;
}
```

## 3.6. 加密

机密性是 PTMP 中加密的唯一目的。 协商过程之后的每条消息都要加密,如果协商这样做的话。 加密方法是使用对称密钥对数据进行简单的异或 (即服务器和客户端都使用相同的密钥进行加密和解密)。

加密密钥派生自 UUID 以及服务器和客户端的时间戳,顺序如下:

- 3. "PTMP"
- 4. 服务器的时间戳格式为 YYYYMMDDHHMMSS
- 5. 客户端的时间戳格式为 YYYYMMDDHHMMSS

```
此加密密钥将按以下方式用于对数据消息进行异或操作:
函数加密 (数组数据、数组键)
{
    for (int i=0; i<data.length; i++)
        data[i] = data[i] ^ key[i % key.length];
}
加密功能也可以用作解密功能,以
```

## 3.7. 压缩

压缩方法是 zlib 的压缩。 请参见 http://www.zlib.net。 协商过程后的所有消息都将被压缩(如果协商这样做)。

## 3.8. 操作顺序

发送消息时, PTMP 遵循以下操作顺序:

- 1. 将带有类型和值字段的消息传递到 PTMP 中进行发送。
- 2. 如果状态正在验证或已建立:
  - a. 如果协商压缩,则压缩消息
  - b. 如果协商加密,则加密消息
- 3. 压缩和加密后预置邮件大小。

接收消息时,PTMP 遵循以下操作顺序:

- 1. 读取消息的大小。
- 2. 如果状态正在验证或已建立:
  - a. 如果协商加密,则解密消息
  - b. 如果协商压缩,则解压缩消息
- 3. 使用 PTMP 向组件发送消息

## 3.9. 保持活力

PTMP 中的 Keep-alive 机制用于检测与对等体的不知情断开连接。 保持活动期是在协商阶段协商的。 客户端发送所需的保持连接期,服务器将采用相同的数字。该时间段以秒为单位,即保持活动消息分开发送的秒数。 如果协商的保持活动状态为零,则不会发送保持活动状态。 keep-alive 消息只是一个空的 PTMP 消息,其类型为 Keep-alive。 如果在保持活动状态期间的三次内未收到保持连接消息,则 PTMP 将认为对等方已断开连接,并通知 PTMP 应用程序。

## 3.10. ExApps之间通过多用户进行通信

在 Packet Tracer 中运行的 Packet Tracer 外部应用程序 (ExApp) 和脚本模块可以将消息发送到通过多用户远程连接的其他 ExApp 和脚本模块。 这允许在多个 Packet Tracer 实例上运行的同一 ExApp 或脚本模块之间进行同步。 此机制的详细信息超出了本文档的范围。 PTMP 仅指定通信消息的格式,而 Packet Tracer Multi-user 负责传递和处理消息。

## 通信消息字段如下:

- 源 ExApp 实例 ID (UUID): 源 ExApp 或脚本模块的实例 ID
- •目标 ExApp 实例 ID (UUID):目标 ExApp 或脚本模块的实例 ID,如果在不知道 ExApp 实例 ID 的情况下发送到目标 ExApp ID,则为 null UUID
- 选项 (int) : 当前未使用
- 源 ExApp ID (字符串):源 ExApp 或脚本模块的 ID
- •目标 ExApp ID (字符串):目标 ExApp 或脚本模块的 ID
- 访问的 PT 实例数 (int): 此消息访问的 PT 实例数;用于避免环路
- 已访问的 PT 实例 ID (列表<UUID>) : 此消息访问过的 PT 实例 ID 列表; 用于避免循环
- 消息 (字符串): 要传递到目标 ExApp 或脚本模块的消息