# Pytorch実践 -環境構築&インストール編-


作成者: 上智大学 小松里奈

### はじめに

- ■本資料では、以下のハードウェア環境で深層学習ライブラリ"Pytorch"の環境構築を行っています
  - OS: Windows10 (64 bit)
  - GPUあり: NVIDIA製品
- ■環境構築は、どのOSもおおかた以下の流れで実行します
  - 1. Pythonのインストール
  - **■2. PythonでGPUを使えるように環境構築** 
    - CUDA & cuDNNのインストール
  - 3. Pytorchのインストール
- 使用したい深層学習ライブラリによっては、環境構築に必要な項目のバージョンが異なることもあるのであらかじめ調べておくこと!

### 1. Pythonのインストール

- ► Anacondaを通じてPython3をインストール
  - Anacondaは科学計算向けのパッケージが詰まっているオープ ンソースディストリビューション
  - ■後々のPythonパッケージのインストールに必要なコマンドも 入っているので便利
  - <a href="https://www.anaconda.com/distribution/">https://www.anaconda.com/distribution/</a> からAnacondaをインストール



### 2. PythonでGPUを使えるように環境構築(For Windows) - CUDAのインストール

- ■2.1.1 Visual Studioのインストール
  - ■インストールするパッケージにてPythonも選択
  - ■※画像はVisual Studio2017 Communityのインストールの様子です。Visual Studio 2019でも環境構築は行えます(2020.02.04時点)



- 2. PythonでGPUを使えるように環境構築(For Windows)
- CUDAのインストール
- ■2.1.2 GPUドライバのチェック
  - ■GPUドライババージョンは
    <a href="https://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp">https://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp</a>
    からチェックします
    - ■Windowsの場合、GPUドライバ名はデバイスマネージャーから見られます



- 2. PythonでGPUを使えるように環境構築(For Windows)
- CUDAのインストール
- ■2.1.3 ドライバとCUDAの対応チェック
  - https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-toolkit-releasenotes/index.html のTable1から対応できるCUDAをチェックし ます

CUDA TOOLKIT DOCUMENTATION

#### GEFORCE GAME READY DRIVER

バージョン: リリース日:

オペレーティングシステム: Windows 10 64-bit

言語: **Japanese** ファイルサイズ: 529.54 MB

ダウンロード

CUDA Toolkit         Linux x86_64 Driver Version         Windows x86_6           CUDA 10.2.89         >= 440.33         >= 441.22	64 Driver Version
CUDA 10.1 (10.1.105 general release, and updates) >= 418.39 >= 418.96	
CUDA 10.0.130 >= 410.48 >= 411.31	
CUDA 9.2 (9.2.148 Update 1) >= 396.37	
CUDA 9.2 (9.2.88) >= 396.26	
CUDA 9.1 (9.1.85) >= 390.46 CUDA 10 T	±OKI [
CUDA 9.0 (9.0.76) >= 384.81	DOK!
CUDA 8.0 (8.0.61 GA2) >= 375.26	
CUDA 8.0 (8.0.44) >= 367.48 >= 369.30	
CUDA 7.5 (7.5.16) >= 352.31 >= 353.66	
CUDA 7.0 (7.0.28) >= 346.46 >= 347.62	

### 2. PythonでGPUを使えるように環境構築(For Windows) - CUDAのインストール

- 2.1.4 CUDAのインストール
  - ▶ 注意:深層学習ライブラリによっては対応できないCUDAバージョンもあるので併せてチェックすること! ※PytorchはCUDA 10でも対応
  - ► <a href="https://developer.nvidia.com/cuda-downloads">https://developer.nvidia.com/cuda-downloads</a> から、該当項目をクリックしてダウンロード
    - ▶ exe(local)、exe(network)どちらでも大丈夫
  - インストーラーを起動し、案内通りに実行



## 2. PythonでGPUを使えるように環境構築(For Windows) - cuDNNのインストール

- ■2.2.1 NVIDIA Developerの会員登録
  - <a href="https://developer.nvidia.com/rdp/form/cudnn-download-survey">https://developer.nvidia.com/rdp/form/cudnn-download-survey</a> に移動。会員登録を済ませていない場合、"Join Us"から会員登録
  - ▶登録を終えたら"Login"

#### NVIDIA Developer Program Membership Required

The file or page you have requested requires membership in the NVIDIA Developer Program. Please either log in or join the program to benefits of the NVIDIA Developer Program here.

Login

Join nov

- 2. PythonでGPUを使えるように環境構築(For Windows) cuDNNのインストール
- ►2.2.2 インストールしたCUDAのバージョンに合わせてcnDNNライブラリをダウンロード
  - ■Windows10の場合であれば、"cuDNN Library for Windows10"を選択しzipファイルをダウンロード

以前のcuDNN バージョン の場合はここから CUDNN Download

NVIDIA cuDNN is a GPU-accelerated library of primitives for deep neural networks.

☑ I Agree To the Terms of the cuDNN Software License Agreement

Note: Please refer to the Installation Guide for release prerequisites, including supported GPU architectures and compute capabilities, before downloading. For more information, refer to the cuDNN Developer Guide, Installation Guide and Release Notes on the Deep Learning SDK Documentation web page.

Download cuDNN v7.6.5 [November 18th, 2019], for CUDA 10.2

Download cuDNN v7.6.5 [November 5th, 2019], for CUDA 10.0

Download cuDNN v7.6.5 [November 5th, 2019], for CUDA 9.2


Download cuDNN v7.6.5 [November 5th, 2019], for CUDA 9.0

Archived cuDNN Releases

- 2. PythonでGPUを使えるように環境構築(For Windows) cuDNNのインストール
- ▶ 2.2.3 ダウンロードしたファイルらの移動
  - ▶解凍したら、cuDNNライブラリの中にある各フォルダの中身を

C:\footnote{C:\footnote{Program Files}\footnote{NVIDIA GPU Computing Toolkit}\footnote{CUDAのバージョン) ※デフォルトでCUDAをダウンロードした場合

の対応したファルダに上書き保存



### 3. Pytorchのインストール

該当項目が見つから

ない場合はここから

- ※すでにtorch, torchvisionをインストールしていたら、uninstall コマンドでモジュールを削除しておくこと
- ■3.1 <a href="https://pytorch.org/">https://pytorch.org/</a> からpytorchインストールのためのインストールコマンドの取得
  - ▶作者はpipコマンドを選択しインストールしました



項目の内容に合わせて、 インストールコマンドが 表示!

### 3. Pytorchのインストール

- ■3.2 コマンドプロンプトを起動しインストールコマンドをCopy&Paste、そしてEnter
  - ■PytorchがインストールできればOK!

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.592]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Users >pip install torch===1.4.0 torchvision===0.5.0 ーf https://download.pytorch.org/whl/torch_stable.html
```

### 最後に

- ■コマンドプロンプトにて"python"をコマンドし起動
- ■以下のコードで、「pythonにpytorchをインストールできているか」「(GPU環境の場合)CUDAが認識されているかをチェック」

"import torch" でエラーがでないか

プロンプト - python

>>> import torch
>>> torch.cuda.is\_available() \_
True

"torch.cuda.is\_available()" でTrueが表示されるか (GPU環境の場合)

### アドバイス

- ■ここまでの手順の途中でエラーが出て行き詰った 場合は、ブラウザで検索を掛けてみるのもあり
  - ■まずはヒューマンエラーがないかチェック
    - ▶Ex. cuDNNライブラリのファイルを正しく移動させていない インストールする際のOSの選択を間違えていた
  - ▶環境構築は行き詰るもの
  - →備忘録として対処法を記録したり、インターネット で質問する人も多い!
  - ■stackoverflowやgithub isuueなどに同じ内容のエラーで引っかかっている人がいないかを調べてみる!