# 信号与系统实验

基于通信系统的被动感知

张子尚 徐建辉 刘子羽 华羽霄













CATALOGUE














# 项目背景







### 被动雷达基本原理


#### 基本原理:

被动雷达首先接收一个从外部发射机发出,经直达径(通常称为"参考信道")传输的参考信号。同时,它会收到同一信号经由目标散射(称为"监视信道")后的回波信号。通过计算从两个信道收集的信号之间的时间差和频率差来估计目标距离和多普勒频移。

#### 目标距离与速度的计算:

路径长度差 = 信道时延差 × 光速

目标速度 = 
$$\frac{$$
波长×多普勒频移}{2cos( $\boldsymbol{\beta}$ )}













# 研究内容







### 信号处理流程





#### 被动雷达基本原理

假设 x(t) 为发射信号

参考信号  $y_{ref}(t)=\alpha x(t-\tau_r)$  为时延和衰减后的发射信号 监视信号  $y_{sur}(t)=\beta x(t-\tau_s)e^{j2\pi ft}$  为衰减、时延和多普勒 频偏后的发射信号

#### 定义模糊函数


 $Cor(c,d) = \int_{t}^{t+T} y_{sur}(t+c) y_{ref}^{*}(t) e^{-j2\pi dt} dt$  估计时延差和多普勒频移  $(\tau,f)$ :

$$(\hat{\tau}, \hat{f}) = \underset{c,d}{arg \max} Cor(c, d)$$






# 实验结果






## 参考信号经过处理后的时域和频域图






### 监测信号经过处理后的时域和频域图





### 0~0.5s、2~2.5s、5~5.5s、7~7.5s 信号处理后得到的距离-多普勒谱






## 以CIT=0.5s为滑动窗口每次滑动0.5s 处理得到的10s数据的多普勒-时间谱







路径长度差 = 信道时延差 × 光速


目标速度 = 
$$\frac{波长 \times 3 普勒频移}{2cos(\theta/2)}$$
,  $\theta = 90$ 

- 1. 从图可以看出, 随着时间增长 模糊函数最大时的多普勒频移 先增加再减小。
- 2. 根据公式可以得到,目标速度 先从正方向加速到最大值, 之后 减速一直到负方向最大值, 最终 速度变为零





# 拓展优化







#### 定义模糊函数

$$Cor(c,d) = \int_{t}^{t+T} y_{sur}(t+c) y_{ref}^{*}(t) e^{-j2\pi dt} dt$$

length( y\_sur ) == length( y\_ref ) == 12500000





#### 方法1: 朴素算法

```
xxxx=0;
for c_i=c
    for d_i=d
        for k= 1:len
            Back=0;
        Back=y_sur(k+c_i)*y_ref_conj(k)*exp(-1i*2*pi*d_i*k)+Back;
            xxxx=xxxx+1;
            out(xxxx)=Back;
    end
end
```

Back=y\_sur(k+c\_i)\*y\_ref\_conj(k)\*exp(-1i\*2\*pi\*d\_i\*k)+Back;

$$Cor(c,d) = \int_{t}^{t+T} y_{sur}(t+c) y_{ref}^{*}(t) e^{-j2\pi dt} dt$$

Count\_time > 1h

#### 最原始, 人类传统计算方法





#### 方法2: 点乘优化

```
xxxx=0;
max_out=0;
for c i=c
   c_zero=zeros(1,c_i);
   for d i=d
       y_sur_zero=[c_zero y_sur];
       y_ref_conj_zero=[y_ref_conj c_zero];
       exp_125_zero=[exp_125 c_zero];
       xxxx=xxxx+1;
       out(xxxx)=sum(y_sur_zero.*y_ref_conj_zero.*exp_125_zero);
       if abs(out(xxxx))>max_out
           c_argmax=c_i;
           d argmax=d i;
           max_out=abs(out(xxxx));
        end
    end
end
```

out(xxxx)=sum(y\_sur\_zero.\*y\_ref\_conj\_zero.\*exp\_125\_zero);

```
count_time = 76.0349
```

计算机硬件层面优化,加快向量读取速度,同时利用Matlab底层算法优化





#### 方法3: 快速傅里叶变换

```
cor_n=zeros(length(array_sample_shift),f_s/2);
  for t=1:length(array_sample_shift)
      ser_zeros=[seq_sur_lpf(array_sample_shift(t)+1:end),zeros(1,array_sample_shift(t))];
    ref_=seq_ref_lpf;
      cor_n(t,:)=fftshift(fft(ser_zeros.*conj(ref_)));%得到cor 关于的函数
    end
    A_TRD(idx_start_time,:,:)=cor_n(:,(-19+f_s/4:21+f_s/4));
```

cor\_n(t,:)=fftshift(fft(ser\_zeros.\*conj(ref\_)));%得到cor 关于f的函数

3. 2902

Complexity reduces to  $\frac{O(N\log N)}{e^{-j2\pi dt}}$ 







感谢 您的观看和倾听