深圳大学实验报告

课程名称:_	大学	物理实	<u> </u>	<u>)</u>		
实验名称:_	基于€	Comsol	的卡门]涡街	<u>实验</u>	
学 院:_	计算	机与较	(件学)	完		
指导教师 <u>:</u>		杨巍				
报告人:	黄亮铭		组号:	1	9	
学号2022	2155028	_ 实验	地点	30	9	
实验时间:	2023	年_	10	_月_	18	_日
提交时间,						

1

一、实验目的

- 1.使用 Comsol 软件模拟卡门涡街(圆柱绕流);
- 2.学习 Comsol 模拟仿真软件;
- 3.了解卡门涡街的基础知识:
- 4.模拟流体经过圆柱后的卡门涡街尾迹:
- 5.绘制不同时刻的升力系数和曳力系数;
- 6.分析卡门涡街频率和圆柱体受力。

二、实验原理

卡门涡街: 定常来流绕过某些物体时,在特定条件下会出现不稳定的边界层分离,阻流体下游的两侧会周期性地脱落出旋转方向相反、排列规则的双列线涡,这两排旋涡相互交错排列,就像街道两边的街灯一样。

雷诺数:运动物体上的惯性力与黏性力之比。雷诺数是用来表征流体流动情况的无量纲数。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可以用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。

 $Re = \frac{\rho v l}{\mu}$,其中 v、 ρ 、 μ 分别为流体的流速、密度、黏性系数,L 为特征长度卡门涡街形成条件:47 < Re < 10^5

涡振原理: $\frac{P}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = H$, 伯努利方程。尾涡脱落的一侧速度增大,压强就减小,尾涡交替脱落,导致圆柱背流面压力交替减小,形成涡振。

有限元方法:空间和时间相关问题的物理定律通常用偏微分方程(PDE)描述。对大多数实际问题,这些偏微分方程没有解析解。不过,通常可以把实际模型离散化,用数值的方法进行求解。有限元法(FEM)是工程和数学建模中常用的数值求解偏微分方程的方法,被广泛应用于结构力学、流体力学、热传导和电磁学等领域。有限元法最早是在 20 世纪 40 年代被德裔美国数学家 Richard Courant 首次提出,它的基本思想是把一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。在每个有限元上都可以得到一个简单方程。这样,就把原来的偏微分方程变成一个更大的方程组,这个方程组可以模拟整个问题。最后,FEM 通过变分法最小化误差函数得到方程的解。

Comsol: COMSOL 是一个集成了有限元法、求解器和建模工具的仿真软件,可以仿真多物理场耦合,为处理各类工程或物理提供了统一的操作界面和工作流程。COMSOL 的模块包括: 1、基本模块(包括3个组件)①模型开发器:用于创建、求解仿真模型,分析结果;② App开发器:用于制作特定功能的 App;③ 模型管理器:用于管理仿真模型和辅助数据;2、附加模块电磁学、结构力学、声学、流体流动、传热和化工模块。COMSOL 的工作流程:1.几何建模;2.物理场设置;3. 网格划分;4. 研究和优化;5. 求解;6. 可视化和结果分析。注意:建模时根据具体问题选择合适的建模方法和求解器。比如本实验研究"流过圆柱体后的卡门涡街",因为不考虑垂直方向的流动,可以选"流体流动"模块的二维层流,求解器可选通用求解器。

三、实验仪器:

- 1. Comsol 仿真软件;
- 2. 计算机。

四、实验内容:

- 1. 模型向导: 1.1 打开 COMSOL 软件,在新建窗口中单击模型向导; 1.2 在模型向导窗口中,单击二维; 1.3 在选择物理场树中双击流体流动◊单向流◊层流; 1.4 单击添加,然后单击下方的研究; 1.5 在选择研究中选择一般研究◊瞬态; 1.6 单击底部的完成;
- 2. 参数定义 2.1 在左侧模型开发器窗口的全局定义节点下,单击参数 1; 2.2 在参数的设置窗口中,定位到参数栏; 2.3 在表中输入以下设置(如图所示): 2.4 在左侧主屏幕工具栏中单击f(x)函数,选择全局f(x)的设置窗口中,定位到参数栏; 2.6 在位置文本框中输入 0.1;

♪ 名称	表达式	值	描述
U_mean	1[m/s]	1 m/s	平均流入速度
Н	0.41[m]	0.41 m	
W	2.2[m]	2.2 m	
R	0.05[m]	0.05 m	

- 3. 几何建模: 3.1 在上方的几何工具栏中单击矩形; 3.2 在矩形的设置窗口中,定位到大小和性质栏; 3.3 在宽度文本框输入 W,在高度文本框输入 H; 3.4 单击构建选定对象; 3.5 在上方的几何工具栏中单击圆; 3.6 在圆的设置窗口中,定位到大小和性质栏; 3.7 在位置栏的 x 文本框输入 0.2, 在 y 文本框输入 0.2; 3.8 定位到大小和形状栏,在半径文本框中输入 R; 3.9 单击构建选定对象。3.10 在上方的几何工具栏中单击布尔操作和分割,然后选择差集; 3.11 在差集的要添加的对象框里添加 r1 (点击右侧矩形即可添加); 3.12 在差集的要减去的对象下方激活选择(点击激活选择按钮即可) 3.13 在差集的要减去的对象框里添加 c1 (点击右侧的圆即可添加); 3.14 在几何工具栏中单击全部构建;此时在右侧的图形界面形成了我们需要的流体流动区域,建模完成。
- 4. 材料设置: 4.1 在模型开发器窗口的组件(comp1)节点下,右键单击材料并选择空材料; 4.2 在材料的设置窗口中,定位到材料属性明细栏; 4.3 在表中输入一下设置(如图所示):

▼ 材料属性明细									
>>	属性	变量	值	单位	属性组				
\subseteq	密度	rho	1	kg/m³	基本				
\subseteq	动力黏度	mu	1e-3	Pa·s	基本				

5. 层流设置: 5.1 在模型开发器窗口的组件 1(comp1)节点下,右键单击层流(spf)并选择入口; 5.2 在入口的设置窗口中,边界选择栏里选择边界 1(单击右侧图形窗口里矩形的左边界即可); 5.3 在入口的设置窗口中,定位到速度栏,在**U0**文本框中输入