在 Linux 上控制 Python 版本 - Pyenv

Huang Po Hsun 2020年1月30日

```
$ pyenv versions
2.7.10
* 3.5.0 (set by /Users/yuu/.pyenv/version)
miniconda3-3.16.0
pypy-2.6.0

$ python --version
Python 3.5.0

$ pyenv global pypy-2.6.0

$ python --version
Python 2.7.9 (295ee98b69288471b0fcf2e0ede82ce5209eb90b, Jun 01 2015, 17:30:13)
[PyPy 2.6.0 with GCC 4.9.2]

$ cd /Volumes/treasuredata/jupyter

$ pyenv version
miniconda3-3.16.0 (set by /Volumes/treasuredata/.python-version)

$ python --version
Python 3.4.3 :: Continuum Analytics, Inc.
```

1 前言

在 Linux 開發 Python 相關的項目,你是不是會碰到關於 Python 版本之類的問題?像是開發 Tensorflow 的時候碰到版本問題,**原本 Python 3.7 可以支援 Tensorflow,但是忽然 Python 從 3.7 更新到 3.8.0**,這時 Python 3.8 不支援 Tensorflow,你苦惱了,千辛萬苦的項目因為系統更新而導致版本不支援使項目暫停開發,這時 pyenv 將成為你的救星,如果你硬是不肯更新系統 Python 版本,你的系統將會得不到最新的體驗與安全並處於危險的不穩定狀態,系統更新真的很重要。

pyenv 是很棒的 Python 版本控制工具,讓你的電腦可以安裝多個 Python 版本。pyenv 是 Github 上的開源項目,關於使用須知該項目的 README.md 寫得很詳細。我這篇文章就分享一下我在 Arch Linux 的安裝方式。

2 安裝

從 Github 倉庫上直接 clone 下來。你也可以選擇直接在瀏覽器上下來。然後壓縮包解壓將文件內的文件放入~ /.pyenv。

2.1 設置代理

註:如果你在國內網使用 Github 網速過於緩慢,建議開 Proxy,然後給 Git 設置代理。

```
# set http
git config —global http.proxy 'socks5://127.0.0.1:1080'
# set https
git config —global https.proxy 'socks5://127.0.0.1:1080'
# unset http
git config —global —unset http.proxy
# unset https
git config —global —unset https.proxy
npm config delete proxy
```

Git 設置代理

2.2 下載

git clone https://github.com/pyenv/pyenv.git ~/.pyenv # Basic GitHub Checkout

3 環境變量

3.1 PYENV_ROOT

將 PYENV ROOT 添加至環境變量。在 Konsole 輸入以下指令:

註:在 Arch 發行版中, \sim /.bashprofile 就是 \sim /.profile。如果你 Shell 使用的是 **ZSH**,為了在 **ZSH** 中也能使用,記得也要寫入 \sim /.zshrc。之所以要求要兩個都寫入是 因為避免如果你如果換了其它 Shell 需要再重新設一次。

```
# .profile
echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.profile
echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.profile
# .zshrc
echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.zshrc
echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
```

3.2 pyenv init

將 pyenv init 添加到您的 Shell 中以啟用填充和自動補全功能。請確保將 eval "\$(pyenv init-)" 放在 Shell 配置文件的末尾,因為它在初始化期間會操縱 PATH。

```
# .profile
echo -e 'if command -v pyenv 1>/dev/null 2>&1; then\n eval "$(pyenv init -)"\nfi' >> ~/.profile
# .zshrc
echo -e 'if command -v pyenv 1>/dev/null 2>&1; then\n eval "$(pyenv init -)"\nfi' >> ~/.zshrc
```

4 重啟 SHELL

先重新加載環境變量文件後,重啟 Shell。

source ~/.profile
source ~/.zshrc

接下來你輸入 pyenv version,應該就會顯示你目前 pyenv 使用的 Python 版本,輸入 pyenv versions 能顯示你 pyenv 中安裝的所有 Python 版本。

5 安裝 Python 版本

我目前要使用 Python 3.7.6 的版本。

pyenv install 3.7.6

6 設置 Shell 默認全局 Python 版本

pyenv global 3.7.6

接下來重新登出登入電腦。使用 python --version 查看 Python 版本就會發現版本已經變成 3.7.6 了。

7 Reference

- pyenv / pyenv Github
- Git 設置與取消代理