循环链表接口的定义

这里介绍的是单向循环链表。因此,我们只需要考虑维护尾元素和头元素的关系,使得尾元素的**next**指针指向头元素。

clist_init

```
void clist_init(CList *list, void (*destroy)(void *data));
```

- 返回值 无
- 描述 用来初始化由参数list所指定的循环链表
- 复杂度 O(1)

clist_destroy

```
void clist_destroy(CList *list);
```

- 返回值 无
- 描述 用来销毁由参数list所指定的循环链表
- 复杂度 O(n) 这里n表示链表里面元素的个数

clist_ins_next

```
int clist_ins_next(CList *list, CListElmt *element, const void *data);
```

- **返回值** 如果插入成功返回0、否则返回-1
- 描述 将元素插入由list指定的循环链表中element元素的后面。
- 复杂度 O(1)

clist_rem_next

```
int clist_rem_next(CList *list, CListElmt *element, void **data);
```

- 返回值 移除成功返回0, 否则返回-1
- 描述 移除element的后面的元素
- 复杂度 O(1)

clist_size

```
int clist_size(const CList *list);
```

- 返回值 链表中元素的个数
- 描述 这是一个宏,用来计算由参数list所指定的链表中元素的个数
- 复杂度 O(1)

clist_head

```
CListElmt *clist_head(const CList *list);
```

- 返回值 返回链表的头元素
- 描述 这是一个宏, 返回链表的头元素
- 复杂度 O(1)

clist_data

```
void *clist_data(const ClistElmt *element);
```

- 返回值 返回由element所指定的链表元素的数据域
- 描述 这是一个宏,返回由element所指定的链表元素的数据域
- 复杂度 O(1)

clist_next

```
ClistElmt *clist_next(const ClistElmt *element);
```

- 返回值 返回由element所指定元素的后继元素
- 描述 这是一个宏,返回由element所指定元素的后继元素
- 复杂度 O(1)