MIDI 매핑

독립 실행형 / 0.16.3



컨트롤러 → Cosmos

01 컨트롤 지정

Cosmos에서 MIDI → MIDI 설정을 열고 페달이나 컨트롤러의 입력 포트와 채널을 선택하세요. 파라미터를 고르고 학습을 누른 뒤 페달을 밟거나 노브를 돌립니다. 전체 삭제는 ERASE ALL에 따로 지정하세요.

02 짧게 또는 길게 누르기

짧게 누르기는 밟을 때마다 127만 보내도 됩니다. 자유 녹음에서 첫 번째로 밟으면 녹음이 시작되고 다시 밟으면 멈춥니다. 길게 누르기는 밟을 때 127, 뗄 때 0을 보냅니다.

03 외부 클록에 동기화

R / PR 프로그램 1~9에서 오디오를 시작하고 MIDI 클록 동기화를 켠 뒤 1, 2, 4마디 중 하나를 선택하세요. 외부 클록과 재생을 시작한 뒤 RECORD를 밟으면 다음 마디부터 녹음합니다. 10~12는 자유 박자로 작동합니다.

매핑 저장 위치

Cosmos 프리셋에 매핑도 저장됩니다. Program Change를 켜면 PC 0~127로 저장된 슬롯 0~127를 불러올 수 있습니다. AU에서 PC를 보낼 때는 프리셋의 채널과 같은 MIDI 트랙을 Cosmos로 연결하세요.

예시 CH 5 RECORD / CC 0 · ERASE ALL / CC 1

MIDI 매핑

Ableton Live / Cosmos AU 0.1.12



컨트롤러 → Live MIDI Map → Cosmos AU

01 Live에서 매핑

오디오 트랙이나 리턴 트랙에 Cosmos AU를 넣으세요. 컨트롤러 입력 포트에서 Remote를 켜고 장치의 파라미터 목록을 펼칩니다. ⌘M을 누르고 RECORD 짧게 누르기를 선택한 후 페달을 밟으세요. ERASE ALL도 같은 방법으로 지정합니다. ⌘M으로 나와 Live 세트를 저장하세요.

02 누르기와 떼기

페달마다 밟을 때 127, 뗄 때 0을 같은 채널과 CC로 보냅니다. 자유 모드에서는 한 번 밟으면 녹음이 시작되고, 발을 떼도 계속되며, 다시 밟으면 멈춥니다. 지우기는 이 플러그인 인스턴스의 루프만 지웁니다.

03 Live 마디에 동기화

R / PR 프로그램 1~9에서 Live 마디 동기화를 켜세요. Live 재생을 시작하고 RECORD를 밟으면 다음 마디에 녹음이 시작됩니다. Live가 파라미터에 직접 매핑하므로 별도 MIDI 트랙이 필요하지 않습니다.

Live가 값 인계를 기다릴 때

발을 뗐다가 다시 밟으세요. 여전히 대기 중이면 발을 뗄 때 누를 때와 같은 CC로 0이 전송되는지 확인하세요. 이 매핑은 Live 세트에 저장됩니다.

예시 CH 5 RECORD / CC 0 · ERASE ALL / CC 1

MIDI 매핑

Logic Pro / Cosmos AU 0.1.12



컨트롤러 → Logic Pro → Cosmos AU

01 파라미터 학습

오디오 트랙에 Cosmos를 넣고 노브를 돌리거나 RECORD를 클릭하세요. ⌘L을 누르고 컨트롤러 할당 창에서 대상 파라미터를 확인한 뒤 컨트롤러를 조작합니다. 다시 ⌘L로 학습을 끝냅니다. 오른쪽 아래 모두 지우기는 따로 지정하세요.

02 페달 설정

누를 때 127, 뗄 때 0을 같은 채널과 CC로 보내세요. 전문가 보기에서 값 모드를 직접(Direct)으로 선택합니다. 자유 녹음은 한 번 밟으면 시작하고 다시 밟으면 멈춥니다. 지우기는 이 인스턴스의 루프에만 적용됩니다.

03 Logic 마디에 동기화

R / PR 프로그램 1~9에서 마디 동기화를 켜세요. Logic 재생을 시작하고 RECORD를 밟으면 다음 마디부터 녹음합니다. 10~12는 자유 박자로 작동합니다. 할당을 위한 별도 MIDI 트랙은 필요 없습니다.

할당 저장 위치

Logic은 이 Mac의 컨트롤러 설정에 할당을 저장해 여러 프로젝트에서 사용합니다. 다른 인스턴스가 반응한다면 대상 트랙, 플러그인 슬롯, 입력 포트를 확인하세요.

예시 CH 5 RECORD / CC 0 · ERASE ALL / CC 1