Lab14 文件系统1

一、实验概述


本周我们会对文件系统fat和unix文件系统进行简单介绍。并对ucore代码使用的Simple File System结构进行介绍。

二、实验目的

- 1. 了解fat文件系统结构
- 2. 了解unix文件系统的inode
- 3. 了解Simple File System结构

三、实验项目整体框架概述

Lab14 ├— kern — debug — driver — clock.c — clock.h — console.c — console.h — ide.c //设备初始化 — ide.h intr.c intr.h —— ramdisk.c //磁盘初始化及相关函数 — ramdisk.h — fs //文件系统 — devs — dev.c — dev_disk0.c --- dev.h — dev_stdin.c └── dev_stdout.c — file.c ---- file.h ├── fs.c — fs.h iobuf.c iobuf.h — sfs | |---- bitmap.c --- bitmap.h — sfs.c — sfs_fs.c




四、实验内容

1. File Allocation Table

FAT文件系统采取链式存储结构,将磁盘分为若干簇(cluster),簇的大小是固定的。文件以簇为单位进行分割存储在磁盘上不一定连续的的簇中。


磁盘中存在一个Root Directory区域,其中存储了若干目录项,一个目录项包含了一个文件的信息,通过目录项中的起始簇号可以在数据区中找到文件的第一个簇,并可以根据起始簇号通过查询File Allocation Table找到第二个簇的簇号,依次类推知道找到文件的最后一个簇。



2. Unix inode

UNIX操作系统使用inode结构体用于管理文件。每个文件(文件夹)都有自己的inode, inode中包含了文件(文件夹)的各类信息,每个inode拥有唯一的inode号。

unix文件系统被分割成固定大小的块(block)。文件inode中包含的12直接指针和3个间接指针指向了文件的数据块。下图表示了直接指针和间接指针的链接方式,直接指针直接指向存储数据的block,而间接指针指向存储指针的block,每个block则可以存储 block_size/指针大小个指针。




UNIX中,文件夹和文件都是文件,它们都有自己的inode,inode中根据文件的信息可以区分当前文件是否为文件夹。如果是文件夹inode则该inode的直接指针指向的数据块是一个Directory Block,里面会包含该目录下的文件的inode号;如果是文件inode则该inode的指针们指向的数据块都是Data Block,用于存储文件数据。

3. Simple File System简单文件系统

在本次实验中,我们实现了一块符合简单文件系统标准的磁盘镜像 sfs.img。磁盘的使用是以扇区 (Sector) 为单位的,为了实现简单,我们设置磁盘扇区大小为4KB。

下面我们介绍简单文件系统SFS:



超级块 根目录索引节点 空闲块映射 (根据整体的块数决定大小)

超级块

第0个块(4K)是超级块(superblock),它包含了关于文件系统的所有关键参数,当计算机被启动或文件系统被首次接触时,超级块的内容就会被装入内存。其定义如下:

超级块包含一个成员变量magic,其值为0x2f8dbe2a,内核通过它来检查磁盘镜像是否是合法的 SFS img;成员变量blocks记录了SFS中所有block的数量,block的数量乘以block的大小也就是 img 的大小;成员变量unused_block记录了SFS中还没有被使用的block的数量;成员变量info包含了字符串"simple file system"。

SuperBlock

Magic
32bits

Blocks
32bits

Blocks
32bits

Magic
blocks
32bits

SuperBlock

Unused
blocks
blocks
32bits

SuperBlock

info
char[32]

根inode

第1个块放了一个root-dir的inode,用来记录根目录的相关信息。这里只要理解root-dir是SFS文件系统的根结点,通过这个root-dir的inode信息就可以定位并查找到根目录下的所有文件信息。

Freemap

从第2个块开始,根据SFS中所有块的数量,用1个bit来表示一个块的占用和未被占用的情况。这个区域称为SFS的freemap区域,这将占用若干个块空间。

剩余块

在剩余的磁盘空间中,存放了所有其他目录和文件的inode信息和内容数据信息。需要注意的是虽然inode的大小小于一个块的大小(4096B),但为了实现简单,每个inode 都占用一个完整的 block。

磁盘上的inode和entry

```
/*inode (on disk)*/
struct sfs_disk_inode {
   uint32_t size;
                                           //如果inode表示常规文件,则size是文
件大小
   uint16_t type;
                                           //inode的文件类型
   uint16_t nlinks;
                                           //此inode的硬链接数
   uint32 t blocks:
                                           //此inode的数据块数的个数
   uint32_t direct[SFS_NDIRECT];
                                           //此inode的直接数据块索引值(有
SFS_NDIRECT个)
   uint32_t indirect;
                                           //此inode的一级间接数据块索引值
};
```

SFS 中的磁盘索引节点代表了一个实际位于磁盘上的文件。


如果 inode 表示的是文件,则成员变量 direct[]直接指向了保存文件内容数据的数据块索引值。indirect 间接指向了保存文件内容数据的数据块,indirect 指向的是间接数据块(indirect block),此数据块实际存放的全部是数据块索引,这些数据块索引指向的数据块才被用来存放文件内容数据。


默认ucore 里 SFS_NDIRECT 是 12,即直接索引的数据页大小为 $12 \times 4k = 48k$ 。数据索引表内,0 表示一个无效的索引,inode 里 blocks 表示该文件或者目录占用的磁盘的 block 的个数。indirect 为 0 时,表示不使用一级索引块。

对于普通文件,索引值指向的 block 中保存的是文件中的数据。而对于目录,索引值指向的数据保存的是目录下的文件项,每个文件项占一个Block,文件项内存储了指向文件inode的索引值以及文件名。数据结构如下:

操作系统中,每个文件系统下的 inode 都应该分配唯一的 inode 编号。SFS 下,为了实现的简便,每个 inode 直接用他所在的磁盘 block 的编号作为 inode 编号。比如,root block 的 inode 编号为 1;每个 sfs_disk_entry 数据结构中,name 表示目录下文件或文件夹的名称,ino 表示磁盘 block 编号,通过 读取该 block 的数据,能够得到相应的文件或文件夹的 inode。ino 为 0 时,表示一个无效的 entry。

和 inode 相似,每个 sfs_disk_entry 也占用一个 block。





五、本节知识点回顾

在本次实验中, 你需要了解以下知识点:

- 1. Fat文件系统的文件存储方式
- 2. inode的作用
- 3. Simple File System文件系统的构造

七、下一实验简单介绍

下一次实验,我们将具体一点介绍Simple File System。