

ФГОБУ ВПО "СибГУТИ" **Кафедра вычислительных систем**

ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ / ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УКАЗАТЕЛИ

Преподаватель:


Доцент Кафедры ВС, к.т.н.

Поляков Артем Юрьевич



Переменная

Компьютерная память хранит большой объем разнообразной информации. Для доступа к конкретной ее части *необходим адрес*.




Память программы

Переменная в программе – объект, имеющий имя, содержимое которого может меняться.



Переменная для компилятора


- Для компилятора и компоновщика переменная это блок памяти, хранящий значение переменной, обратиться к которому можно по имени переменной.
- Размер блока определяется типом переменной. Например размер типа int на современных ПК 4 байта.
- При определении переменной компилятору предоставляется информация о типе и имени переменной и, возможно, о ее значении:





Выполнение программы

int
$$a = 154;$$



При выполнении инструкции:


$$a = 15;$$

компилятором будет сгенерирована инструкция процессору, помещающая значение 15 по адресу A_a , ассоциированному с символом a.



Переменная как объект языка программирования

int a = 154;



Таким образом, с каждой переменной в высокоуровневом языке программирования связано два числа:

- адрес переменной (lvalue)
- значение переменной (rvalue)

Контекст использования переменной (rvalue – справа от знака присваивания)

int a = 154, b; 0x0 A_a

	154	
• • •		• • •

b = a; <-- a рассматривается как rvalue, т.е. 15

Если переменная расположена справа от знака присваивания она рассматривается в смысле "значение переменной", т.е.:

из ячейки памяти, начинающейся с адреса A_a будет взято sizeof(a) байт, которые будут интерпретироваться как значение типа int.



Контекст использования переменной (lvalue – слева от знака присваивания)

 A_a

a = 15; <-- a рассматривается как lvalue, т.е. A_a

Если переменная расположена слева от знака присваивания она рассматривается в смысле "адрес переменной", т.е.:

в ячейку памяти, начинающуюся с адреса A_a будет записано sizeof(a) байт, которые будут преобразованы к типу int и определяются выражением справа от знака присваивания.



Комбинации контекста и значения, связанного с переменной

0x0

 \mathbf{A}_{a}

... 15

int a = 5, b = 10;

Не имеет смысла,

как и:

$$7 = 5$$
 или $7 = b$

a = b;

тvalue нельзя контекст lvalue контекст



Указатели (2)

Указатели используются в языках высокого уровня для изменения умолчаний, связанных с контекстом использования переменных.

Основной их функцией является возможность хранения адреса ячейки памяти.



Указатели (2)

• Для описания указателя на языке Си перед его именем необходимо указать знак '*':

int *i;

- Размер, необходимый для хранения указателя определяется аппаратурной платформой. На современных ПК: 4 байта (**x86**), 8 байт (**x86_64**).
- Фактический размер адреса не важен для программиста, т.к. компилятор берет на себя обработку этих деталей.



Указатели (3)

Рассмотрим следующий пример:

int *ptr;

- имя переменной-указателя (в дальнейшем просто указатель) ptr;
- звездочка информирует компилятор что определяется указатель, т.е. выделяется ячейка памяти размером с адрес (одинаков для всех типов данных).
- тип int говорит о том что указатель будет хранить адрес целочисленного типа данных
- Говорят: "объявлен указатель на целое".



Операция взятия адреса

В языке Си существует операция взятия адреса, которая обозначается через амперсанд ("&").

Оператор "&" позволяет получить адрес (Ivalue) переменной, если она располагается справа от знака присваивания, несмотря на то, что. по умолчанию переменная будет рассматриваться как Ivalue:


В указанном примере переменная

а рассматривается как адрес!



Настройка указателей

Операция взятия адреса используется ДЛЯ "настройки" указателя на реальную область памяти, например:





Нулевой указатель

Переменная-указатель может не указывать ни на какую реальную ячейку памяти:


- 1) при определении без инициализации;
- 2) в связи с алгоритмом выполнения программы.

Для того, чтобы явно задать значение указателя, не указывающего никуда, используется специальная константа NULL, которая в большинстве архитектур (но не во всех) равна 0.




Контекст использования указателей

Для переменных-указателей в языке Си по умолчанию действуют те же правила определения используемого значения по контексту, что и для обычных переменных. Например:





Контекст использования указателей (2)





Операция разыменования

Для изменения стандартного распознавания переменной-указателя в выражениях используется операция разыменования, которая обозначается через "звездочку" ("*"):

```
int k = 10, *ptr = &k, b;

b = k + 5;


b = *(ptr) + 5;

0x0 = A_k + A_{ptr} + A_b

... 10 = A_k + A_k + A_b
```



Операция разыменования (2)






Двойной указатель

Переменная-указатель, в свою очередь, имеет адрес. Что позволяет создавать ячейки памяти, предназначенные для хранения адресов ячеек с адресами, или двойных указателей.

Аналогичное рассуждение можно в свою очередь применить к двойным указателям, что позволит перейти к тройным переменным-указателям.





Двойной указатель

В общем существует следующее правило:

```
Количество
              знаков
                           используемых
                                           при
определении переменной-указателя, определяет
количество знаков "*", которое требуется для доступа
к конечной ячейке, содержащей значение, а не адрес.
int j, *ptr=&j, **dptr=&ptr, ***tptr=&dptr;
    *ptr ~ j, *dptr ~ ptr, **dptr ~ j
*tptr ~ dptr, **tptr ~ ptr, ***tptr ~ j
                    A_{dptr}
0x0
           10
                       20
                 ptr
                     dptr tptr
```



Двойной указатель (пример)

```
A_{k1} A_{ptr1} A_{k2} A_{ptr2} A_{dptr}
0x0
           10 |A_{k1}| 20 |A_{k2}|
           k1 ptr1 k2 ptr2 dptr
int k1 = 10, k2 = 20;
int *ptr1 = &k1, *ptr2 = &k2;
int **dptr = &ptr1;
**dptr = 80; // в какую ячейку запись?
dptr = &ptr2; // в какую ячейку запись?
**dptr = 100; // в какую ячейку запись?
*dptr = ptr1; // в какую ячейку запись?
**dptr = 120; // в какую ячейку запись?
  © Кафедра вычислительных систем ГОУ ВПО «СибГУТИ»
```



Для чего задается тип указателя?

```
int i = 10, *iptr = &i;

char c = '0', *cptr = &c;

short s = 10, *sptr = &s;

0x0 A_i A_{iptr} A_c A_{cptr} A_s A_{sptr}

... 10 A_i 0x30 A_c 0x30 A_s ...

i iptr c cptr s sptr
```



1. Копирование и разрядность данных

Для выполнения операции присваивания требуется информация о количестве байт, которые должны быть перезаписаны

```
short s = 0xFFCC; char *cptr = (char*)&s; *cptr = '1'; // изменен только 1-й байт! 0x0 A_s A_{cptr} .... 0x31 0xFF A_s .... cptr
```



Допустимые операции


```
int *ptr1, *ptr2, j, **dptr;
Допустимые операции с указателями:
```

- 1 Операция присваивания: ptr1 = &j;
- 2 Операция взятия адреса: dptr = &ptr1;
- 3 Операция разыменования: j = *ptr2;
- 4 Сложение с целым: ptr2 = ptr1 + j;
- 5 Разность указателей: j = ptr1 ptr2;
- 6 Операция индексации: ptr1[j] = 10;

Адресная арифметика




2. Адресная арифметика (сложение с целым)



Имя массива – УКАЗАТЕЛЬ-КОНСТАНТА на его первый элемент



2. Адресная арифметика (разность указателей)



```
int m[3], *ptr1 = &m[0], *ptr2 = &m[2];
int i = ptr2 - ptr3; // i == 2
```



Связь массивов и указателей

Имя массива является указателем-константой на его первый элемент.

K N-мерному указателю может применяться N операций индексации.

Например:



Указатель на многомерный массив

Пусть дан массив: int m[3][3];

ptr

int $\frac{**ptr1 = m}{m}$, $\frac{(*ptr2)[3] = m}{m}$;


Особенность многомерного массива – его расположение в одномерной памяти программы

Это приводит к тому, что при объявлении указателя на данный массив требуется сообщить компилятору обо всех размерностях, кроме старшей



Применение двух операций индексации (неверный вариант)

```
int m[3][3], **ptr = m;
    m[i] ~ ptr[i] ~ *(ptr + i)
    ptr[i][j] ~ *(*(ptr + i) + j)
        ptr[1][2] - ?
```





Применение двух операций индексации (правильный вариант)

```
int m[3][3], (*ptr)[3] = m;
       m[i] ~ ptr[i] ~ (ptr + i*3)
     ptr[i][j] ~ *((ptr + i*3) + j)
               ptr[1][2] - ?
             \mathbf{A}_{m}^{0} 1 2 3 4 5 6 7 8
 0x5
         ptr
              ptr[1]
                  ptr[1][2]
```



Альтернативный способ организации двумерного массива

```
int m[3][3], *ptr[3] = {m[0], m[1], m[2]};
       ptr[i] == m[i] ~ *(ptr + i)
      ptr[i][j] ~ *(*(ptr + i) + j)
                                    A_m+6
A<sub>prt</sub>
        A_m+3
               A_m+6
ptr~(int**)
                       ptr[1][2]~(int)
          ptr[1]~(int*)
```



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!