Praticas 05b

O objetivo do programa eh testar as instruções básicas a seguir: addl/addw/addb : soma dados inteiros de 32/16/8 bits subl/subw/subb : subtrai dados inteiros de 32/16/8 bits : incrementa registrador ou localização em 1 incl/incw/incb : decrementa registrador ou localizacao em 1 decl/decw/decb divl/divw/divb : divide dados inteiros sem sinal de 32/16/8 bits mull/mulw/mulb : multiplica dados inteiros sem sinal de 32/16/8 bits idivl/idivw/idivb : divide dados inteiros com sinal de 32/16 bits imull/imulw/imulb : multiplica dados inteiros com sinal de 32/16 bits Para gerar o executável, gere primeiro o objeto executando o seguinte comando: as praticas_05b.s -o praticas_05b.o e depois link dinamicamente com o seguinte comando: ld praticas_05b.o -l c -dynamic-linker /lib/ld-linux.so.2 -o praticas_05b Codificação: Monte e teste o código, passo a passo, concatenando os trechos a seguir ______ .section .data saida: "Teste %d: Resultado = %X\n\n" .asciz saida2: .asciz "Teste %d: Quociente = %X e Resto = %X\n\n" saida3: .asciz "Teste %d: Resultado = %X:%X\n\n" .section .text .globl _start _start: 1) somando registradores de 32 bits

movl \$0x12340000, %eax

```
movl $0x00005678, %ebx
addl %ebx, %eax # %eax ← %eax + %ebx
pushl %eax
pushl $1
pushl $saida
call printf
```

Coloque as instruções de finalização de programa para poder testar o programa até aqui. São elas:

pushl \$0
call exit

Agora, insira no programa antes das instruções de finalização do programa, um a um, os trechos de códigos a seguir, de 2 a 12, mantendo os trechos anteriores já inseridos. Para cada trecho inserido, monte, link e execute o programa para observar os resultados. Depois insira o próximo.

2) somando registradores de 16 bits

```
movl $0x10000000, %eax

movl $0x00005678, %ebx

addw %bx, %ax # %ax ← %ax + %bx

pushl %eax

pushl $2

pushl $saida

call printf
```

3) somando registradores de 8 bits no al

```
movl $0x10000000, %eax

movl $0x00005678, %ebx

addb %bl, %al # %al ← %al + %bl

pushl %eax

pushl $3

pushl $saida

call printf
```

4) somando registradores de 8 bits no ah

```
movl $0x10000000, %eax

movl $0x00005678, %ebx

addb %bl, %al # %ah ← %ah + %bh

pushl %eax

pushl $4

pushl $saida

call printf
```

Resumo: Genericamente, instrução add possui o seguinte formato:

```
"addx fonte, destino" # destino ← destino + fonte
```

onde x = 1, w ou b, dependendo dos operandos serem de 32, 16 ou 8 bits; o operando *fonte* pode ser dado imediato, registrador ou memória; o operando *destino* pode ser registrador ou memória; os operandos *fonte* e *destino* não podem ser simultaneamente memória.

Além disso, para dados inteiros maiores que 32 bits, pode-se usar a instrução ADC. Nesse caso, o dado pode ser dividido em múltiplos locais. Para maiores informações, veja o livro Professional Assembly Language página 206.

5) subtraindo registradores de 32 bits

6) subtraindo registradores de 16 bits

7) subtraindo registradores de 8 bits no al

```
movl $0x12345678, %eax

movl $0x12345678, %ebx

subb %bl, %al # %al ← %al - %bl

pushl %eax

pushl $7

pushl $saida

call printf
```

8) subtraindo registradores de 8 bits no ah

```
movl $0x12345678, %eax
movl $0x12345678, %ebx
subb %bh, %ah  # %ah ← %ah - %bh
pushl %eax
pushl $8
pushl $saida
call printf
```

Resumo: Genericamente, instrução sub possui o seguinte formato:

```
"subx fonte, destino" # destino - fonte
```

onde x = 1, w ou b, dependendo dos operandos serem de 32, 16 ou 8 bits; o operando *fonte* pode ser dado imediato, registrador ou memória; o operando *destino* pode ser registrador ou memória; os operadores *fonte* e *destino* não podem ser simultaneamente memória.

Além disso, para dados inteiros maiores que 32 bits, pode-se usar a instrução SBB. Nesse caso, o dado pode ser dividido em múltiplos locais. Para maiores informações, veja o livro Professional Assembly Language página 214.

9) incrementando registradores de 32, 16 e 8 bits

```
movl $0xC, %eax

incl %eax  # %eax ← %eax + 1

incw %ax  # %ax ← %ax + 1

incb %al  # %al ← %al + 1

pushl %eax

pushl $9

pushl $saida

call printf
```

10) decrementando registradores de 32, 16 e 8 bits

```
movl $0xF, %eax
decl %eax  # %eax ← %eax - 1
decw %ax  # %ax ← %ax - 1
decb %al  # %al ← %al - 1
pushl %eax
pushl $10
pushl $saida
call printf
```

11) dividindo dados de 64 bits por dados de 32 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 32 bits

```
movl $0, %edx
movl $0x24682467, %eax
movl $2, %ebx
divl %ebx  # %eax ← %edx:%eax / %ebx o resto fica em %edx
pushl %edx  # salva na pilha para nao perder no printf
pushl %eax
pushl $11
pushl $saida
call printf
```

12) dividindo dados maiores de 64 bits por dados de 32 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 32 bits

```
movl $0x00002468, %edx
movl $0x00001234, %eax
movl $0x24680, %ebx
divl %ebx  # %eax ← %edx:%eax / %ebx o resto fica em %edx
pushl %edx  # salva na pilha para nao perder no printf
pushl %eax
pushl $12
pushl $saida
call printf
```

13) dividindo dados de 32 bits por dados de 16 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 16 bits

```
movl $0, %eax
movl $0, %edx
movw $0x8817, %ax
movw $0x8800, %bx
divw %bx  # %ax ← %dx:%ax / %bx, o resto fica em %dx
pushl %edx  # salva na pilha para nao perder no printf
```

```
pushl %eax
pushl $13
pushl $saida
call printf
```

14) dividindo dados maiores de 32 bits por dados de 16 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 16 bits

```
movl $0, %eax
movl $0x1, %edx
movw $0xFF17, %ax
movw $0xFF00, %bx
divw %bx  # %ax ← %dx:%ax / %bx, o resto fica em %dx
pushl %edx  # salva na pilha para nao perder no printf
pushl %eax
pushl $14
pushl $saida
call printf
```

15) dividindo dados de 16 bits por dados de 8 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 8 bits

```
movl $0, %eax
movl $0, %edx
movw $0x00F7, %ax
movb $0xF0, %bl
divb %bl  # %al ← %ax / %bl, o resto fica em %ah
movl %eax, %edx
sarw $8,%dx
pushl %edx
andw $0x00FF, %ax
pushl %eax
pushl $15
pushl $saida2
call printf
```

16) dividindo dados maiores de 16 bits por dados de 8 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 8 bits

```
movl $0, %eax
movl $0, %edx
movw $0x01F7, %ax
movb $0xF0, %bl
divb %bl  # %al ← %ax / %bl, o resto fica em %ah
movl %eax, %edx
sarw $8,%dx
pushl %edx
andw $0x00FF, %ax
pushl %eax
pushl $16
pushl $saida2
call printf
```

Resumo: A instrução *div* executa operações sobre dados inteiros sem sinal e envolve 4 operandos: dividendo, divisor, quociente e resto, sendo explícito apenas o divisor. Genericamente, instrução *div* possui o seguinte formato:

```
"divx divisor" # AL \leftarrow AX / divisor e AH \leftarrow resto ; ou # AX \leftarrow DX:AX / divisor e DX \leftarrow resto ; ou # EAX \leftarrow EDX:EAX / divisor e EDX \leftarrow resto
```

onde x=1, w=b, dependendo do operando divisor (quociente e resto também) ser de 32, 16 ou 8 bits, respectivamente; o operando divisor pode ser registrador ou memória. O operando dividendo (valor que será dividido pelo divisor) deve estar no registrador AX, para dados de 16 bits, ou no par de registradores DX:AX, para dados de 32 bits, ou no par de registradores EDX:EAX para dados de 64 bits. Note que o dividendo possui o dobro da capacidade de armazenamento com relação aos operandos divisor, quociente e resto. Para dividendos de 16, 32 e 64 bits, os pares de resultado (quociente, resto) serão armazenados nos seguintes pares de registradores (AL,AH), (AX,DX) e (EAX,EDX), respectivamente. Para maiores informações, veja o livro Professional Assembly Language página 221.

ATENÇÃO: Conforme os valores dos dados envolvidos na divisão, o dado resultante pode ser maior que a capacidade de armazenamento final, causando um erro (overflow ou core dump). Cabe ao programador tomar o cuidado sobre o tamanho dos dados. Para divisóes de inteiros com sinal, use a instrução *idiv*. Para maiores informações, veja o livro Professional Assembly Language página 222.

17) multiplicando dados de 32 bits por dados de 32 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 64 bits

```
movl $0x12345678, %eax
movl $0x2, %ebx
mull %ebx  # %edx:%eax ← %eax * %ebx
pushl %eax
pushl %edx
pushl $17
pushl $saida3
call printf
```

18) multiplicando dados maiores de 32 bits por dados de 32 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 64 bits

```
movl $0xFFFFFFFF, %eax
movl $0x2, %ebx
mull %ebx  # %edx:%eax ← %eax * %ebx
pushl %eax
pushl %edx
pushl $18
pushl $saida3
call printf
```

19) multiplicando dados de 16 bits por dados de 16 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 32 bits

```
movl $0, %edx # apenas para limpar antes
movl $0, %eax # apenas para limpar antes
movw $0x5678, %ax
movw $0x2, %bx
mulw %bx # %dx:%ax ← %ax * %bx
pushl %eax
pushl %edx
pushl $19
```

```
pushl $saida3
call printf
```

20) multiplicando dados maiores de 16 bits por dados de 16 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 32 bits

```
movl $0, %edx  # apenas para limpar antes
movl $0, %eax  # apenas para limpar antes
movw $0xFFFF, %ax
movw $0x2, %bx
mulw %bx  # %dx:%ax ← %ax * %bx
pushl %eax
pushl %edx
pushl $20
pushl $saida3
call printf
```

21) multiplicando dados de 8 bits por dados de 8 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 16 bits

```
movl $0, %edx  # apenas para limpar antes
movl $0, %eax  # apenas para limpar antes
movb $0x78, %al
movb $0x2, %bl
mulb %bl  # %ax ← %al * %bl
pushl %eax
pushl $21
pushl $saida
call printf
```

22) multiplicando dados maiores de 8 bits por dados de 8 bits, com inteiros sem sinal, gerando um dado de 16 bits

```
movl $0, %edx  # apenas para limpar antes
movl $0, %eax  # apenas para limpar antes
movb $0xFF, %al
movb $0x2, %bl
mulb %bl  # %ax ← %al * %bl
pushl %eax
pushl $22
pushl $saida
call printf
```

Resumo: A instrução *mul* executa operações sobre dados inteiros sem sinal e envolve 3 operandos: multiplicando, multiplicador e resultado, sendo explícito apenas o multiplicador. Genericamente, instrução *mul* possui o seguinte formato:

```
"mulx multiplicador" # AX \leftarrow AL * multiplicador; ou # DX:AX \leftarrow AX * multiplicador; ou # EDX:EAX \leftarrow EAX * multiplicador
```

onde x=1, w ou b, dependendo do multiplicador (ou multiplicando) ser de 32, 16 ou 8 bits, respectivamente; o operando *multiplicador* pode ser registrador ou memória. O multiplicando (valor que será muliplicado pelo multiplicador) deve estar no registrador AL, para dados de 8 bits, ou no par de registradores DX:AX, para dados de 32 bits, ou no par de

registradores EDX:EAX para dados de 64 bits. Para multiplicando (ou multiplicador) de 8, 16 e 32, após a operação, os pares de resultados (quociente,resto) ficarao nos seguintes pares de registradores (AL,AH => AX), (AX,DX) e (EAX,EDX), respectivamente. Para maiores informações, veja o livro Professional Assembly Language página 216.

ATENÇÃO: Conforme os valores dos dados envolvidos na multiplicação, o dado resultante pode ser maior que a capacidade de armazenamento final, causando um erro (overflow ou core dump). Cabe ao programador tomar o cuidado sobre o tamanho dos dados.Para divisóes de inteiros com sinal, use a instrução *imul*. Para maiores informações, veja o livro Professional Assembly Language página 218.

DESAFIO 1: Faça um programa para calcular a seguinte expressão:
 Res = (X + 10) * z - (w / 2)
 x, w e z devem ser lidos do teclado.
 Desconsidere o resto da divisão. Mostre o resultado na tela.
 Considere a possibilidade da entrada de números negativos.

DESAFIO PRA CASA: Teste a instrução ADC e implemente 2 exemplos bem diferentes. Teste a instrução SBB e implemente 2 exemplos bem diferentes. Teste a instrução IDIV e implemente 2 exemplos bem diferentes. Teste a instrução IMUL e implemente 2 exemplos bem diferentes.