
### 一、实验名称:

利用 MATLAB 仿真均匀平面波极化的传播图像(线极化,圆极化)。

### 二、实验原理:




# 三、实验设计:

- 1、确定均匀平面波的传播方向为 v 轴正方向;
- 2、在 v 轴进行采样,设置角频率、传播常数、设置电场 x 分量和 z 分量的初始相位;
- 3、计算每个采样点在每个时间的 Ex 分量和 Ez 分量; 4、生成传播动画,观察两种极化的均匀平面波的图像。

## 四、实验代码及结果分析:

## 1、线极化




```
clear all
c1c
Em = 0.1*55 + 5;
Exm = 5; % x 分量幅值
Ezm = (Em^2 - Exm^2)^(0.5); % z 分量幅值
w = 10; % 角频率
k = w; % 传播常数
y = 0:0.01:3; % 对 y 轴进行采样
m0 = zeros(size(y)); % 与 y 取样序列规模相同的 0 序列
Qx = 0; %x 分量初相角
Qz = 0; %z 分量初相角 可取 0、+-pi
figure
for t=0:500
   Ex = Exm*cos(w*t*1e-2-k*y+Qx);% 计算 x 方向幅值瞬时序列
   Ez = Ezm*cos(w*t*1e-2-k*y+Qz); % 计算 z 方向幅值瞬时序列
   plot3(m0, y, m0, 'black', 'LineWidth', 3); %画参考轴线
   hold on
   plot3(Ex, y, m0, 'm', 'LineWidth', 1.1); % 画 x 轴方向分量
   hold on
   plot3(m0, v, Ez, 'b', 'LineWidth', 1.5);% 画 z 轴方向分量
   hold on
   plot3(Ex, y, Ez, 'g', 'LineWidth', 1.2); % 画 Em 传播曲线
   hold off
   xlabel('电场Ex');
   vlabel('传播方向');
   zlabel('电场 Ez');
   title('线极化均匀平面波传播示意图','fontsize',14);
   set (gca, 'fontsize', 12);
   drawnow
end
axProjection3D('Y') % 画沿负 y 轴的投影
```

#### 2、线极化结果分析:

上图取 x 和 z 的初相位为 0,通过简单设置 Qz 的值就可以得到不同方向的线极化均匀平面波。由图上沿负 y 轴投影可以验证此均匀平面波为线极化均匀平面波。

#### 3、圆极化

左旋圆极化化均匀平面波传播示意图



clear all

c1c

Em = 0.1\*55 + 5;

Exm = 5; % x 分量幅值

Ezm = (Em<sup>2</sup> - Exm<sup>2</sup>)<sup>(0.5)</sup>; % y 分量幅值

w = 10; % 角频率

k = w; % 传播常数

y = 0:0.01:3; % 对 y 轴进行采样

m0 = zeros(size(y)); % 与 y 取样序列规模相同的 0 序列

Qx = 0; %x 分量初相角

Qz = pi/2; %z 分量初相角 pi/2 左旋圆极化 -pi/2 右旋圆极化 figure

for t=0:500

Ex = Exm\*cos(w\*t\*1e-2-k\*y+Qx); % 计算 x 方向幅值瞬时序列

Ez = Ezm\*cos(w\*t\*1e-2-k\*y+Qz); % 计算 z 方向幅值瞬时序列

plot3(m0, y, m0, 'black', 'LineWidth', 3); %画参考轴线

hold on

plot3(Ex, y, m0, 'm', 'LineWidth', 1.1); % 画 x 轴方向分量

hold on

plot3(m0, y, Ez ,'b', 'LineWidth', 1.5);% 画 z 轴方向分量

hold on

plot3(Ex, y, Ez,'g','LineWidth', 1.2); % 画 Em 传播曲线

hold off

xlabel('电场Ex');

```
ylabel('传播方向');
zlabel('电场 Ez');
title('左旋圆极化均匀平面波传播示意图','fontsize',14);
set(gca,'fontsize',12);
drawnow
end
axProjection3D('Y')
```

## 4、圆极化结果分析:

上图取的是左旋圆极化波作为示例,通过设置 Qz 就可以控制产生的圆极化方向。当 Qx-Qz=pi/2 时,产生的右旋圆极化均匀平面波;当 Qx-Qz=-pi/2 时,产生左旋圆极化均匀平面波。从上图沿-y 轴投影的结果可以验证均匀平面波为圆极化。