# 安装 CentOS

Hadoop 是一个开源软件,一般情况下会将其部署到 Linux 系统上,但它也可以运行于多种不同操作系统上,比如 freebsd,aix 等系统,甚至可以运行在 Windows 的 cygwin 环境 。

由于 Linux 发行版众多,可根据各自偏好选择相应的 Linux 发行版,这里我们选择红帽体系下的免费操作系统 CentOS7.6(1810)作为 hadoop 运行平台。

CentOS 支持多种安装方式,使用较多的是用光盘进行本地安装和通过 PXE 网络启动进行部署,偶尔还会使用 VNC 或 SSH 进行远程安装部署,在这里由于我们使用桌面虚拟机环境,最简单的方式是使用 ISO 文件进行本地安装。

### 1. 下载镜像

首先下载 CentOS 系统 x86 架构平台的 ISO 文件,从 7.0 开始, CentOS 在 x86 平 台 上 仅 提 供 64 位 版 本 , CentOS 官 方 下 载 网 站 为 https://www.centos.org/download/,由于国外网站下载速度较慢,建议选择国内 镜像网站进行下载,下载 ISO 文件后请选择对应的方法计算文件校验值与官网校验值对比,以确认文件下载是否完整。

国内常用 centos 镜像有:

阿里开源镜像: https://mirrors.aliyun.com/centos/7/isos/x86\_64

网易开源镜像: https://mirrors.163.com/centos/7/isos/x86\_64

华为开源镜像: https://mirrors.huaweicloud.com/centos/7/isos/x86\_64

Centos ISO 镜像文件主要有以下几种:

Minimal 可进行引导安装,仅满足最小模式安装

DVD 包含大部分软件,可满足常见方式的安装

Everything 包含所有 Centos 软件名,满足各种模式安装,可做仓库源使用

LiveGNOME Live 光盘,可直接从光盘启动系统,桌面使用 GNOME 环境

其中 Minimal, DVD, Everything 都可进行系统安装, DVD 使用居多, 本次 安装我们可选择 Minimal 进行最小安装, 其它软件可以在后续使用中按需安装。

### 2.创建虚拟机

打开 Vmware Workstation 虚拟机软,点击创建新的虚拟机,选择典型即可。



新建虚拟机


选择安装源,如果有安装光盘并且本机有光盘驱动器,可将安装光盘放入光驱,然后 选择物理驱动器,在这里我们已有下载的安装光盘镜像文件,VWMARE 软件可以直接从镜 像文件读取进行安装,可以省掉高刻录光盘的过程。

这里我们请选择第三项"稍后安装操作系统",不要直接选择第二项,第二项的安装模式类似于无人值守的自动安装模式,它会自动判断所选择光盘镜像的操作系统类型,这种方式与在物理机或真机上的安装方式有所不同,并且后结的向导内容也会改变。

新建虚拟机向导
<b>安装客户机操作系统</b> 虚拟机如同物理机,需要操作系统。您将如何安装客户机操作系统?
安装来源:
○ 安装程序光盘(D):
<b>⇒</b> CD 驱动器 (F:)
○ 安装程序光盘映像文件(iso)(M):
→ 浏览(R)
● 稍后安装操作系统(S)。
创建的虚拟机将包含一个空白硬盘。
帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

安装源选择

选择操作系统类型,这里我们选择 Linux 操作系统,然后再选择 CentOS7 64 位发行版



操作系统类型选择

设置虚拟机名称及存放位置,这里清注意,默认每个虚拟机会生成一个以虚拟机名 称的目录来存放虚拟机相关文件.




### 注意:

不要将多个虚拟机文件直接放到一个目录中,即使虚拟机使用了不同 名称,也会有几个文件可能会用到相同文件名,否则在创建快照后有可能 虚拟机就不可使用了。



虚拟机名称及位置

设置虚拟机磁盘大小,这里可根据项目需求来设置相应的磁盘空间



指定磁盘大小

## 说明:



上图中选择了将虚拟磁盘文件存储为单个文件,此时这个文件大小最大可达 50G,这种方式在目前的 Windows 系统上一般没有问题。至于倒底是选择存储为 单个文件还是多个文件,准确的设置要针对所在磁盘分区的文件系统来判断,此 处设置两个选项的目的主要就是为了应对不同格式的文件系统,如果设置不当 ,可能造成虚拟机损坏。

表 3-1 常见文件系统支持单个文件的最大值:

\ N - 1 \ 1 \ 6	V 4 V M H 1 M	
文件系统格式	单个文件最大值	默认使用的操作系统
FAT16	2G	Dos/Win95
FAT32	4G	Win98/ME
exFAT	16EB	-
NTFS	64G	WinNT
NTFS5.X	2TB	WinXP/Win7/Win2000/2003/
Ext2	16GB-2TB*	Linux
Ext3	16GB-2TB*	Linux
Ext4	16GB-256TB*	Linux
XFS	16TB	Linux

\*ext2/ext3/ext4 文件系统支持单个文件大小跟 block 大小有关

如查选择将磁盘文件存储为多个文件,虚拟软件将会根据虚拟机磁盘空间大小生成多个文件,在使用过程中,当单个文件大小达到 2G 时,将会把数据写入下一个文件,保证每个文件不大于 2G,以适应多种不同文件系统。

修改虚拟机硬件设置:



#### 选择修改硬件


调整虚拟机内存大小,CPU 数量,选择下载的 ISO 安装镜像文件,设置网络模式为NAT。



虚拟机硬件修改




CPU 数量修改




选择光盘镜像

完成虚拟机设置并启动虚拟机。



虚拟机创建完成

由于后续安装好系统后,需要进行网络通讯,在这里先记录下选择的网络模式的相关信息。



NAT 网络环境

根据上图中的信息可记录下以下信息:

网络地址: 192.168.74.0/24 网关: 192.168.74.2

DHCP 分配地址范围:192.168.74.128-192.168.74.254