Alapkonfiguráció

- 1. A hálózati eszközök (forgalomirányító, kapcsoló) konfigurálásához hozzáférhetünk:
 - Konzol vonalon
 - AUX vonalon
 - Telnet vonalon
 - SSH vonalon
- 2. A Cisco eszközökön a következő módokban dolgozhatunk:
 - felhasználói mód Router>
 - privilegizált mód Router#
 - globális beállítások
- 3. Összeköttetés (konzol vonalon):
 - Console kábel
 - PC RS232 port
 - Router/Switch Console port
- 4. Terminal program:
 - Bits per seconds 9600
 - Data bits -8
 - Parity None
 - Stop bits -1
 - Flow control None

- 5. Váltás a módok között:
 - Induláskor a felhasználói módba jutunk Konzol vonali jelszó
 - enable → privilegizált módba jutunk Enable jelszó (sima/titkos)
 - $exit \rightarrow egy szinttel feljebb$
 - end → privilegizált módba lépünk
 - configure terminal → konfigurációs mód
- 6. Eszköz nevének beállítása:
 - Router>enable
 - Router#configure terminal
 - Router(config)#hostname *R1*
 - R1(config)#
- 7. Jelszó privilegizált módhoz:
 - Router(config)#enable password SIMA
 - Router(config)#enable secret TITKOS (ez az erősebb)
- 8. Jelszó felhasználói módhoz (konzol vonali jelszó):
 - Router(config)#line console 0
 - Router(config-line)#password JELSZO
 - Router(config-line)#login
 - Router(config-line)#logging synchronous (szinkronizált beléptetés)
- 9. Jelszó telnet módhoz:
 - Router(config)#line vty 0 15
 - Router(config-line)#password JELSZO
 - Router(config-line)#login
 - Router(config-line)#logging synchronous (szinkronizált beléptetés)
 - PC-n parancssorba: **telnet** *CELIP*

- 10. Jelszavak titkosítása a konfigurációs állományokban:
 - Router(config)#service password-encryption
- 11. Napi üzenet megadása:
 - Router(config)#banner motd #Üzenet#
 - Router(config)#banner motd -Üzenet-
 - Router(config)#banner motd "Üzenet"
- 12. Belépési üzenet megadása:
 - Router(config)#banner login #Üzenet#
 - Router(config)#banner login -Üzenet-
 - Router(config)#banner login "Üzenet"
- 13. Parancs-felderítés kikapcsolása:
 - Router(config)#no ip domain-lookup
- 14. Tartomány megadása:
 - Router(config)#ip domain-name tartomany
- 15. Konfiguráció mentése (futó konfiguráció az indítási konfigurációba):
 - Router#copy running-config startup-config
 - Router#write
- 16. Konfiguráció mentése (indító konfiguráció a futó konfigurációba):
 - Router#copy startup-config running-config
- 17. Konfiguráció tartalmának megtekintése:
 - Router#show running-config
 - Router#show startup-config
- 18. Eszköz újraindítása:
 - Router#reload

- 19. Felhasználói névvel való belépés:
 - Router(config)#username FELHASZNALÓNÉV privilege 15 password JELSZO
 - Router(config)#**username** *FELHASZNALÓNÉV* **privilege** 15 **secret** *JELSZO*
 - Router(config-line)#login local ← helyi beléptetés
- 20. SSH engedélyezése: (hostname, ip domain-name kötelező)
 - Router(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
 - Router(config)#ip ssh version 2
 - Router(config)#line vty 0 15
 - Router(config-line)#transport input ssh
 - Router(config-line)#login local
 - Router(config-line)#**privileg level** 15
 - PC-n parancssorba: **ssh** –**l** FELHASZNALONEV CELIP