本 SDK 目前版本(0.9)提供 COIMOTION API 的呼叫,開發者可透過 SDK 的使用簡化 API 的呼叫與處理,並提供登入/註冊的 API,簡化開發者的作業流程,省去處理 token 更新與發送步驟,不過開發者亦可透過一般的 HTTP request 方法使用 COIMOTION API。

## SDK Functions

目前 COIMOTION SDK 提供 HTTP request 的 API 呼叫方法,未來會隨著 COIMOTION 的成長逐步增加更多的功能,在 0.9 版,本 SDK 提供有:

- initSDK:(void(^)(NSError \*))errBlock 初始化 SDK, 此 SDK 在使用前要先執行[coimSDK initSDK:^(NSError \*err){}], 如果有 SDK 設定相關的錯誤,可在 block 中透過 NSError 物件得知。
- sendTo:(NSString \*)relativeURL withParameter:(NSDictionary \*)params delegate: (id)delegate

發送 API 至開發者設定的功能元,relativeURL 格式為[CA]/[RS]/[OP],parameter 為 NSDictionary 物件,將要發送的參數以 key-value 的方式儲存至 NSDictionary 後一併發送,如果沒有參數的話,可輸入 nil。

• loginTo:(NSString \*)relativeURL withParameter:(NSDictionary \*)params delegate: (id)delegate

發送登入 API 至開發者設定的功能元(需對應 core/user/login), relativeURL 格式為[CA]/[RS]/[OP], parameter 必需有"accName"與"password"。

• registerWithParameter:(NSDictionary \*)params delegate: (id)delegate

註冊使用者,COIMOTION 在註冊流程分為兩步,先註冊取得 actID 後再啟用該 actID,考量到 app 使用者的註冊順暢度,在 SDK 中自動幫註冊的使用者啟用帳號,開發者使用此方法時,如果有成功取得回應即表示該帳號已啟用並取得 token 可進行之後的 API 操作。

• attachFiles:(NSArray \*)files To:(NSString)relatieURL withParams:(NSDictionary \*)params delegate: (id)delegatet

上傳檔案至相關功能元(須繼承 cms/page/attach 或 cms/geoLoc/attach), params 請參照相對應的功能元,nType 參數在 SDK 可 用"nType.NICON","nType.NFILE","nType.NIMAGE","nType.NAUDIO" 及"nType.NVIDEO"以方便選擇。files 為欲上傳檔案的路徑,類型為 NSArray, 目前上傳限制為一次 1mB。

• logoutFrom:(NSStroing \*)relativeURL delegate: (id)delegate

將使用者登出,relativeURL的功能元必需繼承自 core/user/logout

關於 delegate 方法

此 SDK 使用 delegate 的方式做 callback, 因此開發者使用 SDK 方法時需要傳入 delegate 時,請傳入一個有實作下敘方法的物件,並在其中實作對應的處理方法

• coimConnectionDidFinishLoading: (NSURLConnection \*)connection withData:(NSDictionary \*)responseData

當 API 呼叫完成時,如果 COIMOTION 有正確回應且成功的話,會把 JSON 解析為 NSDictionary 物件,開發者在此方法中可直接從 responseData 取出對應 key 值的物件

• coimConnection: (NSURLConnection \*)connection didFailWithError: (NSError \*)error

SDK 在處理、發送 API 或解析回應資料時有任何錯誤,會呼叫此方法並將 error 做為參數傳入,開發者可以在此方法中處理各種錯誤的對應。

• coimConnection: ()connection progresss: (float)percentage 如果是上傳或下載資料時,可由此方法取得傳輸進度

## 使用 coimSDK

a. 取得 COIMOTION SDK

可由 COIMOTION 網站下載 (http://tw.coimotion.com/wcoim/SDK/COIMOTION-SDK-iOS.zip),其中會包含有一個 coimSDK.h 及兩個目錄,目錄下有 libcoimSDK.a 檔 (之後會說明兩者差異)

b. 在 xcode 專案中引用

xcode 下,file -> Add Files To [project name],選擇下載的 coimtion SDK 目錄,把 coimSDK.h 與 libcoimSDK.a 加入專案,(如果是要在模擬器中使用的話,請加入 Release-iphonesimulator 下的 ,實機用的話請加入 Release-iphoneos 的)。

接下來在專案的[project name]-info.plist 中加入 coim\_app\_code 與 coim\_app\_key 的 key, value 請登入 COIMOTION 網站,進入"APP 管理"

選擇對應的 APP,並切換至"基本資料"分頁,其中的代碼即為coim\_app\_code 的 value,程式金鑰則是 coim\_app\_key 的值。 完成後便可以在程式中使用 SDK 囉

c. 如有問題,可到 COIMOTION 網站留言。