МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Компьютерная графика» Тема: Кубические сплайны

Студент гр. 0304	Максименко Е.М
Преподаватель	Герасимова Т.В.

Санкт-Петербург

Цель работы.

- изучение сплайнов и области их применения
- изучение способов построения сплайнов

Задание.

Реализовать интерактивное приложение, отображающее заданные полиномиальные кривые.

При этом для кривых, состоящих из нескольких сегментов, должно быть обеспечено свойство непрерывной кривизны. Программа должна позволять пользователю: интерактивно менять положение контрольных точек, касательных, натяжений.

Вариант 12.

Кубический сплайн, состоящий из 2-х сегментов.

Выполнение работы.

Работа была выполнена с использованием языка программирования C++ и фреймворка Qt 6. Каркасом программы послужила программа из работы 1.

В работе необходимо построить кубический сплайн, состоящий из нескольких сегментов. Для вычисления функции сплайна был написан класс *Spline* (см. рис. 1).

```
#ifndef SPLINE_H
     #define SPLINE_H
     #include <QVector>
     #include <QPointF>
  v class Spline
       Spline(const QVector<QPointF>& points);
11
        void build();
12
        void flush();
        double getValue(double x) const;
14
15
        double _h(int i) const;
         double _s(int i) const;
16
        double _r(int i) const;
        void _forward_traverse();
        void _backward_traverse();
        void _calculate_abd_coefficients();
         struct Coefficients
24
            double a;
            double b;
            double c;
28
            double d;
        };
        const QVector<QPointF>& _points;
        QVector<Spline::Coefficients> _coefficients;
        QVector<QPointF> _forward_traverse_coefficients;
34
     #endif // SPLINE H
```

Рисунок 1. Класс Spline

Класс *Spline* принимает набор точек, по которым он будет строиться и сохраняет их в поле *_points*. Класс имеет 3 публичных метода:

- *void build()* метод вычисления коэффициентов кубического полинома для каждого сегмента сплайна по заданным точкам.
- *void flush()* метод очистки вектора коэффициентов полиномов и вектора для промежуточных вычислений.
- double getValue(double x) метод получения значения функции сплайна в точке x.

Для вычисления функции сплайна используется метод *void build()*, который последовательно вызывает методы *void _forward_traverse()*, *void _backward_traverse()*, *void _calculate_abd_coefficients()*. При расчете коэффициентов использовались выкладки с рис. 2-3.

```
4: (x)=a;+6: (x-xi)+C: (x-xi)+d: (x-xi)
    Yi (xi-1) = yi-1 , y: (x:) = y:
    4'_{i}(x_{i}) = \varphi'_{i}, (x_{i}) (4)
   4" (x:) = 4" (x:) (5)
   \varphi^*_{1}(x_{\bullet}) = 0 (6)
  4" ~ (x =) =0
  \frac{u_{j}(x_{i}) = 0}{u_{i}(x_{i}) = 0} \Rightarrow \frac{u_{j}(x_{i}) = 0}{a_{i} = y_{i-1} = y(x_{i-1})} \Rightarrow a_{i} + b_{i}h_{i} + c_{i}h_{i}^{2} + d_{i}h_{i}^{3} = y_{i}(g), \text{ so } h_{i} = x_{i} - x_{i-1}, i \in [x_{i}, n]
  \varphi'_{i}(x) = b_{i} + 2c_{i}(x - x_{i-1}) + 3d_{i}(x - x_{i-1})^{2} (10)
  Pi(x) = 2c; +6d; (x-x:-1)
    ug (4), (5) u (10), (11) =>
  bi + 2Cihi + 3dihi = bin (12)
C_{i} + 3d_{i}h_{i} = C_{i+1}
M_{j} (6), (7) u (11) \Longrightarrow
    C,=0
                                            (14)
   Cn+3dnh=0
  u_{j} (13) \Longrightarrow d_{i} = \frac{C_{i+1} - C_{i}}{3h_{i}}
  Uz (8), (9) u (16) =>
     b_{i} = \frac{y_{i} - y_{i-1}}{h_{i}} - \frac{(c_{i}h_{i} + \frac{c_{i+1} - c_{i}}{3h_{i}}h_{i}^{2})}{1} = \frac{y_{i} - y_{i-1}}{h_{i}} - \frac{(c_{i+1} + 2c_{i})h_{i}}{3} (17)
 Uz (16), (17) u (12) =
    \frac{y_{i} - y_{i-1}}{h_{i}} - \frac{(c_{i+1} + 2c_{i})h_{i}}{3} + h_{i}(c_{i} + c_{i+1}) = \frac{y_{i-1}y_{i}}{h_{i+1}} - \frac{(c_{i+2} + 2c_{i})h_{i+1}}{3}
3h_{i}(c_{i} + c_{i+1}) - h_{i}(c_{i+1} + 2c_{i}) + h_{i+1}(c_{i+2} + 2c_{i}) = 3\left(\frac{y_{i+1}y_{i}}{h_{i+1}} - \frac{y_{i} - y_{i-1}}{h_{i}}\right)
    Tshici+3hici+1 - hibin - 2hici+hincing +2hincing
 При i=n →
    Cn+1 = 0 (19)
```

Рисунок 2. Вывод формул для коэффициентов сплайна




Рисунок 3. Вывод формул для коэффициентов сплайна

Согласно данным выкладкам, набор коэффициентов {c_i} вычисляется методом прогонки, состоящим из прямого прохода (метод *void* _*forward_traverse()*) и обратного прохода (метод *void _backward_traverse()*). После вычисления коэффициентов {c_i} можно вычислить оставшиеся коэффициенты полиномов (метод *void _calculate_abd_coefficients()*). Код данных методов приведен в листингах 1-3.

Листинг 1. Описание метода *void _forward_traverse()*

```
void Spline::_forward_traverse()
{
   double k = 0.f;
   double l = 0.f;

   _forward_traverse_coefficients.emplace_back(0, 0);
   _forward_traverse_coefficients.emplace_back(k, 1);
   for (int i = 2; i < _points.size(); ++i)
{
      double denominator = _s(i) - _h(i - 1) * 1;
      double new_k = (_r(i) - _h(i - 1) * k) / denominator;
      double new_l = _h(i) / denominator;
      _forward_traverse_coefficients.emplace_back(new_k, new_l);
      k = new_k;</pre>
```

```
1 = \text{new } 1;
    }
}
      Листинг 2. Описание метода void _backward_traverse()
void Spline:: backward traverse()
    int n = _forward_traverse_coefficients.size() - 1;
    _coefficients[n].c = _forward_traverse_coefficients.at(n).x();
    for (int i = n - 1; i > 1; --i)
         coefficients[i].c =
            \_forward_traverse_coefficients.at(i).x() -
            __forward_traverse_coefficients.at(i).y() * _coefficients[i + 1].c;
      Листинг 3. Описание метода void _calculate_abd_coefficients()
void Spline::_calculate_abd_coefficients()
    for (int i = 1; i < _points.size(); ++i)</pre>
        \_coefficients[i].a = \_points.at(i - 1).y();
        if (i < _points.size() - 1)</pre>
            \_coefficients[i].b = (
            _points.at(i).y() - _points.at(i - 1).y()
) / _h(i) - (
                 _coefficients[i + 1].c + 2 * _coefficients[i].c
          else
        }
            _coefficients[i].b = (
                _points.at(i).y() - _points.at(i - 1).y()
            ) / _h(i) - (2 * _coefficients[i].c) * _h(i) / 3;
        if (i < _points.size() - 1)</pre>
            _coefficients[i].d = (
                 _coefficients[i + 1].c - _coefficients[i].c
            ) / (3 * _h(i));
        } else
            _coefficients[i].d = -_coefficients[i].c / (3 * _h(i));
    }
```

Отрисовка сплайна происходит путем разбиения отрезка между первой и последней опорной точкой на равные отрезки небольшой длины. Для краев данных отрезков вычисляется значение сплайна в данных точках, после чего строится линия, соединяющая эти две краевые точки.

Для настройки сплайна была добавлена возможность интерактивно добавлять новые точки, перемещать и удалять их. При изменении набора опорных точек сплайн перестраивается в реальном времени.

Описание свойств сплайна.

Кубический сплайн состоит из набора сегментов, которые задаются полиномом степени не выше 3-й. Сплайн обладает дефектом 1, т. к. степень интерполирующей сегмент функции составляет 3, а количество непрерывных производных — 2. Для каждого сегмента соблюдается условие гладкости (в краевых точках (с одинаковым х) соседних сегментов совпадают между собой значения функции, первой и второй производных).

В компьютерной графике кубические сплайны используются для определения контуров различных изображений: задается некоторое количество опорных точек, определяющих контур, после чего они объединяются плавной кривой — сплайном.

Тестирование.

Результаты тестирования см. на рис. 4-6.




Рисунок 4. Сплайн с 3-мя опорными точками




Рисунок 5. Сплайн с 4-мя опорными точками




Рисунок 6. Сплайн с 10-ю опорными точками

Вывод

В ходе данной работы были изучены кубические сплайны и область их применения в компьютерной графике. Была разработана программа, позволяющая интерактивно управлять набором опорных точек для визуализации кубического сплайна.