Experiment Report For Oslab 2019

Chen Xu 171180558

April 8, 2019

1 L1:alloc

1.1 思路

分为两个部分来进行alloc的编写,

其一,使用bitmap维护的大内存的访问和查询,这一部分需要对alloc的操作进行上锁,以维护bitmap的性质;

其二,直接访问并赋值的小内存申请,在alloc中首先申请小的一块内存,进而做到实时分配,若当前内存已满,则回到第一种情况,申请一块大的内存进行访问,再给小的分配即可,此步不需要上锁。

free操作则仅仅需要修改bitmap即可。

bitmap的定义如下:

1.bmp[i] 维护第i-lowbit(i) 到 i的连续的大内存块的使用信息,bmp[i] = 0 表面未使用,其余情况均为占用中。

2.alloc申请一块较大内存时(假设为i),将i - lowbit(i) - i的bmp 全部设置为1((初始一定全部为0),并使得

$$bmp[p] + +; p = i + lowbit(i) \quad while(p < mpsize)$$

即将包含bmp[i]的所有大内存块全置为已占用,这样一来,bmp[i]=0时,意味着其子内存块都未被使用,我们便维护好了内存连续的信息。

3.free仅需将bmp[i] - bmp[i - lowbit(i)] 全部清零即可,同时,i对应的所有上层标记应减一(bmp[i]的内存已释放)

1.2 具体实现

1 L1:ALLOC 2

ALLOC

```
static void* kalloc(size_t size) {
            if (size >=BLOCK_SIZE) {
2
3
                     lock(alloc_lk);
                     size = size + (BLOCK\_SIZE - size\%BLOCK\_SIZE)
4
5
                     size/=BLOCK_SIZE;
                     int pos=bt_alloc(size);
6
7
                     unlock(alloc_lk);
                     return (void *)(pm_end-pos*BLOCK_SIZE)
 8
9
            else {
10
                     size = size + base_sz - size\%base_sz;
11
                     if (! current_ptr | | off_set+size >=
12
                         BLOCK_SIZE) {
                              lock(alloc_lk);
13
14
                              cu_pos=bt_alloc(1);
                               current_ptr=pm_end-cu_pos*
15
                                  BLOCK_SIZE;
                               off_set=size;
16
                              unlock (alloc_lk);
17
                     }
18
                     else {
19
20
                               off_set+=size;
                              bt_add(cu_pos);
21
22
23
                     return (void *)(current_ptr+off_set-
                         size);
            }
24
25
```

1 L1:ALLOC 3

FREE

```
1
           lock(alloc_lk);
           intptr_t pos=(intptr_t)ptr;
2
           while (pos%BLOCK_SIZE)
3
                    pos -= pos%BLOCK_SIZE;
4
5
           }
6
           pos=pm_end-pos;
7
           pos/=BLOCK_SIZE;
8
           bt_free (pos);
9
           unlock (alloc_lk);
```

其中,带bt前缀的函数均为在bitmap上的操作,在alloc.h中实现并定义,这样就实现了数据维护与函数调用的模块化,在调试中给了我很大的帮助。

1.3 遇见的问题

虽然此方法实现了alloc和free中内存的连续等信息的维护,并且未使用链表等数据结构,其框架较为清晰与精巧(自吹自擂),但问题也十分明显。

其一,资源存在浪费,比如1-8的内存,如果我申请了1的内存再申请7的内存,由于分割内存时bitmap只能考虑2的幂的大小的块,这会导致内存的无法分配,即使存在一个连续的7长度的内存(2-8).

其二,碎片化与效率之间的矛盾:如果在查询内存时,我进行随机的index查询(同一长度(lowbit(i) == l)的位置可表示为(randindex*2*l+l)),其得到内存块的速度会大大提高,但这会导致内存的碎片化,大量的连续内存无法使用,而如果简单的顺序访问,碎片化大大减少(例如连续的1内存的申请会占用1,3,5,7,9....)等空间,基本是紧凑的分配,但效率会下降(最坏遍历整个bitmap),目前还没想到较好的解决方法,根据workload我选择了碎片化较低,冲突较少的顺序访问。