WEST CANONIAL TEREGO

「电计 2203 班」周常规知识整理共享

122ns 41

日期: 2024-11-13 学科: 计算机网络

本文档用于对《计算机网络》作出简明复习,自顶向下讲述。

互联网究竟是什么样的?从硬件来看,有许多网络边缘和网络核心部件;从软件来看,有许许多多的协议,约定着硬件们通信的方法。

互联网由一个个「网络的网络」相连。数据、报文在网络边缘之间传递,需要考虑多种多样的因素,如延迟、丢包、稳定性……从 1967 年的 ARPANET「阿帕网」问世,网络经过一轮一轮的迭代,逐渐演化成了今天我们看到的模样。

1 应用层

如今应用层有两种服务模式: C-S 模式和 P2P 模式, 前者应用居多。我们的电脑与客户端通信, 其实是一个个进程与客户端的相关进程通信。这些进程, 象征着网络中通信的结点, 我们称之为「套接字」(socket)。套接字是承应用层、启传输层的一个小层。

怎么定位一个互联网上的网站呢?可以使用 IP 地址,但更常见的做法是使用域名。域名对人类阅读更友好,但计算机不认识它们,所以就有了「域名解析协议」(DNS)。DNS 是将域名与 IP 地址建立关系的映射表。

一个域名通常由多级组成,越靠右级别越高,比如 ys.mihoyo.com 域名由三级域名 ys、二级域名 mihoyo、一级域名 com 组成。由这些等级,理论上可以把全世界的域名用一棵域名树来管理。DNS 查询域名的 IP 地址有两种方式:递归查询、迭代查询。

管理网页内容的一种协议是「超文本传输协议」(HTTP),它使用 TCP 作为下层协议服务。我们通过输入网址访问一个网页的流程通常如下:

- 1. 浏览器分析输入的网址——学名「统一资源定位符」(URL);
- 2. 浏览器向 DNS 请求解析出 IP 地址;
- 3. DNS 成功解析出对应的 IP 地址;
- 4. 浏览器与服务器建立 TCP 连接;
- 5. 浏览器发出 HTTP 请求报文——GET 格式;
- 6. 服务器发回 HTTP 响应报文;

- 7. 释放 TCP 连接;
- 8. 浏览器将网站所指文件的内容显示出来。

以上便是应用层的基本知识。

2 传输层

传输层用于提供端到端的逻辑通信,以 TCP 和 UDP 两个协议主导。报文在这一层将变成「报文段」。

传输层要处理来自应用层不同套接字的数据,并合并下放到网络层,这便是「多路复用」。它还要将从网络层上传的报文段分类上传到不同的套接字,这便是「多路分解」。因而为了区分进程,一个 TCP 套接字用四元组表示:(源 IP 地址,源端口号,目的 IP 地址,目的端口号)。

2.1 UDP

接下来是「用户数据报协议」(UDP)。从总体来说,UDP 无连接,不可靠,不自动重传,全双工通信。但是它相比 TCP 有两个明显优势:

- UDP 协议简单方便
- UDP 延迟低,速度快

因此在一些场合, 还是需要使用 UDP 而非 TCP。

UDP 头部有 8 字节,其中的「总长度」包括头部在内(8 \sim 65535 字节)。由于 UDP 不会理会数据长度到了链路层是否超过 「最大传输单元」(MTU),因此用 UDP 要发合适大小的报文段。

为了让数据传输看起来更可靠,我们引入了「可靠数据传输协议」($rdt1.0 \sim 3.0$)。它包含四个接口组: $rdt_send()$ 、 $udt_send()$ 、 $rdt_rcv()$ 、 $deliver_data()$ 。而 rdt 从 1.0 演化到 3.0 也采取了许多举措使得传输看起来更可靠。

- 错误检测与确认应答——rdt2.0
- 字节编号与顺序控制——rdt2.1
- 丢弃 NAK 只使用 ACK——rdt2.2
- 定时重传——rdt3.0

2.2 TCP

接下来是「传输控制协议」(TCP)。从总体上看, TCP 是全双工通信, 比UDP 多了许多机制, 比如三次握手、四次挥手、流量控制、拥塞控制等, 相对

复杂。

TCP 头部有 20 字节, 其中的「总长度」包括头部在内。但需要指明, 「最大数据长度」(MSS) 不包括头部长度。

TCP 通信时,伴随着序号和确认号的机制。确认号总是对方下一个报文的起始字节的编号。建立 TCP 通信时,会经过三次握手的过程;断开 TCP 通信时,会经过四次挥手的过程。

TCP 维护一个发送窗口,发送窗口是流量窗口 (rwnd) 和拥塞窗口 (cwnd) 的较小者。流量窗口由接收端管理,它标志着发送端最多可发送的数据量,以免接收端一次接收过多的数据。拥塞窗口由发送端管理,它标志着当前受信道拥塞情况最多可发送的数据量,以免导致网络拥堵。拥塞窗口的维护分为「慢开始算法」和「拥塞避免算法」两个算法,遵循加法增大和乘法减小的原则。

以上就是传输层的基本知识。

3 网络层

在网络层中,我们研究数据报本身和它转发的方法(数据平面),也研究数据报在整个网络中「导航」的方式(控制平面)。路由器是网络层里几乎最重要的设施。

3.1 数据平面

对于一个路由器而言,数据报在其中交换,遵循内存交换、总线交换、互联 网络交换等方式,路由器尽力而为地服务。路由器自身的输出端口会控制数据报 的流动,存在缓存管理、尾部丢弃、循环调度、同级排队先来先服务等机制。

「网际互连协议」(IP)贯穿着网络层的方方面面。IP 强调适应性、简洁性、可操作性,而不保证时效性、可靠性,这是为了适应异构网络。

IPv4 头部有 20 字节, 其中的「总长度」包括头部在内。如果一个数据报太大,它便会被分片,这时候的标识、标志、片偏移字段会起作用:标识是组号,标志是 (0,MF,DF) 三位字段,片偏移是这一段相对第一段相差的字节数除以 8 得到的值。

IPv4 地址采用点分十进制表示法,由 32 位二进制数构成。IPv4 地址分为 网络号和主机号。由于 IPv4 地址数量不大,因此人们发明了种种治标但不治本 的方法来缓解 IPv4 地址用完的窘境:

地址分类 把 IP 地址分成 A,B,C,D,E 五类,如 A 类地址有 8 位网络号、24 位 主机号,等等。人们规定了一些特别的 IP 地址,如全 0 型保留备用,主机

号全1型分组广播,32位全1型为受限广播、127.0.0.1为回送地址。

CIDR 「无分类域间路由选择」(CIDR)引入了子网掩码的概念,让 IP 地址与子网掩码做与运算得到网络号。使用 CIDR 能将一个网络划分为若干个子网,也可以用于路由表汇聚(按最长前缀匹配),是考试重点。

NAT 「网络地址转换」(NAT)区分了全局与局部的 IP 地址。外界找内网的主机,只看连接内网侧的路由器对应的全局 IP 地址;而内网的 IP 地址即使与外界的 IP 地址重合也没有影响。

路由表工作的流程是「匹配 + 行动」(Match+Action)。匹配操作遵循「最长前缀匹配」: 如果目标 IP 地址同时满足路由表中的多个地址,那么路由器会取带有最长网络号前缀的那个地址来匹配,取对应地址条目的端口转发——事实上就是「最具体前缀匹配」。行动操作不止是转发操作,而包含了转发、丢弃、修改头部、上报至控制器等若干个操作。比如路由器通常匹配 + 转发,而防火墙通常匹配 + 丢弃。这体现了 OpenFlow 流表思想。

然而, IPv4 地址终究不够, 我们最终还是得使用 IPv6 地址: 它采用了冒分十六进制表示法, 由 128 位二进制数构成。如果要混用 IPv4 和 IPv6, 那么可以将 IPv6 的全部内容塞进 IPv4 的数据字段中, 是为「隧道式转发」。

在连上网时,主机如何获得一个 IP 地址? 「动态主机配置协议」(DHCP) 这个应用层协议会给出答案。DHCP 服务器位于路由器中,为路由器连接的所有子网提供服务。一般客户向 DHCP 服务器申请 IP 地址有四个步骤:客户端申请地址、服务器提供地址、客户端请求使用、服务器确认请求。

网络层传输有异常怎么办?「网际控制报文协议」(ICMP) 这个网络层协议会报告它。ICMP 负责报告差错,但不负责处理纠正。ICMP 有两种查询报文:回送请求 + 回答报文、时间戳请求 + 回答报文,其中前者正是 ping 命令的原理。

3.2 控制平面

路由器内部维护路由表和路由算法,其中路由算法对数据报在整个大网络中的「导航」有重要作用。

有以下两种著名的路由算法:

链路状态算法 (LS) 常用的有 Dijkstra 算法。假设 N' 是已确定最短路径的结点集合,初始仅包含起点。在每一轮迭代中,上一个被放入 N' 的结点 w 的最短路径长度 D(w),会更新所有 D(v)($\forall v \notin N'$),计算公式:

$$D(v) \leftarrow \min\{D(v), D(w) + c_{w,v}\},$$
对任意 $v \notin N'$

此后选取 D(v) 值最小的结点 v 放入 N' 中,一轮迭代完成。这个算法会持续到所有结点都被放进 N' 为止。

距离向量算法 (DV) 常用的有 Bellman-Ford 算法。假设 $D_x(y)$ 是从结点 x 到 结点 y 的当前最短路径,它会由 x 的所有直接邻居 v 的信息来更新:

$$D_x(y) \leftarrow \min_{v} \{c_{x,v} + D_v(y)\}$$

直到所有的 $D_x(y)$ 均不更新才结束。

在大网络中,设有许许多多个「自治系统」(AS),它们可能以国家、省份或城市为单位。这些自治系统之内用「内部网关协议」(IGP)来通信,自治系统之间用「外部网关协议」(EGP)来通信。

基于上述的两种路由算法,我们学习了两种典型的 IGP 协议和一种典型的 EGP 协议。这些协议的对比简表,如表 1 所示。

- OSPF 「开放最短路优先协议」(OSPF)是一种 IGP 协议,用于自治系统之内的通信。它使用链路状态算法(LS)即 Dijkstra 算法更新,是网络层协议,追求代价最小。在这里,每个路由器都有完整的拓扑结构;每个路由器都会直接通过 IP 数据报将相邻路由器的链路状态,通告到整个 AS 中的所有路由器。
- RIP 「路由信息协议」(RIP)也是一种 IGP 协议,用于自治系统之内的通信。它使用距离向量算法(DV)更新,基于 UDP 传输,是应用层协议,追求 跳数最少。由于距离为 16 表示不可达,因此 RIP 允许一条路径最多有 15 个路由器,只适用于小型网络。每个路由器会将自己的路由表发送到相邻 的路由器。
- BGP 「边界网关协议」(BGP)是一种 EGP 协议,用于自治系统与自治系统之间的通信。BGP 是应用层协议,基于 TCP 传输,用路径向量法更新,追求一条能到达的比较好的路径,不追求最佳。每个 AS 中都有「BGP 发言人」,每个 BGP 发言人会将路由信息发送到一些相邻的 BGP 发言人;这些路由信息在连接开始时是整个路由表,在连接过程中是有变化的部分。此外,在内部 iBGP 中,路由器使用「烫手的土豆」传输法:路由器总是向域内成本最低的路由器传输,不管域外成本有多高。

那么,各个路由器的路由表和路由算法靠什么控制呢?我们称之为「软件定义网络」(SDN)。SDN 是一种新型的网络控制架构,通过控制端,远程向每个路由器安装路由表和路由算法。这个控制的过程和路由算法归属于控制平面,而路由表归属于数据平面,这样就实现了数据平面与控制平面的分离。在 SDN 模式下,路由器的工作就变得很单纯,即收到分组、查找转发表、转发分组。

协议	内/外	层级	传输基础	追求	交换信息	向谁交换
OSPF	内	网络层	IP	代价少	相邻路由器链路状态	AS 中所有路由器
RIP	内	应用层	UDP	跳数少	自身路由表	相邻路由器
BGP	外	应用层	TCP	比较好	路由表,或变化部分	BGP 发言人

表 1: 三种路由协议对比简表

(控制平面是这样的。路由器只需要收到并转发分组就可以,可是 SDN 和控制平面要考虑的事情就很多了。)

SDN 控制器分三层: 底层与设备通信, 中层统计流表等数据, 顶层是各种应用接口。SDN 使用「北向接口」(也就是顶层) 与网络控制程序软件交互, 使用「南向接口」(也就是底层) 与路由器设备交互。SDN 的一个底层 API 是 OpenFlow。如果有设备故障,则会经历如下过程: 底层接口获取信息——中层更新状态信息——顶层计算新路由表——中层发起新的控制——底层对设备安装新表。

为了实现前后端分离,引入了「表现层状态转移」(RESTful)结构。这种结构可以使资源集中存放,同时使用户能够像访问自己电脑的文件一样访问海量的资源。

以上内容, 便是网络层的基础知识。

4 (有线)链路层、局域网

链路层的作用,是将「帧」从一处传递到另一处。在链路中传输可能有错误,常用的检测手段有奇偶校验、CRC 循环冗余校验。在电脑里,有一个称为「网络接口卡」(NIC)的小部件,用于计算机与局域网的通信。

4.1 **多路访问与** CSMA/CD

最初的以太网用广播的方式通信。但如果一个结点同时接收到多个信号,就会发生碰撞。为了避免碰撞,人们发明了时分、频分多路复用等方式。要随机访问,可以用 ALOHA 方式来通信。然而,ALOHA 的效率很低,因此又发明了新的方式 CSMA/CD 和 CSMA/CA。

在以太网中,实行「载波侦听多路访问·冲突检测」(CSMA/CD)的方式。这是一种半双工(双向交替通信)的方式,其主要内涵是「先听后发,边听边发;冲突停止,延迟重发」。当发送方检测到冲突后,就发送噪声帧,让链路中的所有结点都能感知到冲突。随后取随机延迟时间等待后重新发送。

- 最短有效帧长是 512bit (64B), 小于这个长度的帧会被视为无效 (如 48bit 的噪声帧)。
- 争用期 2τ 是 512bit 所需时间(对于 10Mb/s 以太网取 $51.2\mu\text{s}$),若经过 争用期的时间后没有冲突,即可确定后续不会发生冲突。
- 帧间最小间隔为 96bit (12B) 所需时间(对于 10Mb/s 以太网取 9.6μs),
 从检测空闲到发送数据要经历一个间隔,以刷新缓存。
- 随机延迟: 遵循「截断二进制指数退避算法」: 先确定基本退避时间为争用期 2τ 。设 $n(\leq 10)$ 为碰撞次数; 指定倍数 $k = \text{rand}\{0,1,2,\ldots,2^n-1\}$,则设定延迟时间为 $2k\tau$ 。如果重传次数超过 10 次,则 n 设定为 10;如果重传次数超过 16 次,则丢弃帧并向高层报告。

4.2 MAC 地址

每个设备皆有 MAC 地址。对于一台设备, IP 地址犹如家庭住址, 可变; 而 MAC 地址犹如身份证号, 不可变。 MAC 地址由 48 位二进制数构成。

就像 DNS 能从域名解析出 IP 地址一样,「地址解析协议」(ARP)能从 IP 地址解析出 MAC 地址。ARP 表的每个条目记录的是三元组 (IP, MAC, TTL)。ARP 的查询是广播帧,响应是标准帧;因此在查询时,广播域中的每个主机都能收到帧,但只有特定的几个主机会接受帧,并发送响应帧。

ARP 表只服务于所在的子网,因此数据从一个子网到另一个子网传输时,源和目标 IP 地址不变(即全局的起点和终点),但是 MAC 地址会辗转变化(即子网内的起点和终点)。

4.3 以太网 802.3 协议

决定以太网性能的三要素: 网络拓扑、传输介质、介质访问控制方法。以太 网拓扑有总线网、星形网、环形网, 其中后两种今天更常见一些。

以太网802.3 协议的一帧有相应格式,数据字段长度为 $46 \sim 1500$ 字节。上限为 1500 正是「最大传输单元」(MTU)限制的长度。下限为 46 是为了使最小长度达到最短有效帧长,带上头尾总长 46+18=64 字节,防止被丢弃。由此可见,如果数据字段本身不足 46 字节,则需要填补到 46 字节。

以太网标准 802.3 还约定了链路层和物理层的格式,其中约定了物理层的传输介质,如 100BASE-TX,-T2,-T4 等 T 开头的表示介质为双绞线,100BASE-FX,-SX,-BX 等 X 结尾的表示介质为光纤。802.11 标准约定的是无线网络的标准。

4.4 扩展以太网

扩展以太网有共享式局域网和交换式局域网,前者从物理层扩展,用到中继器、集线器;后者从链路层扩展,用到网桥、交换机。

在共享的以太网中,存在着「冲突域」和「广播域」。顾名思义,冲突域(也叫碰撞域)是可以发生碰撞的设备集合,广播域是单个广播消息能传输到的范围。

- •「中继器」工作在物理层,用于信号的放大和再生。距离不能太远,且链接的网段速率相同。
- 「集线器」工作在物理层,相当于多接口的中继器,可以将多个结点连成一个共享式局域网。
- •「网桥」工作在链路层,可互联不同物理层、不同网段速率的局域网。
- •「交换机」工作在链路层,相当于多端口的网桥,是交换式局域网的核心设备,通常在全双工方式工作,受硬件控制。
- 通过交换机还可以实现「虚拟局域网」(VLAN),可以实现流量隔离,也允许多个交换机通过干线连接(trunk)共享一个 VLAN。
- 「路由器」工作在网络层,受软件控制(SDN),按路由算法转发数据报。

交换机有自学习机制。在有帧到达交换机时,若无目标 MAC 地址匹配则以「洪泛法」广播转发,并记下源地址对应端口的条目;若有目标 MAC 地址记录则按对应的端口转发,其中当目标地址即为源地址时遣返该帧。

关于是否隔绝冲突域和广播域的设备, 总结如下:

- 中继器、集线器: 不隔绝冲突域, 也不隔绝广播域;
- 网桥、交换机:隔绝冲突域,但不隔绝广播域;
- VLAN、路由器: 既隔绝冲突域, 也隔绝广播域。

5 无线网络

无线网络相比有线网络衰减更明显,干扰更强,沿多路传播。无线网络一般有两种分类方法,即分为有基础设施/无基础设施、单跳/多跳,例如 WiFi、蜂窝数据是有基础设施的单跳无线网络,蓝牙是无基础设施的单跳无线网络。

无线网络使用 802.11 协议 这个协议家族,有「接入点」(AP) (也就是基站)和「基本服务集」(BSS),我们常说的「主机接入网络」就是一个基本服务集的主机访问一个接入点。在接入时,主机需要扫描与听取诸多 AP 的名称 (SSID)和 MAC 地址,随后选择一个 AP 访问。于是经过认证,经由 DHCP 协

议后就可以获得一个 IP 地址。这一扫描过程分为「被动扫描」和「主动扫描」 两种方式。

5.1 **多路访问与** CSMA/CA

就像有线网络一样,无线网络也需要多路接入。然而,相比 CSMA/CD(冲突检测),由于信号衰减大导致的噪声帧检测不到,加上「隐蔽站」问题(一次冲突并非每个设备都能检测到),因此改用「载波侦听多路访问·冲突避免」(CSMA/CA)方式。

在 802.11 协议下,对于发送端: (注: SIFS < DIFS)

- 1. 若信道闲,则经过一个 DIFS (分布式帧间间隔)后发整个帧。
- 2. 若信道忙,则随机后退,启用倒计时:忙时暂停,闲时计时,时间用尽则 重发整个帧,等 ACK。
- 3. 若没收到 ACK 则随机后退、转第 2 步; 若收到 ACK 则传输成功。
- 4. 若要传输更多的帧,则同样随机后退,转第2步。

对于接收端,如果收到帧就在一个 SIFS (短帧间间隔) 后返回 ACK。

还有一种方法可以解决「隐蔽站」问题,那就是采取「信道预约制」,通过 发送 RTS 和 CTS 信号来预约信道,避免冲突。通常用于发送较长的帧。

5.2 无线网 802.11 协议

802.11 一帧有相应格式,数据字段长度为 $0 \sim 2312$ 字节。下限为 0 是因为不需要冲突检测,不需要判断最短有效帧长。

一帧有三个地址字段,分别表示目的 MAC 地址、源 MAC 地址、接收端 MAC 地址,其中接收端 MAC 地址表示负责处理这一帧的路由器等设备的地址。一个帧从 802.11 基本服务集 (BSS) 的一个主机中发出,从主机到接入点(AP)的这一段路途遵循无线的 802.11 协议,从 AP 到 BSS 之外的路由器的这一段路途遵循有线的 802.3 协议。这两个协议的帧格式地址字段的数量和含义均不同。

以上就是链路层与有线、无线局域网的基础知识。

名词索引

802.11 (无线网络协议),8 802.3 (以太网协议),7

AP (接入点), 8 ARP (地址解析协议), 7 AS (自治系统), 5

BGP (边界网关协议), 5 BSS (基本服务集), 8

CIDR(无分类域间路由选择), 4 CSMA/CA(载波侦听多路访问·冲 突避免), 9

CSMA/CD(载波侦听多路访问·冲 突检测), 6

DHCP(动态主机配置协议),4 DNS(域名解析协议),1 DV(距离向量算法),5

EGP(外部网关协议),5

HTTP(超文本传输协议),1

ICMP(网际控制报文协议),4 IGP(内部网关协议),5 IP(网际互连协议),3 LS (链路状态算法),4

MSS(最大数据长度),3 MTU(最大传输单元),2

NAT (网络地址转换),4

OSPF(开放最短路优先协议),5

rdt(可靠数据传输协议), 2 RIP(路由信息协议), 5

SDN(软件定义网络), 5 socket(套接字), 1

TCP(传输控制协议),2

UDP (用户数据报协议),2 URL (统一资源定位符),1

交换式局域网,8

共享式局域网, 8 冲突域, 8 广播域, 8

截断二进制指数退避算法,7