# 어셈블리 실습 1

: Tags

#### 어셈블리 프로그래밍 실습

- 이 장에서는 **x86-64 어셈블리 프로그래밍**의 기초를 다룬다.
- 어셈블리 실습의 목표
  - **C++**에서 호출 가능한 간단한 **x86-64 어셈블리 함수 코드를 작성**하고, 어셈블리 소스 코드 파일의 **구문**과 **의미**를 이해해보자
  - 。 x86-64 어셈블리 프로그래밍 체험

#### 기본 개념

#### 어셈블러의 역할

- **어셈블러는 어셈블리 언어로 작성된 소스 코드**를 **기계어 코드**로 변환하는 역할을 한다.
  - 입력은 소스 코드, 출력은 object 모듈이며, 이 모듈은 링커에 의해 실행 파일로 결합
  - 어셈블리 언어는 CPU 명령어 집합의 기본 구성 요소로, 직접적으로 하드웨어 레지스터와 메모리 관리를 지원한다.
- C나 C++과 달리, 어셈블러에는 ISO 표준이 없다.
  - **프로세서 아키텍처**에 따라 어셈블러 간 **구문적, 의미적 유사성**이 존재하지만, 어셈 블러는 특정 프로세서에 의존적이며 **이식성**이 없다.

# 실습 대상 - Integer Arithmetic

- 32비트 정수 덧셈과 뺄셈을 시연하는 간단한 프로그램을 예로 든다.
- 이어서 비트 논리 연산 및 시프트 연산을 다룬다.
- 64비트 정수 덧셈과 뺄셈 예제를 통해 더 큰 정수에 대한 연산을 설명한다.
- 마지막으로 **정수 곱셈 및 나눗셈**에 대한 예제를 다룬다.

### 우리가 사용할 프로그램: NASM

#### NASM 소개

- NASM (Netwide Assembler) 은 x86-64 어셈블리어를 작성하고 컴파일할 수 있는 어셈블 러이다.
- NASM 은 GNU/Linux 와 Windows 에서 사용할 수 있으며, 간단하고 효율적인 어셈블리 코드 작성을 지원한다.
- NASM은 **어셈블리 언어** 코드를 **기계어**로 변환하여 실행 파일을 생성한다.

## NASM 특징

- 자유로운 구문 형식: NASM은 구문 형식이 간결하고 엄격하지 않다.
- 모듈화 지원: include 지시어로 다른 파일을 포함하여 코드의 재사용성을 높일 수 있다.
- RIP-relative 메모리 주소 지정: 64비트 모드에서 메모리 참조 시 상대 주소를 사용할 수 있다.
- 호환성: 다양한 운영체제와 플랫폼에서 호환된다.

•

# 학생들이 반드시 주시해야 하는 점

# 어셈블리 언어의 문법은 다음 두가지 주요 스타일이 존재함

- 인텔 문법 (Intel Syntax):
  - 목적지(destination) 가 **왼쪽**에, 소스(source) 가 **오른쪽**에 옴.
  - 。 예시:

```
mov rax, 1 ; rax(목적지) = 1(소스)
```

- 이 문법은 인텔 CPU에서 주로 사용되는 문법으로, NASM, MASM, TASM 등이
   따름
- AT&T 문법 (AT&T Syntax):
  - o 소스(source) 가 왼쪽에, 목적지(destination) 가 오른쪽에 옵니다.
  - 。 예시:

```
movl $1, %rax ; 1(소스) → rax(목적지)
```

- 이 문법은 리눅스의 GNU 어셈블러(GAS)에서 사용되는 표준 문법
  - 주로 AT&T 문법은 레지스터 앞에 %, 즉시 값(리터럴) 앞에 ⑤가 붙음
- 。 인텔 문법으로 변경하는 방법:
  - GCC에서 어셈블리 출력을 **인텔 문법**으로 보고 싶다면, 컴파일 시 -masm=intel 옵션을 사용

```
gcc -S -masm=intel yourfile.c
```



NASM 어셈블러는 **인텔 문법**을 따름을 알아주시길 바랍니다. **목적지가 왼쪽**에 위치

# 실행 예시 1번

## 어셈블리 코드 ( ex01\_01.asm ):

```
section .data
   msg db 'Hello, NASM!', 0
section .text
   global _start
start:
   mov rax, 1
                    ; 시스템 호출 번호 1 = write
                    ; 파일 디스크립터 1 = stdout
   mov rdi, 1
                    ; 출력할 메시지 주소
   mov rsi, msg
                    ; 메시지 길이
   mov rdx, 13
   syscall
                    ; 시스템 호출 실행
                    ; 시스템 호출 번호 60 = exit
   mov rax, 60
```

```
xor rdi, rdi ; 종료 코드 0
syscall ; 시스템 호출 실행
```

### 실습 명령어:

1. 어셈블리 파일을 컴파일:

```
nasm -f elf64 ex01_01.asm -o ex01_01.o
```

2. 오브젝트 파일을 링킹:

```
ld ex01_01.o -o ex01_01
```

3. 실행:

```
./ex01_01
```

이렇게 하면 "Hello, NASM!" 메시지를 출력하는 프로그램을 실행할 수 있음

#### 실행 예시 코드 설명

- 1. section .data:
- 프로그램의 데이터 섹션을 정의 정적 데이터 저장용 메모리 공간
- msg db 'Hello, NASM!', 0: msg 라는 레이블을 가진 변수를 선언하고, "Hello, NASM!" 문자열과 NULL 문자(0)를 저장 → NULL 문자는 문자열의 끝을 나타내는 데 사용.
  - o msg: 이것은 레이블(label)입니다. 레이블은 메모리 상의 특정 위치를 나타내는 이름입니다. 이 경우 msg 는 문자열 "Hello, NASM!"이 저장된 메모리 위치를 가리킵니다.
  - 。 db: NASM 에서 사용하는 지시자: "define byte"의 약자로, 1바이트 크기의 데이터를 정의하는 지시자 → 여기서는 문자열의 각 문자를 1바이트씩 저장함을 의미
  - 'Hello, NASM!': 저장할 문자열 각 문자는 ASCII 코드로 변환되어 메모리에 저장
- 2. section .text:
  - **코드 섹션을 정의 -** 프로그램의 실행 코드가 저장되는 영역

어셈블리 실습 1

- global \_start : \_start 레이블을 전역 심볼로 선언
  - 。 링커가 프로그램의 시작점을 찾을 수 있도록 함.

#### 3. \_start::

- 프로그램의 시작점을 나타내는 레이블입니다.
- 우선, 시스템 콜 설명부터

# 아래는 리눅스에서 system call calling convention을 이야기함

- 시스템 호출이란? (수업 시간에 한번 언급하겠음)
  - 。 **운영체제** 커널이 제공하는 서비스에 접근하기 위한 인터페이스
  - 。 사용자 프로그램이 **커널 기능**을 사용하는 방법
- System call calling convention?
  - 。 시스템 호출을 수행하기 위한 **약속된 규칙**
  - 。 목적: 운영체제와 사용자 프로그램 간의 **효율적인 통신**
  - 주요 내용:
    - 시스템 호출 번호를 특정 레지스터에 저장
    - 관련 인자들을 정해진 레지스터에 저장
    - syscall 명령어 실행
- 다시 위의 예시로 돌아가면...

#### 4. 시스템 호출 write:

- mov rax, 1: 시스템 호출 번호 1 (write)을 rax 레지스터에 저장.
- mov rdi, 1: 파일 디스크립터 1 (표준 출력, stdout)을 rdi 레지스터에 저장.
- mov rsi, msg: 출력할 메시지 msg 의 주소를 rsi 레지스터에 저장.
- mov rdx, 13: 메시지의 길이 (13 바이트)를 rdx 레지스터에 저장.
- syscall: 시스템 호출을 실행하여 운영체제에 write 함수 요청.

#### 5. 시스템 호출 exit:

- mov rax, 60: 시스템 호출 번호 60 (exit)을 rax 레지스터에 저장.
- xor rdi, rdi: rdi 레지스터를 0으로 설정. 종료 코드 0은 프로그램이 정상적으로 종료 되었음을 나타냄.

#### ○ XOR 연산은 두 비트가 서로 다를 때 1을, 같을 때 0을 반환

- 따라서 같은 값을 XOR 연산하면 항상 0으로 설정함
- 굳이 mov rdi, 0 를 안 쓴 이유는?
  - **크기:** xor rdi, rdi 명령어는 mov rdi, 0 보다 기계어 코드 크기가 작음.
  - 속도: 일반적으로 xor 명령어가 mov 명령어보다 실행 속도가 빠름.
- syscall: 시스템 호출을 실행하여 운영체제에 exit 함수 요청.

# C++ 코드와 어셈블리 혼합 실행 예시 2번

#### 1. C++ 코드 ( ex01 main.cpp )

```
// ex01_main.cpp
#include <iostream>#include "ex01.h"void DisplayResults(int
a, int b, int c, int d, int r1, int r2)
{
    constexpr char nl = '\n';
    std::cout << "---- Results for ex01 ----\n";
    std::cout << "a = " << a << nl;
    std::cout << "b = " << b << nl;
    std::cout << "c = " << c << nl;
    std::cout << "d = " << d << nl;
    std::cout << "r1 = " << r1 << nl;
    std::cout << "r2 = " << r2 << n1;
    std::cout << nl;
}
extern "C" int AddSubI32_a(int a, int b, int c, int d); //
(a + b) - (c + d) + 7
int main()
{
    int a = 10;
    int b = 40;
    int c = 9;
    int d = 6;
    int r1 = (a + b) - (c + d) + 7;
```

```
int r2 = AddSubI32_a(a, b, c, d);

DisplayResults(a, b, c, d, r1, r2);
return 0;
}
```

# 2. 어셈블리 코드 ( ex01\_addsub.asm )

```
; ex01_addsub.asm
section .text
   global AddSubI32_a

AddSubI32_a:
   ; int AddSubI32_a(int a, int b, int c, int d)
   ; Calculate (a + b) - (c + d) + 7
   ; rdi = a, rsi = b, rdx = c, rcx = d
   mov eax, edi   ; eax = a
   add eax, esi   ; eax = a + b
   sub eax, edx   ; eax = a + b - c
   sub eax, ecx   ; eax = a + b - c - d
   add eax, 7   ; eax = a + b - c - d + 7
   ret
```

```
// ex01.h
#pragma once

void DisplayResults(int a, int b, int c, int d, int r1, int r2);
extern "C" int AddSubI32_a(int a, int b, int c, int d);
```

# 4. 컴파일 및 실행 방법

1. 먼저 어셈블리 코드를 컴파일

```
nasm -f elf64 ex01_addsub.asm -o ex01_addsub.o
```

2. C++ 파일을 컴파일하고 어셈블리 오브젝트 파일과 링크

```
g++ -no-pie -o ex01_main ex01_addsub.o ex01_main.cpp
```

3. 프로그램을 실행

```
./ex01_main
```

# 실습 문제: 비트 연산을 사용하는 어셈블리 코드 작성

### 문제 설명:

- 두 정수 a 와 b 에 대해 비트 AND, OR, XOR, 그리고 NOT 연산을 수행하는 어셈블리코드를 작성하시오
- 각 연산 결과를 C++ 코드에서 출력할 수 있도록 어셈블리어로 비트 연산을 처리하는 함수를 작성하고, C++에서 호출해 결과를 출

#### 요구사항:

- 1. a = 0x55 (01010101)와 b = 0xAA (10101010)로 설정
- 2. 비트 연산 결과:
  - e a AND b
  - a OR b
  - a XOR b
  - NOT a
- 3. 각 연산의 결과는 C++ 함수에서 출력되도록 어셈블리 코드 (ex02\_bitwise.asm) 를 작성하시오.

# C++ 코드 ( ex02\_main.cpp ):

```
cpp
Copy code
#include <iostream>// 어셈블리 함수 선언
extern "C" int BitwiseAnd(int a, int b);
extern "C" int BitwiseOr(int a, int b);
extern "C" int BitwiseXor(int a, int b);
extern "C" int BitwiseNot(int a);
```

# 제출 문서



서버 실행 결과 캡쳐 시 학번 보이게 캡쳐해주세요. 아래 내용을 하나의 pdf 파일로 제출해주세요

- 1. "Hello, NASM!" 메시지를 출력 서버 실행 결과 캡쳐
- 2. (a + b) (c + d) + 7 c++ 과 asm 혼합 실행 예시 서버 실행 결과 캡쳐
- 3. 비트 오퍼레이션을 수행하는 어셈블리 코드와 실행 결과 캡쳐