IMD0030 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I

Aula 09 – Sobrecarga de Operadores





Objetivos desta aula

- Introduzir o mecanismo de sobrecarga de operadores em C++
- Para isso, estudaremos:
 - Como realizar a sobrecarga dos operadores já existentes na linguagem C++
 - Como utilizar tais operadores com classes criadas pelo usuário
- Ao final da aula, espera-se que o aluno seja capaz de:
 - Compreender como sobrecarregar operadores da linguagem C++
 - Implementar métodos para sobrecarregar operadores, habilitando-os para utilização com classes por ele criadas





Nas cenas dos capítulos anteriores...







Nas cenas dos capítulos anteriores...

- Vimos como criar classes e instanciar objetos utilizando a linguagem C++
 - Classes possuem atributos e métodos como membros
 - A instanciação de um objeto de uma classe é feita de forma similar à declaração de uma variável em C++
- Vimos como implementar e utilizar construtores para instanciar objetos de uma classe
 - Construtor padrão: forma padrão de instanciar um objeto
 - o Construtor parametrizado: recebe como parâmetros valores a serem utilizados para inicializar o objeto
 - Construtor cópia: cria um objeto a partir de um outro previamente instanciado, copiando membro por membro de um objeto para outro





Um problema...

- Suponhamos que temos uma classe chamada Tempo, que representa um instante de tempo definido em termos de horas, minutos e segundos
- Como somar dois instantes de tempo (ou seja, dois objetos da classe Tempo)?

```
class Tempo {
    private:
       short horas;
       short minutos;
       short segundos;
    public:
      Tempo(short h, short m,
short s);
};
```

```
#include <iostream>
#include "tempo.h"
int main() {
     Tempo r(12, 30, 0); // 12h 30min 0s
Tempo t(1, 20, 0); // 1h 20min 0s
     std::cout << r + t;
     return 0;
```

Qual o resultado da compilação e execução deste programa?





Um problema...

• Erro:

```
In function 'int main()':
error: no match for 'operator+' (operand types are 'Tempo' and 'Tempo')
O compilador não sabe como somar dois objetos da classe Tempo
```

- Solução inicial: implementar um método que realize a operação de soma
 - Parâmetro: objeto da classe Tempo, cujos valores de horas, minutos e segundos serão somados aos do objeto que invoca o método para realizar a soma
 - Retorno: novo objeto da classe Tempo

```
Tempo somar(Tempo t) {
    short h = horas + t.getHoras();
    short m = minutos + t.getMinutos();
    short s = segundos + t.getSegundos();
    return Tempo(h, m, s);
}
```

Com isso, será possível invocar o método: r.somar(t)





Um problema...



Solução definitiva (e intuitiva): sobrecarregar o operador de adição (+)





- A linguagem C++ não permite criar novos operadores, mas permite alterar o comportamento de operadores já existentes na própria linguagem, ou seja, realizar uma sobrecarga de operadores
- A sobrecarga de operadores é um recurso muito útil em C++ para permitir realizar certas operações sobre objetos de classes criadas pelo usuário
 - O objetivo é fornecer, para os tipos definidos pelo usuário, as mesmas expressões que a linguagem oferece no conjunto de operadores padrão para tipos primitivos, de forma intuitiva
 - Apesar de ser um recurso útil, a sobrecarga deve ser utilizada com atenção, evitando, por exemplo, usar o operador / (geralmente utilizado para divisão) para realizar uma operação de adição
 - Boa prática de programação: deve-se sobrecarregar operadores para executar a mesma função ou função semelhante à sua definição original, ou seja, sobrecarregar o operador + para adição/concatenação, o operador = para atribuição, e assim por diante





Como se sobrecarrega um operador?

É necessário definir um método, com as seguintes características:

- O nome na assinatura deve ser formado pela palavra-chave operator seguida do símbolo do operador a ser sobrecarregado
- A quantidade de parâmetros deve ser igual ao número de operandos do operador menos um
 - Com isso, um método para sobrecarregar operadores unários não recebe parâmetro
 - Já um método para sobrecarregar operador binário recebe apenas um parâmetro, um objeto da classe em questão
- O corpo deve especificar como o operador deve operar sobre os parâmetros e o objeto da classe em questão
- O retorno deve ser o resultado esperado para aquele operador





Exemplo: sobrecarga do **operador** + para somar dois objetos da classe **Tempo**

```
#include <iostream>
class Tempo {
    private:
                                                 #include "tempo.h"
       short horas;
       short minutos;
                                                 int main() {
                                                      Tempo r(12, 30, 0); // 12h 30min 0s
       short segundos;
                                                     Tempo t(1, 20, 0); // 1h 20min 0s
    public:
                                                     Tempo s(r + t); // 13h 50min 0s
       Tempo(short h, short m, short s);
       Tempo(Tempo &t);
       Tempo operator+ (Tempo &t);
                                                      return 0;
                                                                           o método operator+ é
};
                                                                               invocado como
                                                                        r.operator+(t) e retorna um
Tempo Tempo::operator+ (Tempo &t) {
                                                                           novo objeto da classe Tempo
   short h = horas + t.horas;
                                        a soma de dois objetos da classe
   short m = minutos + t.minutos;
                                        Tempo retorna um novo objeto
   short s = segundos + t.segundos;
   return Tempo(h, m, s);
                                            dessa mesma classe
```





Exemplo: sobrecarga do **operador** = para atribuir um objeto da classe **Tempo** a outro

```
class Tempo {
    private:
       short horas;
       short minutos;
       short segundos;
    public:
       Tempo(short h, short m, short s);
       Tempo& operator= (Tempo const &t);
};
Tempo& Tempo::operator= (Tempo const &t) {
    horas = t.horas;
    minutos = t.minutos;
                                   é retornado um
    segundos = t.segundos;
                                ponteiro para o próprio
    return *this;
                                 objeto que invocou o
                                      método
```





• A maioria dos operadores em C++ pode ser sobrecarregada...

```
+ - * / % ^ & | ~ ! = < > += -= *= /= 
<< >> <= >= != && || ++ -- [] () new delete
```

• ...mas nem todos os operadores podem

```
. :: ?: sizeof
```



Através da sobrecarga de operadores, não é possível

- Sobrecarregar um operador que n\u00e3o seja sobrecarreg\u00e1vel
- Alterar a associatividade ou a precedência de um operador
 - Exemplo: a precedência da multiplicação continua sendo superior a da adição em uma expressão
- Alterar o número de operandos aceitos por um operador
 - o Operadores unários sobrecarregados continuam sendo unários, tendo um único operando
 - Operadores binários sobrecarregados continuam sendo binários, tendo dois operandos
 - O único operador ternário de C++ (?:) não pode ser sobrecarregado
- Criar novos operadores, ou seja, somente os operadores existentes podem ser sobrecarregados





A sobrecarga dos operadores de inserção (<<) e extração (>>) de dados em *streams* é feita de forma um pouco diferente dos operadores convencionais

- O operador de inserção de dados em um *stream* de saída (saída padrão ou arquivo) pode ser sobrecarregado para determinar como um objeto de uma classe pode ser impresso
- O método para sobrecarregar o operador de inserção (<<)
 - Deve ser um método friend da classe, isto é, um método que não é membro da classe porém tem acesso aos seus membros privados
 - o Recebe um objeto ostream, passado por referência
 - Recebe um objeto da classe em questão
 - Retorna uma referência para um objeto ostream

Objetos ostream:

- Saída padrão: cout (biblioteca <iostream>)
- Saída em arquivo: ofstream (biblioteca <fstream>)
- String: stringstream (biblioteca <sstream>)





Exemplo: impressão de um instante de tempo (objeto da classe Tempo) no formato hh:mm:ss

```
#include <ostream>
class Tempo {
                            O método é declarado como
     private:
                             friend da classe Tempo
                                                                                 O número de parâmetros deve ser
         short horas;
                             para ter acesso aos seus
                                                                                 igual ao número de operandos que
                               atributos privados
         short minutos
                                                                                       o operador exige
         short segundos
     public:
        friend std::ostream& operator<< (std::ostream &o, Tempo const t);</pre>
};
                                                                               Note que o método que sobrecarrega o
std::ostream& operator<< (std::ostream &o, Tempo const +)
                                                                               operador << não é membro da classe e,
     o << t.horas << ":" << t.minutos << ":" << t.segundos;
                                                                              portanto, sua implementação não demanda
```





o operador de resolução de escopo (::)

return o;

Exemplo: impressão de um instante de tempo (objeto da classe Tempo) no formato hh:mm:ss

```
#include <iostream>
#include "tempo.h"

int main() {
    Tempo r(12, 30, 0);
    std::cout << r;
    É exibido o valor
    return 0;
}</pre>

    É exibido o valor
    "12:30:0" na
    saída padrão
```





Relembrando: a sobrecarga dos operadores de inserção (<<) e extração (>>) de dados em streams é feita de forma um pouco diferente dos operadores convencionais

- O operador de extração de dados em um stream de entrada (entrada padrão ou arquivo) pode ser sobrecarregado para determinar como um objeto de uma classe pode ser construído a partir dos dados lidos da entrada
- O método para sobrecarregar o operador de extração (>>)
 - Deve ser um método *friend* da classe, isto é, um método que não é membro da classe porém tem acesso aos seus membros privados
 - o Recebe um objeto istream, passado por referência
 - Recebe um objeto da classe em questão, por referência
 - o Retorna uma referência para um objeto istream

Objetos istream:

- Entrada padrão: cin (biblioteca <iostream>)
- Entrada por arquivo: ifstream (biblioteca <fstream>)
- String: stringstream (biblioteca <sstream>)





Exemplo: construção de um instante de tempo (objeto da classe **Tempo**) a partir de valores horas, minutos e segundos fornecidos como entrada

```
#include <istream>
class Tempo {
                                                                            A quantidade de parâmetros de um
     private:
                                                                              método para sobrecarga de
         short horas:
                                O método é declarado
                                                                            operador deve ser igual ao número
                                como friend da classe
         short minutos;
                                                                           de operandos que o operador exige
         short segundos
                                Tempo para ter acesso
                               aos seus atributos privados
     public:
       friend std::istream& operator>> (std::istream &i, Tempo &t);
};
                                                                             Note que o método que sobrecarrega o
std::istream& operator>> (std::istream &i, Tempo &t)
                                                                            operador >> não é membro da classe e,
     i >> t.horas >> t.minutos >> t.segundos;
                                                                           portanto, sua implementação não demanda
     return i:
                                                                            o operador de resolução de escopo (::)
```





Exemplo: construção de um instante de tempo (objeto da classe Tempo) a partir de valores horas, minutos e segundos fornecidos como entrada

Aqui presume-se que o formato de entrada seja de valores inteiros separados por espaço, por exemplo 12 30 15 (para representar 12h 30 min 15 s)






Por que os métodos utilizados para sobrecarregar os operadores de inserção e extração de *stream* foram declarados como *friends* (não-membros) da classe Tempo?

Relembrando...

Quando utilizamos a sobrecarga do operador + para fazer a soma de dois objetos da classe Tempo (t e s), temos internamente:

Tempo
$$r = t +$$
 Tempo $r = t.operator+(s)$








Por que os métodos utilizados para sobrecarregar os operadores de inserção e extração de *stream* foram declarados como *friends* (não-membros) da classe Tempo?

Seguindo a mesma lógica...

Para sobrecarregar o operador << para imprimir um objeto da classe Tempo (t) usando um *stream* de saída, teríamos internamente:




Isto não é possível pois o stream cout não é objeto da classe Tempo





Por que os métodos utilizados para sobrecarregar os operadores de inserção e extração de *stream* foram declarados como *friends* (não-membros) da classe Tempo?

A solução é justamente fazer com que o método que sobrecarrega o operador << seja *friend* da classe Tempo para que ele consiga fazer acesso aos atributos privados da classe. O mesmo se aplica ao método que sobrecarrega o operador >>.







Alguma Questão?





