Java의 정석

제 6 장

객체지향개념 I-3

2008. 6. 27

남궁성 강의

castello@naver.com

- 1. 객체지향언어란?
- 2. 클래스와 객체

객체지향개념 I-1

- 3. 변수와 메서드
- 4. 메서드 오버로딩

객체지향개념 I-2

- 5. 생성자
- 6. 변수의 초기화

객체지향개념 I-3

5. 생성자

- 5.1 생성자란?
- 5.2 생성자의 조건
- 5.3 기본 생성자
- 5.4 매개변수가 있는 생성자
- 5.5 생성자에서 다른 생성자 호출하기 this()
- 5.6 참조변수 this
- 5.7 생성자를 이용한 인스턴스의 복사

6. 변수의 초기화

- 6.1 변수의 초기화
- 6.2 멤버변수의 초기화
- 6.3 초기화 블럭
- 6.4 멤버변수의 초기화 시기와 순서

5. 생성자

5.1 생성자(constructor)란?

▶ 생성자란?

- 인스턴스가 생성될 때마다 호출되는 '**인스턴스 초기화 메서드**'
- 인스턴스 변수의 초기화 또는 인스턴스 생성시 수행할 작업에 사용
- 몇가지 조건을 제외하고는 메서드와 같다.
- 모든 클래스에는 반드시 하나 이상의 생성자가 있어야 한다.
- * 인스턴스 초기화 인스턴스 변수에 적절한 값을 저장하는 것.

```
Card c = new Card();
```

- 1. 연산자 new에 의해서 메모리(heap)에 Card클래스의 인스턴스가 생성된다.
- 2. 생성자 Card()가 호출되어 수행된다.
- 3. 연산자 new의 결과로, 생성된 Card인스턴스의 주소가 반환되어 참조변수 c에 저장된다.

5.2 생성자의 조건

- ▶ 생성자의 조건
 - 생성자의 이름은 클래스의 이름과 같아야 한다.
 - 생성자는 리턴값이 없다. (하지만 void를 쓰지 않는다.)

```
클래스이름(타입 변수명, 타입 변수명, ...) {
   // 인스턴스 생성시 수행될 코드
    // 주로 인스턴스 변수의 초기화 코드를 적는다.
class Card {
    Card() { // 매개변수가 없는 생성자.
      // 인스턴스 초기화 작업
    Card(String kind, int number) { // 매개변수가 있는 생성자
       // 인스턴스 초기화 작업
```

5.3 기본 생성자(default constructor)

- ▶ 기본 생성자란?
 - 매개변수가 없는 생성자
 - 클래스에 생성자가 하나도 없으면 컴파일러가 기본 생성자를 추가한다. (생성자가 하나라도 있으면 컴파일러는 기본 생성자를 추가하지 않는다.)

"모든 클래스에는 반드시 하나 이상의 생성자가 있어야 한다."

5.3 기본 생성자(default constructor)

"모든 클래스에는 반드시 하나 이상의 생성자가 있어야 한다."

```
[0||X||6-18]/ch6/ConstructorTest.java
 class Data1 {
    int value;
                                  class Data1 {
                                      int value;
                                      Data1() {} // 기본생성자
 class Data2 {
    int value;
    Data2(int x) { // 매개변수가 있는 생성자.
        value = x;
 class ConstructorTest {
    public static void main(String[] args) {
        Data1 d1 = new Data1();
        Data2 d2 = new Data2(); // compile error발생
```

5.4 매개변수가 있는 생성자

```
class Car {
String color; // 색상
String gearType; // 변속기 종류 - auto(자동), manual(수동)
int door; // 문의 개수

Car() {} // 생성자
Car(String c, String g, int d) { // 생성자
        color = c;
        gearType = g;
        door = d;
}
```

```
Car c = new Car();
c.color = "white";
c.gearType = "auto";
c.door = 4;
Car c = new Car("white", "auto", 4);
```

5.5 생성자에서 다른 생성자 호출하기 – this()

▶ this() – 생성자, 같은 클래스의 다른 생성자를 호출할 때 사용 다른 생성자 호출은 생성자의 첫 문장에서만 가능

```
class Car {
       String color;
       String gearType;
       int door;
                                             * 코드의 재사용성을 높인 코드
 5
 6
       Car() {
                                                Car() {
 7
           color = "white";
                                                    //Card("white", "auto", 4);
 8
           gearType = "auto";
                                                    this ("white", "auto", 4);
 9
           door = 4;
10
11
12
       Car(String c, String g, int d) {
13
           color = c;
                                                Car() {
14
           gearType = q;
                                                    door = 5;
15
           door = d;
                                                    this ("white", "auto", 4);
16
18
19
```

5.6 참조변수 this

▶ this – 인스턴스 자신을 가리키는 참조변수. 인스턴스의 주소가 저장되어있음 모든 인스턴스 메서드에 지역변수로 숨겨진 채로 존재

```
class Car {
       String color;
       String gearType;
       int door;
       Car() {
           //Card("white", "auto", 4);
                                         * 인스턴스변수와 지역변수를 구별하기
           this ("white", "auto", 4);
                                           위해 참조변수 this사용
10
11
       Car(String c, String g, int d) {
                                          Car(String color, String gearType, int door) {
12
           color = c;
                                              this.color = color;
13
           gearType = q;
                                              this.gearType = gearType;
14
           door = d;
                                              this.door = door;
15
16
17
```

5.7 생성자를 이용한 인스턴스의 복사

- 인스턴스간의 차이는 인스턴스변수의 값 뿐 나머지는 동일하다.
- 생성자에서 참조변수를 매개변수로 받아서 인스턴스변수들의 값을 복사한다.
- 똑같은 속성값을 갖는 독립적인 인스턴스가 하나 더 만들어진다.

```
1 class Car {
                         // 색상
       String color;
                         // 변속기 종류 - auto(자동), manual(수동)
      String gearType;
                          // 문의 개수
       int door:
                                                                                 0x100
       Car() {
                                                                   0x100
                                                                                  "white"
                                                                                            color
          this ("white", "auto", 4);
                                                                                   "auto"
                                                                                            gearType
 9
10
       Car(String color, String gearType, int door) {
                                                                                            door
                                                                                     4
11
          this.color = color;
12
          this.gearType = gearType;
13
          this.door = door;
14
15
                                                                                 0 \times 2.00
                     // 인스턴스의 복사를 위한 생성자.
16
       Car(Car c) {
17
          color = c.color;
                                                                 0x200
                                                                                  "white"
                                                                                            color
18
          gearType = c.gearType;
19
          door = c.door;
                                                                                  "auto"
                                                                                            gearType
20
21
                                                                                     4
                                                                                            door
2.2.
   class CarTest3 {
                                                            Car(Car c) {
2.4
      public static void main(String[] args) {
25
          Car c1 = new Car();
                                                                 this(c.color, c.gearType, c.door);
26
          Car c2 = new Car(c1); // Car(Car c)를 호출
27
28 }
```

6. 변수의 초기화

기본값

http://www.javachobo.com

6.1 변수의 초기화

- 변수를 선언하고 처음으로 값을 저장하는 것
- 멤버변수(인스턴스변수,클래스변수)와 배열은 각 타입의 기본값으로

자동초기화되므로 초기화를 생략할 수 있다.

- 지역변수는 사용전에 꼭!!! 초기화를 해주어야한다.

boolean	false		
char	'\u0000'		
byte	0		
short	0		
int	0		
long	OL		
float	0.0f		
double	0.0d 또는 0.0		
참조형 변수	null		

6.1 변수의 초기화 – 예시(examples)

선언예	설 명				
int i=10; int j=10;	int형 변수 i를 선언하고 10으로 초기화 한다. int형 변수 j를 선언하고 10으로 초기화 한다.				
int i=10, j=10;	같은 타입의 변수는 콤마(,)를 사용해서 함께 선언하거나 초기화할 수 있다.				
int i=10, long j=0;	타입이 다른 변수는 함께 선언하거나 초기화할 수 없다.				
int i=10; int j=i;	변수 i에 저장된 값으로 변수 j를 초기화 한다. 변수 j는 i의 값인 10으로 초기화 된다.				
int j=i; int i=10;	변수 i가 선언되기 전에 i를 사용할 수 없다.				

```
class Test {
    int j = i;
    int i = 10; // 에러!!!
    int j = i; // OK
}
```

6.2 멤버변수의 초기화

- ▶ 멤버변수의 초기화 방법
- 1. 명시적 초기화(explicit initialization)

```
class Car {
   int door = 4;  // 기본형(primitive type) 변수의 초기화
   Engine e = new Engine();  // 참조형(reference type) 변수의 초기화
   //...
}
```

2. 생성자(constructor)

```
Car(String color, String gearType, int door) {
    this.color = color;
    this.gearType = gearType;
    this.door = door;
}
```

- 3. 초기화 블럭(initialization block)
 - 인스턴스 초기화 블럭 : { }
 - 클래스 초기화 블럭 : static { }

6.3 초기화 블럭(initialization block)

- ▶ 클래스 초기화 블럭 클래스변수의 복잡한 초기화에 사용되며 클래스가 로딩될 때 실행된다.
- ▶ 인스턴스 초기화 블럭 생성자에서 공통적으로 수행되는 작업에 사용되며 인스턴스가 생성될 때 마다 (생성자보다 먼저) 실행된다.

6.4 멤버변수의 초기화 시기와 순서


- ▶ 클래스변수 초기화 시점 : 클래스가 처음 로딩될 때 단 한번
- ▶ 인스턴스변수 초기화 시점 : 인스턴스가 생성될 때 마다

```
1 class InitTest {
2    static int cv = 1;  // 명시적 초기화
3    int iv = 1;  // 명시적 초기화
4
5    static { cv = 2; }  // 클래스 초기화 블럭
6    { iv = 2; }  // 인스턴스 초기화 블럭
7
8    InitTest() { // 생성자
9        iv = 3;
10    }
11 }
```

클래스 초기화			인스턴스 초기화				
기본값	명시적 초기화	클래스 초기화블럭	기본값	명시적 초기화	인스턴스 초기화블럭	생성자	
cv 0	cv 1	cv 2	cv 2	cv 2	cv 2	cv 2	
			iv 0	iv 1	iv 2	iv 3	
1	2	3	4	5	6	7	

6.4 멤버변수의 초기화 시기와 순서

* 플래시 동영상 : Initialization.exe 또는 Initialization.swf (java_jungsuk_src.zip의 flash폴더에 위치)



6.4 멤버변수의 초기화 시기와 순서 - 예제설명

```
class Product {
      static int count = 0; // 생성된 인스턴스의 수를 저장하기 위한 변수
                            // 인스턴스 고유의 번호
      int serialNo;
       { // 인스턴스 초기화 블럭 : 모든 생성자에서 공통적으로 수행될 코드
          ++count;
                                                           0 \times 100
          serialNo = count;
                                count
                                                                    serialNo
                                          р1
                                              0x100
 9
10
      public Product() {}
                                                          0 \times 200
11
                                                                    serialNo
                                             0x200
12
   class ProductTest {
      public static void main(String args[]) {
14
                                                          0x300
1.5
          Product p1 = new Product();
16
          Product p2 = new Product();
                                             0x300
                                                                    serialNo
          Product p3 = new Product();
17
18
          System.out.println("p1의 제품번호(serial no)는 " + p1.serialNo);
19
          System.out.println("p2의 제품번호(serial no)는 " + p2.serialNo);
20
          System.out.println("p3의 제품번호(serial no)는 " + p3.serialNo);
21
          System.out.println("생산된 제품의 수는 모두 "+Product.count+"개 입니다.");
22
23
24 }
```

감사합니다.

더 많은 동영상강좌를 아래의 사이트에서 구하실 수 있습니다.

http://www.javachobo.com

이 동영상강좌는 비상업적 용도일 경우에 한해서 저자의 허가없이 배포하실 수 있습니다. 그러나 일부 무단전제 및 변경은 금지합니다.

관련문의: 남궁성 castello@naver.com