МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)



ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Лабораторная работа №1

по дисциплине: Архитектура вычислительных систем тема: «Разработка программ на ассемблере. Работа с отладчиком x32dbg, пакетом masm32»

Выполнил: ст. группы ПВ-223 Пахомов Владислав Андреевич

Проверили: ст. пр. Осипов Олег Васильевич

Лабораторная работа №1

Разработка программ на ассемблере. Работа с отладчиком x32dbg, пакетом masm32 Вариант 8

Цель работы: получить навыки создания простейших ассемблерных программ с использованием пакета masm32 и научиться пользоваться отладчиком x32dbg.

Задания для выполнения к работе:

- 1. Ознакомиться со средой x32dbg и компилятором masm32.
- 2. Создать и скомпилировать программу в соответствии с вариантом задания. В программу включить комментарии с описанием, что делает каждая инструкция. Подробное описание каждой команды можно найти в приложении учебника В.И. Юрова «Assembler», начиная со стр. 511. Комментарии следует выровнять по левому краю (как в примере).
- 3. С помощью отладчика определить местонахождение переменных, строк и массивов в сегменте данных, а также их размер. Составить таблицу и подробное описание ячеек сегмента данных (как в примере).
- 4. Выполнить пошаговую трассировку программы. Определить какие регистры, флаги и ячейки памяти изменяют свои значения в процессе выполнения команд. Обеспечить корректное завершение программы вызовом системной функции ExitProcess с кодом завершения 0. Если в сегменте данных есть строки, то вывести её в консоль. Трассировку требуется выполнить до команды «call ExitProcess» включительно. Составить для каждой инструкции таблицу трассировки (как в примере).
- 5. Сделать выводы о проделанной работе.

Задание:

```
.DATA
        a DD 30201, 30201h
        b DB 43h, 0F3h, 0F3h, 0E5h
        DF 1500
        DD 1.5, 1.6, 1.9, -1.9
        t DQ 0E7D32A1h
        stra DB 16 dup(1)
.CODE
START:
        MOV ESI, 65737341h
        AND ESI, dword ptr b
        MOV dword ptr stra, ESI
        MOV ECX, dword ptr t
        IMUL ECX, 7
        ADD ECX, 6
        MOV dword ptr stra[4], ECX
        ADD stra[8], 'q'
        DEC stra[9]
END START
```

1. Создать файл lab1.asm со следующим содержанием:

```
.686
.model flat, stdcall
option casemap: none
include windows.inc
include kernel32.inc
include msvcrt.inc
includelib
            kernel32.lib
includelib
             msvcrt.lib
.data
     a DD 30201, 30201h
     b DB 43h, 0F3h, 0F3h, 0E5h
     DD 1.5, 1.6, 1.9, -1.9
     t DQ 0E7D32A1h
     stra DB 16 dup(1)
.code
start:
     MOV ESI, 65737341h
     AND ESI, dword ptr b
     MOV dword ptr stra, ESI
     MOV ECX, dword ptr t
     IMUL ECX, 7
     ADD ECX, 6
     MOV dword ptr stra[4], ECX
     ADD stra[8], 'q'
     DEC stra[9]
     push offset stra
     call crt_puts
     ADD ESP, 4
     call crt__getch
     push 0
     call ExitProcess
end start
```

2. Скомпилировать программу и получить исполняемый файл lab1.exe.

00 00 00 00

3. Открыть lab1.exe в отладчике

00403020 00403030

4. Сегмент данных содержит массивы a, b, stra; переменную t

Адрес	Ше	стна	адца	атер	ричі	ное											ASC	ΊΙ				
00403000																						
00403010																						
00403020																						
00403030	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	00	00	00	00	00	00						
Адрес							П	Іесті	наді	цате	рич	ное								I	ASCI	Ι
004030	00	F9	75	00	00	0	1 02	03	00		13 F	3 F	3 E5	5	DC	05 (0 00	0	<mark>ùu.</mark>		<mark></mark> Có	οόå <mark>Ü.</mark>
004030	10	00	00	00	CO	C	0 3F	' CD	CC		CC 3	F 3	3 33	3	F3	3F :	33 3	3	<mark>.</mark>	.À?	ÍÌÌ?	336?

Название перемен- ной	Начальный адрес	Конечный адрес	Размер данных, байт	Описание
a	00403000	00403007	8	Массив а из двух 4-байтовых чисел
b	00403008	0040300B	4	Массив в из четырёх 1-байтовых чисел
-	0040300C	00403011	6	Неименованная область, содержащая число размером 6 байт
-	00403012	00403021	16	Неименованная область, содержащая четыре вещественных числа длиной 4 байт
t	00403022	00403029	8	8-байтовое число t
stra 0040302A 00403039		00403039	16	Массив stra из 16 1-байтовых чисел
Общий	й размер сегме	ента данных:	58	

Ячейки с адресами 00403000-00403003 содержит число $30201_{10} = 75F9_{16}$

Ячейки с адресами 00403004-00403007 содержит число 030201 $_{16}$

адресами 00403008-0040300В содержит части строки непреобразованном виде, для получения строки "Asse" в программе будет применена маска.

Ячейки с адресами 0040300С-00403011 содержат число $1500_{10} = 05$ DС $_{16}$

Ячейки с адресами 00403012-00403021 содержат 4 вещественных числа Ячейки с адресами 00403022-00403029 содержит 8-байтовое число $243085985_{10} =$ 0E7D32A1₁₆

адресами 0040302A-00403039 16 **ASCII** Ячейки содержит символов проинициализированных 01.

5. Пошаговая трассировка программы

		•	
00401000 <	BE 41737365	mov esi,65737341	esi:EntryPoint
• 00401005	2335 08304000	and esi,dword ptr ds:[403008]	esi:EntryPoint
● 0040100B	8935 2A304000	mov dword ptr ds:[40302A],esi	esi:EntryPoint
00401011	8B0D 22304000	mov ecx, dword ptr ds:[403022]	ecx:EntryPoint
00401017	6BC9 07	imul ecx,ecx,7	ecx:EntryPoint
● 0040101A	83C1 06	add ecx,6	ecx:EntryPoint
0040101D	890D 2E304000	mov dword ptr ds:[40302E],ecx	ecx:EntryPoint
00401023	8005 32304000 71	add byte ptr ds:[403032],71	_
0040102A	FEOD 33304000	dec byte ptr ds:[403033]	
00401030	68 2A304000	push lab1.40302A	
00401035	FF15 08204000	call dword ptr ds:[<&puts>]	
0040103B	83C4 04	add esp,4	
● 0040103E	FF15 0C204000	call dword ptr ds:[<&_getch>]	
00401044	6A 00	push 0	
• 00401046	E8 01000000	<pre>call <jmp.&exitprocess></jmp.&exitprocess></pre>	
● 0040104B	CC	int3	
0040104C <	FF25 00204000	<pre>jmp dword ptr ds:[<&ExitProcess>]</pre>	JMP.&ExitProcess

Исходное состояние регистров:

EAX=	0019F	FCC	EBX=	0031A000		ECX=	00401000	EDX=	00401000
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019FF84		ESI=	00401000	EDI=	00401000
EIP=	00401	000							
ZF=	1	PF=	1	AF=	0				
OF=	0	SF=	0	DF=	0				
CF=	0	TF=	1	IF=	1				

mov e	esi,6	57373	41			коп:	BE 41737365				
EAX=	0019F	9FFCC EB		0031A000		ECX=	00401000	EDX=	00401000		
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019F	F84	ESI=	65737341	EDI=	00401000		
EIP=	00401	005									
ZF=	1	PF=	1	AF=	0						
OF=	0	SF=	0	DF=	0						
CF=	CF= 0										
Запис	Записывает в регистр ESI число 65737341. Увеличивает EIP на 5										

	esi,d 40300		ptr			коп:	2335 08304000				
EAX=	0019F	FCC	EBX=	0031A	000	ECX=	00401000	EDX=	00401000		
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019F	F84	ESI=	65737341	EDI=	00401000		
EIP=	00401	00B									
ZF=	0	PF=	1	AF=	0						
OF=	0	SF=	0	DF=	0						
CF=	CF= 0										

Выполняет побитовое AND над регистром ESI со значением из ячейки памяти с адресом 403008 и записывает результат в ESI. Увеличивает EIP на 5. Обнуляет флаг ZF.

	dword	_	_			коп:	8935 2A3040	000			
as: [40302	A],es	<u> </u>								
EAX=	0019F	FCC	EBX=	0031A	000	ECX=	00401000	EDX=	00401	000	
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019F	F84	ESI=	65737341	EDI=	00401	000	
EIP=	00401	011									
ZF=	0	PF=	1	AF=	0						
OF=	0	SF=	0	DF=	0						
CF=	0	TF=	0	IF=	1						
Запис	ываем	в яч	ейку	с адр	ресом	403027	А значение	из я	чейки	ESI.	
Увели	Увеличивает EIP на 6.										

	ecx,d	word p	ptr		коп:	8B0D 223	040	00			
EAX=	0019F	FCC	EBX=	0031A	000	ECX=	0E7D32A1		EDX=	004	401000
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019F	F84	ESI=	65737341		EDI=	004	401000
EIP=	00401	017									
ZF=	0	PF=	1	AF=	0						
OF=	0	SF=	0	DF=	0						
CF=	CF= 0										
	Записываем в ECX значение из ячейки памяти с адресом 403022. Увеличивает EIP на 6										

imul	ecx,	ecx,7				коп:	6BC9 07				
EAX=	0019F	FCC	EBX=	0031A	000	ECX=	656C6267	EDX=	00401000		
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019F	F84	ESI=	65737341	EDI=	00401000		
EIP=	00401	01A									
ZF=	0	PF=	0	AF=	0						
OF=	0	SF=	0	DF=	0						
CF=	0	TF=	0	IF=	1						

Выполняет целочисленное произведение ECX на 7 и записывает результат в ECX. Увеличивает EIP на 3. Устанавливает PF (флаг чётности) на 0.

000											
000											
CF= 0											

Увеличивает ECX на 6 и сохраняет результат сложения в ECX. Увеличивает EIP на 3.

mov o	dword	ptr	ds:[4	0302E],	коп:	890D 2E304000					
ecx												
EAX=	0019F	FCC	EBX=	0031A	000	ECX=	656C626D	EDX=	00401	000		
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019F	F84	ESI=	65737341	EDI=	00401	000		
EIP=	00401	023										
ZF=	0	PF=	0	AF=	0							
OF=	0	SF=	0	DF=	0							
CF=	CF= 0											
Запис	Записываем в ячейку с адресом 40302Е значение из ячейки ЕСХ.											
Увели	Увеличивает EIP на 6.											

add 1 0x71	byte j	ptr d	s:[40	3032]	′	коп:	8005 32304000 71				
EAX=	0019F	FCC	EBX=	0031A	.000	ECX=	656C626D	EDX=	00401000		
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019F	F84	ESI=	65737341	EDI=	00401000		
EIP=	00401	02A									
ZF=	0	PF=	1	AF=	0						
OF=	0	SF=	0	DF=	0						
CF=	0	TF=	0	IF=	1						

Увеличивает ячейку с адресом 403032 на 71. Увеличивает EIP на 7. Устанавливает PF на 1.

dec byte ptr ds:[403033]						коп:	FEOD	333040	00			
EAX=	0019F	FCC	EBX= 0031A000			ECX=	656C6	26D	EDX=	0040	0100	0
ESP=	0019F	0019FF78		EBP= 0019FF84		ESI=	65737	341	EDI=	0040	0100	0
EIP=	00401	030										
ZF=	1	PF=	1	AF=	0							
OF=	0	SF=	0	DF=	0							
CF=	0	TF=	0	IF=	1							
Умень	шает	ячейку	с а,	дресом	4030	32 на	1. 3	⁷ величі	ивает	EIP	на	6.
Устан	Устанавливает ZF (флаг нуля) на 1.											

push	lab1	.4030	2A			коп:	68 2A304000			
EAX=	0019F	FCC	EBX= 0031A000			ECX=	656C626D	EDX=	00401000	
ESP=	0019F	0019FF74 EB		0019FF84		ESI=	65737341	EDI=	00401000	
EIP=	00401	035								
ZF=	1	PF=	1	AF=	0					
OF=	0	SF=	0	DF=	0					
CF=	0	TF=	0	IF=	1					
Кладё	T B CT	ек зна	чение	эрк си	ейки с	адрес	ом 40302А.	Увеличи	вает EIP на	
5.										

call	dwor	d ptr	ds:[<&put	s>]	коп:	FF15 08204000					
EAX=	00000000		EBX=	0031A000		ECX=	01D45822	EDX=	00000000			
ESP=	0019FF74		EBP=	0019F	0019FF84		65737341	EDI=	00401000			
EIP=	00401	03B										
ZF=	1	PF=	1	AF=	0							
OF=	0	SF=	0	DF=	0							
CF=	0	TF=	0	IF=	1							
Вызов	Вызов puts. Увеличивает EIP на 6.											

add esp, 4							83C4 04					
EAX=	00000000		EBX=	0031A000		ECX=	01D45822	EDX=	00000000			
ESP=	0019FF78		EBP=	0019F	0019FF84		65737341	EDI=	00401000			
EIP=	00401	03E										
ZF=	1	PF=	1	AF=	0							
OF=	0	SF=	0	DF=	0							
CF=	0	TF=	0	IF=	1							
Вызов	Вызов puts. Увеличивает EIP на 3.											

call dword ptr							FF15 0C204000			
ds:[<&_getch>]										
EAX=	0000000D EBX= 0031A				000	ECX=	C1B64159	EDX=	0019FDD8	
ESP=	0019F	F78	EBP=	0019F	F84	ESI=	65737341	EDI=	00401000	
EIP=	00401	044								
ZF=	1	PF=	1	AF=	0					
OF=	0	SF=	0	0 DF= 0						
CF= 0										
Вызов	getch	. Увел	ичиває	T EIP						

push	0					коп:	6A 00		
EAX=	00000	000000D EBX=		0031A000		ECX=	C1B64159	EDX=	0019FDD8
ESP=	0019FF74		EBP=	0019FF84		ESI=	65737341	EDI=	00401000
EIP=	00401	046							
ZF=	1	PF=	1	AF=	0				
OF=	0	SF=	0	DF=	0				
CF=	0	TF=	0	IF=	1				
Кладёт в стек О. Увеличивает EIP на 2.									

call	<jmp< th=""><th>. &Exi</th><th>tProc</th><th>ess></th><th></th><th>коп:</th><th colspan="5">E8 01000000</th></jmp<>	. &Exi	tProc	ess>		коп:	E8 01000000				
EAX=	00000	00D	DD EBX=		0031A000		C1B64159	EDX=	0019FDD8		
ESP=	0019F	F74	EBP=	= 0019FF84		ESI=	65737341	EDI=	00401000		
EIP=	00401	04B									
ZF=	1	PF=	1	AF=	0						
OF=	0	SF=	0	DF=	0						
CF=	0	TF=	0	IF=	1						
Вызывает выход из программы. Увеличивает EIP на 6. Конец программы								рограммы.			

Вывод: в ходе лабораторной работы получены навыки создания простейших ассемблерных программ с использованием пакета masm32, получены навыки пользования отладчиком x32dbg.