Oto kompleksowe opracowanie dotyczące instalacji oraz konfiguracji serwera **IIS (Internet Information Services)** w systemie Windows Server, przygotowane na podstawie dostarczonych materiałów w formie przejrzystej ściągawki:

Ściągawka: Instalacja i konfiguracja IIS w Windows Server

1. Czym jest IIS?

- **Internet Information Services (IIS)** to rola serwera stworzona przez firmę Microsoft, która umożliwia hostowanie własnych witryn WWW oraz obsługę protokołu FTP w sieci.
- Usługa ta nie jest instalowana domyślnie i wymaga ręcznego doinstalowania w systemie.

2. Instalacja roli IIS krok po kroku

1. Uruchom **Menedżer serwera** (*Server Manager*).
2. Wybierz opcję **Dodaj role i funkcje**.
3. W oknie kreatora zatwierdź ekran powitalny, klikając *Dalej*.
4. Jako typ instalacji wybierz **Instalacja oparta na rolach lub oparta na funkcjach**.
5. Wybierz serwer docelowy z puli serwerów.
6. Na liście ról znajdź i zaznacz **Serwer sieci Web (IIS)**. *(Uwaga: Jeśli funkcja wymaga dodatkowych komponentów, kreator poprosi o ich dodanie)*.
7. Przejdź do końca kreatora i kliknij **Instaluj**.

3. Uruchamianie Menedżera IIS

1. Po pomyślnym zakończeniu instalacji, w **Menedżerze serwera** przejdź do zakładki **IIS**.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (PPM) na nazwę swojego serwera i z menu kontekstowego wybierz **Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)**.

4. Konfiguracja domyślnej witryny WWW

- Domyślny katalog, w którym przechowywane są pliki strony (tzw. ścieżka fizyczna), znajduje się w lokalizacji: %SystemDrive%\inetpub\wwwroot.
- Aby zmienić lub przetestować zawartość, można edytować plik startowy (np. iisstart.htm lub plik HTML) w tym katalogu.
- Dostęp do strony lokalnie można uzyskać, wpisując w przeglądarce adres 127.0.0.1, localhost lub adres IP serwera (np. 192.168.10.1).

5. Tworzenie własnej, niestandardowej witryny WWW

1. Utwórz na dysku serwera dedykowany folder na pliki nowej strony (np. C:\inetpub\systemy).

2. Utwórz w nim plik źródłowy strony (np. index.html) z odpowiednią zawartością HTML.
3. W **Menedżerze IIS** kliknij prawym przyciskiem myszy na gałąź **Witryny** i wybierz **Dodaj witrynę sieci Web...**.
4. W oknie konfiguracji podaj:

- **Nazwa witryny** (np. Systemy).
- **Ścieżka fizyczna** do utworzonego folderu (np. C:\inetpub\systemy).
- **Powiązanie** (Typ: http, Adres IP oraz Port – standardowo 80, choć przy wielu witrynach na tym samym porcie pojawi się ostrzeżenie o zduplikowanym powiązaniu).

5. Zatwierdź przyciskiem **OK**, a następnie uruchom witrynę, klikając na nią PPM i wybierając **Rozpocznij**.

6. Zmiana portu witryny

Jeśli chcesz udostępnić witrynę na innym porcie (np. 2000):

1. Zaznacz wybraną witrynę w Menedżerze IIS.
2. Z panelu *Akcje* po prawej stronie wybierz **Edytuj powiązania...**.
3. Zaznacz powiązanie HTTP i kliknij **Edytuj**, a następnie zmień numer portu.
4. Od tej pory adres URL w przeglądarce będzie wymagał podania nowego portu, np. http://192.168.10.1:2000/.