Passos para Adicionar o Usuário postgres aos Usuários do Windows:

1. Abrir o Gerenciamento de Usuários no Windows

Para adicionar o usuário postgres ao sistema operacional, você vai precisar utilizar a interface de "Gerenciamento de Computador" do Windows, que permite gerenciar usuários e grupos do sistema.

- Abra o Menu Iniciar e digite "Gerenciamento de Computador".
- Clique em Gerenciamento de Computador para abrir a interface.
- No painel esquerdo, clique em "Usuários e Grupos Locais" e depois em "Usuários".

2. Verificar a Conta do PostgreSQL (postgres)

O PostgreSQL usa uma conta de serviço que, por padrão, é criada durante a instalação e é chamada de postgres. Para garantir que você está vendo o usuário correto:

- No painel **Usuários**, procure pelo usuário **postgres**. Esta é a conta que o PostgreSQL utiliza para rodar como serviço.
- Caso não veja esse usuário, isso significa que o PostgreSQL está utilizando uma conta padrão do sistema (geralmente uma conta do tipo LocalSystem ou NetworkService).
 Neste caso, você pode precisar verificar os serviços do PostgreSQL mais diretamente.

3. Adicionar o Usuário postgres ao Grupo de Usuários

Se você deseja dar permissões ao PostgreSQL para acessar certos arquivos ou pastas no Windows, você pode adicionar a conta postgres ao grupo de usuários do Windows, ou ao grupo "Administradores", dependendo do nível de acesso necessário.

Para adicionar o postgres ao grupo de usuários:

- No Gerenciamento de Computador, no painel esquerdo, clique em "Grupos".
- No painel central, localize e clique no grupo "Usuários" ou "Administradores" (dependendo de qual grupo você deseja adicionar).
- Clique com o botão direito no grupo e selecione "Adicionar ao grupo...".
- Na janela "Propriedades do Grupo", clique em "Adicionar...".
- Na janela "Selecionar Usuários ou Grupos", digite postgres (ou a conta do PostgreSQL, se estiver diferente) e clique em "Verificar Nomes".
- Clique em "OK" para adicionar o usuário postgres ao grupo de Usuários ou Administradores.

4. Alternativa: Usar Local Security Policy (Política de Segurança Local)

Se você deseja garantir que o usuário postgres tenha permissões de acesso a diretórios específicos no Windows, você pode configurar as permissões através das **Políticas de Segurança Local** do Windows.

Para isso:

- 1. Abra o "Editor de Políticas de Segurança Local":
 - Digite secpol.msc no Menu Iniciar e pressione Enter para abrir o "Editor de Políticas de Segurança Local".

2. Configure permissões:

- Vá para Políticas Locais > Atribuição de Direitos de Usuário e adicione a conta postgres às permissões necessárias.
- Você pode, por exemplo, dar a permissão "Logon como serviço", caso queira que o usuário postgres tenha a capacidade de rodar o serviço PostgreSQL.

5. Verificar Permissões no Sistema de Arquivos

Se o seu objetivo for garantir que o usuário postgres tenha permissões sobre arquivos ou diretórios específicos no sistema de arquivos (como a pasta onde o PostgreSQL armazena dados ou logs), você pode conceder permissões a essa conta diretamente nas propriedades do arquivo ou pasta:

- Localize a pasta ou arquivo no Explorador de Arquivos do Windows (por exemplo, o diretório onde o PostgreSQL armazena os dados, como C:\Program Files\PostgreSQL\<versão>\data).
- 2. Clique com o botão direito do mouse na pasta e selecione Propriedades.
- 3. Vá para a aba **Segurança** e clique em **Editar**.
- 4. **Adicione o usuário postgres** e configure as permissões desejadas (leitura, gravação, etc.).

6. Verificar a Conta de Serviço do PostgreSQL (opcional)

Se a conta do PostgreSQL não for a postgres, você pode verificar qual conta o PostgreSQL está usando para rodar e modificar suas permissões diretamente. Isso é feito através do **Serviços do Windows**.

1. Abra o Gerenciador de Serviços do Windows:

o Digite services.msc no Menu Iniciar e pressione Enter.

2. Encontre o serviço PostgreSQL:

 Procure o serviço chamado PostgreSQL ou algo similar (geralmente algo como PostgreSQL <versão>).

3. Verifique a conta:

- o Clique com o botão direito no serviço e selecione Propriedades.
- Na aba **Logon**, você verá a conta configurada para rodar o serviço PostgreSQL.
 Caso seja necessário, você pode alterar para um usuário específico ou configurar permissões.

Resumo:

1. Adicionar o usuário postgres aos Grupos do Windows:

- Vá em Gerenciamento de Computador > Usuários e Grupos Locais > Grupos.
- Adicione o usuário postgres ao grupo desejado (por exemplo, Usuários ou Administradores).

2. Configurar permissões de acesso ao sistema de arquivos:

- Clique com o botão direito no diretório ou arquivo e vá em Propriedades >
 Segurança.
- Adicione a conta postgres e defina as permissões necessárias.

3. Verificar a conta de serviço do PostgreSQL:

 Use o Gerenciador de Serviços (services.msc) para verificar a conta de serviço que o PostgreSQL está usando.