

Subrutinas

(también *funciones, métodos, procedimientos*)

```
main:           —programa principal
    r = ...      —se asigna un valor a esta variable
    h = ...      —se asigna un valor a esta variable
    v = vol_cil(r, h)
    print("El volumen del cilindro es", v, "cm3")

vol_cil(radio, altura):   —función o subrutina
    return PI*radio*radio*altura
```

```
main:  
    r = ...  
    h = ...  
  
    v = vol_cil(r, h)  
  
    print("El volumen del cilindro es", v, "cm3")
```

el valor de retorno es asignado a la variable **v**

```
vol_cil(radio, altura):  
    return PI*radio*radio*altura
```

parámetros reales (*actuals*)

llamada a la función

parámetros formales (*formals*)

valor de retorno: el resultado de evaluar esta expresión

- 1) Al producirse la llamada a la función —la evaluación de la expresión **vol_cil(r, h)**— el procesador debe empezar a ejecutar las instrucciones de la función
⇒ necesitamos una nueva instrucción —que hay que agregar a (la versión en lenguaje *assembly* de) el **main**— similar a un salto incondicional, que cambie el valor del registro *PC*

DATA: —en Data Memory

vol-cil:
radio ...
altura ...

main:
r 2
h 5
v ...

CODE: —en Instruction Memory

vol-cil: ...
...
...
...
main: ...
...
...

próximo PC

PC actual

2) Sólo que justo antes, es necesario “pasarle” a la función **vol_cil** los valores que deben tomar los parámetros formales **radio** y **altura**

... es decir, los valores que en ese momento tienen las variables **r** y **h** (los parámetros reales)

⇒ hay que copiar los valores de los parámetros reales en las variables de la *Data Memory* que representan los parámetros formales (variables **radio** y **altura** a las que la función tiene acceso)

... mediante instrucciones adicionales en el **main**

Además, como la función “retorna” un valor, hay que reservar espacio en la *Data Memory* para este “valor de retorno”: **retval**

DATA: —en *Data Memory*

vol-cil:

radio	2
altura	5
retval	...

para el valor de retorno

main:

r	2
h	5
v	...

a través de los registros

CODE: —en *Instruction Memory*

vol-cil:

...

main:

...

3) Una vez que los parámetros han sido “pasados”, se ejecuta el código correspondiente a la función

... y justo antes de terminar la ejecución de la función, se calcula el valor de retorno y se almacena en la variable **retval**

DATA: —en Data Memory

vol-cil:

radio 2

altura 5

retval ... 63

main:

r 2

h 5

v ...

CODE: —en Instruction Memory

vol-cil:

...

...

...

PC actual

PC actual

main:

...

...

...

...

4) Finalmente, al terminar la ejecución de la función, hay que “pasar de vuelta”, o “retornar”, el valor calculado por la función:

- usando nuevamente la *Data Memory*

... y reanudar la ejecución del programa **main** en el punto en que fue suspendida:

- retomando el valor original del registro *PC* más 1
- ⇒ este valor debió haber quedado guardado en alguna parte antes de que se empezara a ejecutar la función

⇒ necesitamos una nueva instrucción —que hay que agregar a (la versión en lenguaje *assembly* de) la función

DATA: —en *Data Memory*

vol-cil:

radio	2
altura	5
retval	63

main:

r	2
h	5
v	...

a través de los registros

CODE: —en *Instruction Memory*

vol-cil:

...

main:

...

PC actual

próximo PC

En las siguientes diaps., vamos a construir de a poco una solución (a nivel del lenguaje *assembly*) al problema de llamar funciones con parámetros, cuando hay llamadas anidadas:

- veremos primero el caso de una única llamada a una función
- luego, el caso de una llamada a una función que a su vez llama a otra función
- finalmente, cómo manejar los registros A y B cuando sus valores antes de la llamada a una función deben seguir disponibles al volver de la llamada

Ahora vamos a construir la solución en el caso de nuestro computador básico
... más adelante, vamos a ver cómo se resuelve en RISC-V

Más funcionalidad en el computador básico

⇒ componentes adicionales:

- tanto de hardware (nuevas componentes físicas y conexiones)
... como de software (nuevas instrucciones)

Para poder tener variables:

⇒ memoria de datos (*Data Memory*) + nuevas conexiones
+ nuevas instrucciones

diaps. 15 a 28
de "clase-6"


Para poder tener sentencias **if** y **while**:

⇒ registro *Status* + nuevas conexiones + nuevas instrucciones

diaps. 29 a 41
de "clase-6"


Para poder tener **subrutinas**:

⇒ ... + nuevas conexiones + nuevas instrucciones




El computador básico, tal como está, permite pasar los parámetros y pasar de vuelta el valor de retorno:

- basta con la capacidad de almacenar y leer valores en la *Data Memory*, a través de los registros *A* y *B*



... pero para manejar correctamente el valor del registro **PC** necesitamos **hardware adicional**:

- conectamos la salida *Data out* de la memoria al registro **PC**
... y la salida del registro **PC** (más 1, a través de un **Adder**) a la entrada *Data in* de la *Data Memory*
- agregamos dos nuevos **Mux's**: *Datain* y *PC*



Usamos la dirección 255 —una dirección fija— de la *Data Memory* para almacenar el valor $PC + 1$

- el *Mux Address* tiene ahora dos señales de control

Por lo tanto, agregamos dos nuevas instrucciones a nuestro *assembly*:

CALL *dir* : almacena ***PC* + 1** en la dirección 255 de la *Data Memory*


$$\mathbf{Mem[255] \leftarrow PC+1}$$

*primer efecto
de CALL dir*

... y al mismo tiempo salta a la dirección ***dir*** de la *Instruction Memory*

$$\mathbf{PC \leftarrow dir}$$

*segundo efecto
de CALL dir*



RET : guarda en ***PC*** el valor de **Mem[255]**

efecto de RET

$$\mathbf{PC \leftarrow Mem[255]}$$

RET es siempre la última instrucción
de la función (en lenguaje *assembly*)

... es decir, se reanuda la ejecución de la instrucción (del **main**) inmediatamente siguiente al llamado a la función

P.ej., **main** inicia su ejecución colocando los valores 5 y 2 en los registros *A* y *B*

... entonces tiene que llamar a **func1**, que tiene dos parámetros: **var1** y **var2**

Así, antes de hacer la llamada, **main** asigna los valores que están en *A* y *B* a **var1** y **var2**
→ "pasa" los parámetros

func1 suma los valores de **var1** y **var2** entre sí, para lo cual primero los coloca en los registros

... finalmente, deja el resultado en **var1** para que lo pueda usar el **main**

Veamos ahora cómo ocurre esto paso a paso

DATA:

```
...
128    var1
129    var2
...
255
```

CODE:

```
...
20     main:   MOV A,5
21             MOV B,2
22             MOV (var1),A
23             MOV (var2),B
24             CALL func1
25             ...
...
55     func1:  MOV A,(var1)
56             MOV B,(var2)
57             ADD A,B
58             MOV (var1),A
59             RET
```

main inicia su ejecución

PC = 20

PC = 21

... colocando los valores 5 y 2 en
los registros A y B

DATA:

...
128 var1
129 var2
...
255

CODE:

...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

... entonces tiene que llamar a **func1**, que tiene dos parámetros: **var1** y **var2**

Así, antes de hacer la llamada, **main** asigna los valores en *A* y *B* a **var1** y **var2** → "pasa" los parámetros

PC = 22

PC = 23

DATA:

...
128 var1 5
129 var2 2
...
255

CODE:

...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

Ahora **main** hace la llamada **CALL func1**

$PC = 24$

... que produce los dos efectos descritos en la diap. 12

$\text{Mem}[255] \leftarrow PC+1 (= 25)$

$PC \leftarrow dir (= 55)$

DATA:

...
128 var1 5
129 var2 2
...
255 25

CODE:

...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

func1 suma los valores de **var1** y **var2** entre sí, para lo cual primero los coloca en los registros

PC = 55

PC = 56

PC = 57

DATA:

```
...  
128    var1    5  
129    var2    2  
...  
255                25
```

CODE:

```
...  
20     main:   MOV A,5  
21             MOV B,2  
22             MOV (var1),A  
23             MOV (var2),B  
24             CALL func1  
25             ...  
...  
55     func1:  MOV A,(var1)  
56             MOV B,(var2)  
57             ADD A,B  
58             MOV (var1),A  
59             RET
```

func1 finalmente deja el resultado en **var1** para que lo pueda usar el **main**

PC = 58

... y ejecuta **RET**

PC = 59

... que produce el efecto descrito en la diap. 12

PC \leftarrow **Mem**[255] (= 25)

(... de modo que se reanudará la ejecución del **main** a partir de la instrucción inmediatamente siguiente al **CALL**)

DATA:

...
128 var1 7
129 var2 2
...
255 25

CODE:

...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 RET

Pero, ¿qué pasa en este caso?

main llama a **func1** → en **Mem[255]** queda almacenada la dirección de retorno, 25


... pero antes de que **func1** termine (ejecute **RET**), la propia **func1** llama a su vez a la función **func2**

Entonces, la dirección de retorno que hay en **Mem[255]** en ese instante —la dirección 25— es sustituida por la dirección 60, del código de **func1**

... y la ejecución nunca vuelve al **main**

CODE:

```
...
20    main: MOV A,5
21        MOV B,2
22        MOV (var1),A
23        MOV (var2),B
24        CALL func1
25        ...
...
55    func1: MOV A,(var1)
56        MOV B,(var2)
57        ADD A,B
58        MOV (var1),A
59        CALL func2
60        RET
...
77    func2: MOV A,(var1)
78        MOV B,(var2)
79        ADD A,B
80        RET
```



En el caso de llamadas anidadas o recursivas, las sucesivas direcciones de retorno deben manejarse en un *stack*:

- el (nuevo) registro *SP* contiene el *stack pointer*
... y puede ser incrementado o decrementado

Para estar seguros:

- el registro PC almacena direcciones de la *Instruction Memory*
- el registro SP almacena direcciones de la *Data Memory*

Así, al llamar a una función, debemos (en *un ciclo del reloj*):

- guardar $PC+1$ en la *Data Memory* en la dirección contenida en SP
- decrementar en 1 el valor de SP
- guardar la dirección de la primera instrucción de la función en PC

estas tres acciones se ejecutan en paralelo en **un mismo ciclo**

estas dos acciones se ejecutan secuencialmente en **dos ciclos**

la instrucción **CALL dir** tiene **tres** efectos

la instrucción **RET** tiene **dos** efectos

... y, luego, al retornar desde la función (en *dos ciclos del reloj*):

- incrementar en 1 el valor de SP
- guardar en PC la dirección almacenada en la dirección SP (ya incrementado) de la *Data Memory*

Tomemos la ejecución justo antes de que **main** ejecute **CALL func1**

PC = 22, SP = 255
PC = 23, SP = 255

DATA:

...
128 var1 5
129 var2 2
...
253
254
255

direcciones de memoria reservadas para manejar el stack

CODE:

...
20 main: MOV A,5
21 MOV B,2
22 MOV (var1),A
23 MOV (var2),B
24 CALL func1
25 ...
...
55 func1: MOV A,(var1)
56 MOV B,(var2)
57 ADD A,B
58 MOV (var1),A
59 CALL func2
60 RET
...
77 func2: MOV A,(var1)
78 MOV B,(var2)
79 ADD A,B
80 RET

Ahora **main** hace la llamada **CALL func1**

$PC = 24, SP = 255$

... que produce los tres efectos descritos en la diap. 21:

$\text{Mem}[SP] \leftarrow PC+1 (= 25)$

$SP \leftarrow SP-1 (= 254)$

$PC \leftarrow \text{dir} (= 55)$

DATA:

...

128 var1 5

129 var2 2

...

253

254

255 25

CODE:

...

20 main: MOV A,5

21 MOV B,2

22 MOV (var1),A

23 MOV (var2),B

24 CALL func1

25 ...

...

55 func1: MOV A,(var1)

56 MOV B,(var2)

57 ADD A,B

58 MOV (var1),A

59 CALL func2

60 RET

...

77 func2: MOV A,(var1)

78 MOV B,(var2)

79 ADD A,B

80 RET

Un poco después **func1** hace la llamada **CALL func2**

$PC = 59, SP = 254$

... que produce los tres efectos descritos en la diap. 21:

$\text{Mem}[SP] \leftarrow PC+1 (= 60)$

$SP \leftarrow SP-1 (= 253)$

$PC \leftarrow \text{dir} (= 77)$

DATA:

...

128 var1 7

129 var2 2

...

253

254 60

255 25

CODE:

...

20 main: MOV A,5

21 MOV B,2

22 MOV (var1),A

23 MOV (var2),B

24 CALL func1

25 ...

...

55 func1: MOV A,(var1)

56 MOV B,(var2)

57 ADD A,B

58 MOV (var1),A

59 CALL func2

60 RET

...

77 func2: MOV A,(var1)

78 MOV B,(var2)

79 ADD A,B

80 RET

Un poco después **func2** ejecuta **RET**

$PC = 80, SP = 253$

... que produce los dos efectos descritos en la diap. 21:

$SP \leftarrow SP+1 (= 254)$

$PC \leftarrow \text{Mem}[SP] (= 60)$

DATA:

...

128 var1 7

129 var2 2

...

253

254 60

255 25

CODE:

...

20 main: MOV A,5

21 MOV B,2

22 MOV (var1),A

23 MOV (var2),B

24 CALL func1

25 ...

...

55 func1: MOV A,(var1)

56 MOV B,(var2)

57 ADD A,B

58 MOV (var1),A

59 CALL func2

60 RET

...

77 func2: MOV A,(var1)

78 MOV B,(var2)

79 ADD A,B

80 RET

Y luego **func1** ejecuta **RET**

$$PC = 60, SP = 254$$

... que produce los dos efectos descritos en la diap. 21:

$$SP \leftarrow SP+1 (= 255)$$

$$PC \leftarrow \text{Mem}[SP] (= 25)$$

DATA:

...		
128	var1	7
129	var2	2
...		
253		
254		60
255		25

CODE:

```
...
20     main: MOV A,5
21             MOV B,2
22             MOV (var1),A
23             MOV (var2),B
24             CALL func1
25             ...
...
55     func1: MOV A,(var1)
56             MOV B,(var2)
57             ADD A,B
58             MOV (var1),A
59             CALL func2
60             RET
...
77     func2: MOV A,(var1)
78             MOV B,(var2)
79             ADD A,B
80             RET
```

Finalmente

... ¿qué pasa en este caso con los contenidos de los registros A y B?

$PC = 21, A = 5, B = \dots$

$PC = 22, A = 5, B = 3$

$PC = 23 \Rightarrow PC = 55, A = 5, B = 3$

$PC = 55, A = 5, B = 4$

$PC = 56, A = 9, B = 4$

$PC = 57 \Rightarrow PC = 24, A = 9, B = 4$

$PC = 24, A = 13, B = 4$

Pero, ¿es este el resultado esperado por **main**?

CODE:

```
...
20    main: ...
21        MOV A,5
22        MOV B,3
23        CALL func
24        ADD A,B
25        ...
...
55    func: INC B
56        ADD A,B
57        RET
```

En el stack de la *Data Memory* guardamos las direcciones de retorno —direcciones de las instrucciones cuya ejecución quedó pendiente debido al llamado a una función— para poder recuperarlas al volver de las llamadas correspondientes

También tenemos que guardar, en el mismo stack, los valores que los registros A y B tienen al momento de llamar a una función

... para que la función llamada pueda usar libremente estos registros

... y el **main** (o la función que hizo la llamada) pueda recuperar esos valores una vez que la llamada termina

Agregamos las instrucciones **PUSH** y **POP**:


PUSH Reg almacena en **Mem[SP]** el valor del registro **Reg**, y luego decrementa **SP**

POP Reg primero incrementa **SP**, y luego escribe en **Reg** el valor almacenado en **Mem[SP]**

Entonces, en lugar del código de la izquierda, escribimos el código de la derecha


CODE:

```
...  
20    main: ...  
21        MOV A,5  
22        MOV B,3  
23        ALU func  
24        ADD A,B  
25        ...  
...  
55    func: INC B  
56        ADD A,B  
57        RET
```



CODE:

```
...  
20    main: ...  
21        MOV A,5  
22        MOV B,3  
23        PUSH A  
24        PUSH B  
25        CALL func  
26        POP B  
27        POP A  
28        ADD A,B  
29        ...  
...  
55    func: INC B  
56        ADD A,B  
57        RET
```



¡Ojo!: los **POPs** deben ejecutarse en el orden inverso a los **PUSHs**

En definitiva, para permitir el uso de funciones, hemos agregado 6 nuevas instrucciones a nuestro *assembly*:

Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
CALL	Dir	$\text{Mem}[\text{SP}] = \text{PC} + 1$, $\text{SP} -$, $\text{PC} = \text{Dir}$		CALL func
RET		$\text{SP}++$ $\text{PC} = \text{Mem}[\text{SP}]$		-
PUSH	A	$\text{Mem}[\text{SP}] = A$, $\text{SP} -$	$\text{SP} \leftarrow \text{SP}-1$	-
PUSH	B	$\text{Mem}[\text{SP}] = B$, $\text{SP} -$		-
POP	A	$\text{SP}++$ $A = \text{Mem}[\text{SP}]$		-
POP	B	$\text{SP}++$ $B = \text{Mem}[\text{SP}]$	$\text{SP} \leftarrow \text{SP}+1$	-

Instrucción	Operandos	Opcode	Condition	Lpc	La	Lb	Sa0,1	Sb0,1	Sop0,1,2	Sadd0,1	Sdin0	Spc0	W	IncSp	DecSp	
XOR	A,B	0101000		0	1	0	A	B	XOR	-	-	-	0	0	0	
	B,A	0101001		0	0	1	A	B	XOR	-	-	-	0	0	0	
	A,Lit	0101010		0	1	0	A	LIT	XOR	-	-	-	0	0	0	
	A,(Dir)	0101011		0	1	0	A	DOUT	XOR	LIT	-	-	0	0	0	
	A,(B)	0101100		0	1	0	A	DOUT	XOR	B	-	-	0	0	0	
	(Dir)	0101101		0	0	0	A	B	XOR	LIT	ALU	-	1	0	0	
SHL	A,A	0101110		0	1	0	A	-	SHL	-	-	-	0	0	0	
	B,A	0101111		0	0	1	A	-	SHL	-	-	-	0	0	0	
	(Dir)	0110011		0	0	0	A	B	SHL	LIT	ALU	-	1	0	0	
SHR	A,A	0110100		0	1	0	A	-	SHR	-	-	-	0	0	0	
	B,A	0110101		0	0	1	A	-	SHR	-	-	-	0	0	0	
	(Dir)	0111001		0	0	0	A	B	SHR	LIT	ALU	-	1	0	0	
INC	B	0111010		0	0	1	ONE	B	ADD	-	-	-	0	0	0	
CMP	A,B	0111011		0	0	0	A	B	SUB	-	-	-	0	0	0	
	A,Lit	0111100		0	0	0	A	LIT	SUB	-	-	-	0	0	0	
JMP	Dir	0111101		1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
JEQ	Dir	0111110	Z=1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
JNE	Dir	0111111	Z=0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
JGT	Dir	1000000	N=0 y Z=0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
JLT	Dir	1000001	N=1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
JGE	Dir	1000010	N=0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
JLE	Dir	1000011	N=1 o Z=1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
JCR	Dir	1000100	C=1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
JOV	Dir	1000101	V=1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	LIT	0	0	
CALL	Dir	1000101		1	0	0	-	-	-	-	SP	PC	LIT	1	0	1
RET		1000110		0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
		1000111		1	0	0	-	-	-	-	SP	-	DOUT	0	0	0
PUSH	A	1001000		0	0	0	A	ZERO	ADD	SP	ALU	-	-	1	0	1
PUSH	B	1001001		0	0	0	ZERO	B	ADD	SP	ALU	-	-	1	0	1
POP	A	1001010		0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
		1001011		0	1	0	ZERO	DOUT	ADD	SP	ALU	-	-	0	0	0
POP	B	1001100		0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
		1001101		0	0	1	ZERO	DOUT	ADD	SP	ALU	-	-	0	0	0

El ej. de la diap. 27 es artificial (¿por qué la subrutina **func** va a incrementar el registro *B* sin primero averiguar cuánto vale?)

Veamos un ej. más realista:

Tomemos el programa de la clase 6 que multiplica las variables **a** × **b** (repetido aquí en la fig. a la derecha) y convirtámoslo en una subrutina **mult**

... que mutliplica sus parámetros formales **mnd** × **mdr**

... y luego usemos esta subrutina en el programa **main**

DATA:

a 15 —multiplicando
b 7 —multiplicador
prod —producto, no inicializado

CODE: —multiplicación, sin signo

MOV A,0
MOV (prod),A —inicializamos **prod** = 0
MOV B,0 —**B** va a ser el contador de repeticiones
MOV A,(b) —**A** = número de repeticiones (multiplicador)
loop: CMP A,B —comparamos
JEQ end —si son iguales, terminamos (saltamos a **end**)
MOV A,(a) —tomamos el multiplicando
ADD A,(prod) —se lo sumamos una vez más a **prod**
MOV (prod),A —y actualizamos el valor de **prod**
INC B —incrementamos el contador de repeticiones
MOV A,(b) —**A** = número de repeticiones (multiplicador)
JMP loop —repetimos el ciclo

end:

DATA:
a 15
b 7
prod


CODE:
MOV A,0
MOV (prod),A
MOV B,0
MOV A,(b)
loop: CMP A,B
JEQ end
MOV A,(a)
ADD A,(prod)
MOV (prod),A
INC B
MOV A,(b)
JMP loop
end:



DATA:
mnd
mdr
prod

mult:
MOV A,0
MOV (prod),A
MOV B,0
MOV A,(mdr)
loop: CMP A,B
JEQ end
MOV A,(mnd)
ADD A,(prod)
MOV (prod),A
INC B
MOV A,(mdr)
JMP loop
end: RET

El registro *Status* puede también tener bits que indican la presencia de un carry o de overflow en el resultado producido por la ALU



Instrucción	Operandos	Operación	Condiciones	Ejemplo de uso
CMP	A,B A,Lit	A-B A-Lit		CMP A,0
JMP	Dir	PC = Dir		JMP end
JEQ	Dir	PC = Dir	Z=1	JEQ label
JNE	Dir	PC = Dir	Z=0	JNE label
JGT	Dir	PC = Dir	N=0 y Z=0	JGT label
JLT	Dir	PC = Dir	N=1	JLT label
JGE	Dir	PC = Dir	N=0	JGE label
JLE	Dir	PC = Dir	Z=1 o N=1	JLE label
JCR	Dir	PC = Dir	C=1	JCR label
JOV	Dir	PC = Dir	V=1	JOV label

```
main:  
    w = 3  
    l = 4  
    h = 5  
    v = volumen(w, l, h)  
    print("El volumen es:", v)  
  
volumen(ancho, largo, alto):  
    a = area(ancho, largo)  
    return a*alto  
  
area(lado1, lado2):  
    return lado1*lado2
```