# C++11新特性——标准库篇

## 智能指针

## 使用智能指针的可以解决

- 1. 垂悬指针(dangling pointer)问题。即当多个指针指向同一个对象,其中某一个指针析构的时候,将内存空间销毁。导致其它的指针指向了"意义不明"的内存区域
- 2. 内存泄漏(resource lack)。即当指针销毁的时候却没有释放其分配的内存。(或者也可以说分配的内存区域不在受程序员的掌控)
- C++11 标准库提供了两大类型的 mart pointer(放在 momory头文件中 #inlucde<memory>)
  - 1. Class shared\_ptr (实现共享式拥有)
  - 2. Class unique\_ptr (实现独占式拥有,严格拥有) ps:C++11提出之后,原本的 auto\_ptr不被推荐使用了, unique\_ptr就是用来替代 auto\_ptr的

## Class unique\_ptr

- unique\_ptr 提供**独占式拥有**的语义。可以确保一个对象极其相应资源,同一时间只能被统一个pointer拥有。
- 一旦拥有者被 **销毁、置空、拥有另一个对象** 先前拥有的对象会**销毁**相应的资源会被释放。
- unique\_ptr 是一种在异常发生时可帮助避免资源泄漏的 smart pointer

## 下面的部分会用到的数据结构:

```
// 这两个类为了演示智能指针和多态
class Base {
  public:
    static int scount;
    int count;
    virtual void print info() {
      cout << "Base" << count;</pre>
    }
    Base() {
      scount++;
      count = scount;
      cout << "create ";</pre>
      print info();
      cout << endl;</pre>
    }
    virtual ~Base() {
      cout << "delete ";</pre>
      print_info();
      cout << endl;</pre>
    }
};
int Base::scount = 0; // 初始化
class Derived:public Base {
```

```
public:
    virtual void print_info() {
        cout << "Derived" << count;
    }
    Derived() {
        cout << "create ";
        print_info();
        cout << endl;
    }
    virtual ~Derived() {
        cout << "delete ";
        print_info();
        cout << endl;
    }
};</pre>
```

### 使用 unique\_ptr

```
void test_base_use(){
 /*
   unique_ptr初始化, 和 shared_ptr 初始化可以
   1. 利用构造函数初始化
   2. 使用 initializer_list初始化
   3. 先初始化一个空的 unique_ptr (内部指针为empty), 在 用 = 设空, 或者用 reset 函数
设置初值
 */
 cout << "初始化" << endl;
 unique_ptr<string> p1(new string("nico1") ); //1
 unique_ptr<string> p2{ new string("nico2") }; //2
 unique_ptr<string> p3; // empty , 其内部指针为 nullptr
 if (p3.get() == nullptr) cout << "p3 have nullptr" << endl;</pre>
 p3.reset(new string("nico3"));
                            // reset
   基本使用
   1. 使用 * 解引用
   2. 使用 ->操作符
   3. 不支持 普通指针的 ++ 操作
   4. 使用 get()获取原始指针
   5. 使用 swap()交换两个指针的内容
   6. 使用 release() 释放所有权, 返回原始指针,交出使用权,执行release后原指针的内容为
nullptr
   7. 使用 reset() 重设指针,原本的对象会被析构
   7. 用 unique_ptr 实现多态
 */
 cout << "\n使用 unique_ptr\\n";
 cout << *p1 << endl;</pre>
 p2->replace(0, 1, "N");
 cout << *p2 << endl;</pre>
 // p1++; // error
```

```
cout << "\n使用get()\n";
 cout << *(p1.get()) << endl;</pre>
 cout << "\n使用swap()\n";
 p1.swap(p2);
 cout <<"p1:"<<*p1 << endl;</pre>
  cout << "p2:" << *p2 << endl;</pre>
 cout << "\n使用release()\n";
 string * pstr1 = p1.release();
 cout << "pstr1 " << *pstr1<<endl;</pre>
 if (p1.get() == nullptr) cout << "p1 have nullptr" << endl;</pre>
 cout << "\n使用reset()\n";
 unique_ptr<Base> p5(new Base());
 p5.reset(new Base());
 cout << "\nunique_ptr和多态" << endl;
 unique_ptr<Base> p6(new Base());
 unique_ptr<Base> p7(new Derived()); // ps 如果析构函数不是虚析构函数,这里将调用
Base的析构函数
}
/*
上述代码输出结果
p3 have nullptr
使用 unique_ptr\nnico1
Nico2
使用get()
nico1
使用swap()
p1:Nico2
p2:nico1
使用release()
pstr1 Nico2
p1 have nullptr
使用reset()
create Base1
create Base2
delete Base1
unique_ptr和多态
create Base3
create Base4
create Derived4
delete Derived4
delete Base4
delete Base3
```

```
delete Base2
*/
```

#### unique\_ptr 初始化

- 1. 利用构造函数初始化 unique\_ptr<string> p1(new string("nico1"));
- 2. 利用initializer\_list初始化 `unique\_ptr p2{new string("nico1") };
- 3. 不支持直接赋值(和 shared\_ptr一样,只有一个参数的构造函数加上了 explict关键字) unique\_ptr<string> p = new string("hello") // error
- 4. 先初始化一个空的 unique\_ptr (内部指针为empty), 在 用 = 设空,或者用 reset 函数设置初值。ps:初始化一个空的 unique\_ptr后,其内部指针为 nullptr

## unique\_ptr 基本用法

- 1. 使用 \* 解引用 \*p
- 2. 使用 ->操作符 p->replace()
- 3. 不支持 普通指针的 ++ 操作 p++ //error
- 4. 使用 get()获取原始指针 string\* pstr = p.get()
- 5. 使用 swap()交换两个指针的内容 p1. swap(p2)
- 6. 使用 release() 释放所有权, 返回原始指针,交出使用权,执行release后原指针的内容为 nullptr string\* pstr = p.release()
- 7. 使用 reset() 重设指针,原本的对象会被析构 p.reset(new string())
- 8. 用 unique\_ptr 实现多态。(参考代码以及结果)

## unique\_ptr的拥有权。

```
void test_ownership() {
    cout << "\ninto block\n";
    /*
        unique_ptr 的独占式拥有
        1. unique_ptr 不支持 copy 语义的 复制构造 和 复制拷贝
        2. unique_ptr 只支持 move 语义的 移动构造和移动拷贝。(相当于拥有权的转移)
        3. unique_ptr 支持移动语义,因此 其赋值操作符的右边可以是一个 右值 unique_ptr (临时 对象 或者 std::move())
        4. unique_ptr 发生了 move,比如2,那么如果左边的 unique_ptr有绑定对象,那么会先 delete原来的对象,再绑定新的对象。
*/
    unique_ptr<string> p1{ new string("nico") };
```

```
cout << "p1:" << *p1 << endl;</pre>
 // unique_ptr<string> p2(p1); // error 编译期报错
 //unique_ptr<string> p2 = p1; // error
 cout << "\np2移动复制构造p1 p2(std::move(p1)" << endl;
 unique_ptr<string> p2{ std::move(p1) }; // OK
 if (p1.get() == nullptr) cout << "p1现在为 nullptr\n";
 cout << "p2:" << *p2 << endl;</pre>
 cout << "\np3移动赋值p2 p3 = std::move(p2)" << endl;
 unique_ptr<string> p3 = std::move(p2);  // OK
 if (p2.get() == nullptr) cout << "p2现在为 nullptr\n";
 cout << "p3:" << *p3 << endl;</pre>
 cout << "\n采用移动语义并验证第4点\n";
 unique_ptr<Base> p5{ new Base() };
 unique_ptr<Base> p6{ new Base() };
 p5 = std::move(p6);
 p5 = unique_ptr<Base>{ new Base() }; // 右边的是临时对象
 cout << "\nout of block\n";</pre>
}
 /*
 输出结果:
 into block
 p1:nico
 p2移动复制构造p1 p2(std::move(p1)
 p1现在为 nullptr
 p2:nico
 p3移动赋值p2 p3 = std::move(p2)
 p2现在为 nullptr
 p3:nico
 采用移动语义并验证第4点
 create Base1
 create Base2
 delete Base1
 create Base3
 delete Base2
 out of block
 delete Base3
```

## unique\_ptr 独占式拥有

在一开始说到,unique\_ptr提供的是提供独占式拥有的语义。这意味着:

- 1. unique\_ptr 不支持 copy 语义的 复制构造 和 复制拷贝 unique\_ptr<int> p(p1);// error
- 2. unique\_ptr 只支持 move 语义的 移动构造和移动拷贝。(相当于拥有权的转移) unique\_ptr<int> p(std::move(p1));// error
- 3. unique\_ptr 支持移动语义,因此 其赋值操作符的右边可以是一个 右值 unique\_ptr (临时对象 或者 std::move()) p1 = unique\_ptr<int>(new int(5))
- 4. unique\_ptr 发生了 move,比如2,那么如果左边的 unique\_ptr有绑定对象,那么会先delete原来的对象,再绑定新的对象。

从上面几点我们可以得知,unique\_ptr 的独占式拥有体现在

- 1. 限制了copy语义,支持move语义
- 2. 当所有权发生变化时,自动释放园有的对象。

**独占式拥有仍可能发生的错误** 但是即使有 unique\_ptr提供的独占式语义,仍有**可能发生错误**,这种错误和 shared\_ptr使用出错一样——用一个原生指针初始化多个 unique\_ptr

```
int* a = new int(5);
unique_ptr<int> p1(a);
unique_ptr<int> p2(b); // 编译时不出错, 运行时出错
```

#### 改变 unique\_ptr 所有权总结

- 1. 使用了 move 语义。 移动复制构造, 移动赋值。
- 2. 使用 release() 释放所有权。
- 3. 使用 reset() 重置所有权(原先绑定的对象将被释放)
- 4. 使用 swap() 交换所有权(交换所有权不触发 delete)

ps: 如果一个 unique\_ptr 是空(empty)的表示未拥有对象,那么get()返回 nullptr

## unique\_ptr 其它特殊使用

```
// 辅助函数
template<typename T>
unique_ptr<T> unique_ptr_func(unique_ptr<T> p) {
    cout << "Inside unique_ptr_func 1(带返回值)"<< endl;
    return p;
}

template<typename T>
void unique_ptr_func2(unique_ptr<T> p) {
    cout << "Inside unique_ptr_func 2(不带返回值)" << endl;
}

void test_special_use() {
    cout << "inside block\n";
    /*
        如果将 unique_ptr作为 函数 参数和 返回值
        1. 作为参数必须使用移动语义。(std::move()),值和使用权会相应地传递给函数参数。(外部变
```

## 量将失去使用权) 2. 作为返回值,就算返回值不指定右值引用。函数内的 unique\_ptr 仍会将拥有权传递出去, 如果 函数内的 unique\_ptr不作为参数返回,那么函数结束后,函数内的 unique\_ptr 极 其绑定的对象就会被析构 \*/ cout << "\n将 unique ptr作为参数和返回值1\n"; unique\_ptr<string> p1{ new string("nico") }; cout << "p1-> " << \*p1 << endl;</pre> unique\_ptr<string> p2 = unique\_ptr\_func(std::move(p1)); //必须是 move 语义 if (p1.get() == nullptr) cout << "p1 is nullptr" << endl;</pre> cout << "p2->" << \*p2 << endl;</pre> cout << "\n将 unique\_ptr作为参数2\n"; unique\_ptr<Base> p3{ new Base() }; unique\_ptr\_func2(std::move(p3)); unique ptr 和 容器 1. 可以将 unique\_ptr 和 容器一起使用, 但必须使用移动语义 2. 从容器中取出 unique<ptr>: 1. 通过「)操作符(但是不能赋值) 2. 如果用 ranged base 语法, 必须用 引用 cout << "\nunique\_ptr和容器\n"; unique\_ptr<string> p4{ new string("nico4") }; unique\_ptr<string> p5{ new string("nico5") }; vector<unique\_ptr<string>> v; v.reserve(4); cout << "将 unique ptr 放入容器\n"; // 将 p 放入容器里 //v.push\_back(p4); // error 需要使用移动语义 //v.push\_back(p5); v.push\_back(std::move(p4)); v.push\_back(std::move(p5)); if (p4.get() == nullptr) cout << "p4 is nullptr" << endl;</pre> cout << "将 unique\_ptr 从容器中取出\n"; cout << \*v[0] << endl; // 通过 []取 // ranged base 需要用引用,注意此时 vector 里的指针指向空对象。取引用出来后内容依然存 在 /\* // error for (auto e : v) { cout << \*e<<" "; } \*/ cout << "ranged base + 引用" << endl; for (auto& e : v) { cout << \*e<<" ";</pre> }

```
cout << endl;</pre>
 if (v[0].get() == nullptr) cout << "v[0] is nullptr" << endl;</pre>
 cout << endl;</pre>
 cout << "\nout of block\n";</pre>
上述代码执行结果:
inside block
将 unique_ptr作为参数和返回值1
p1-> nico
Inside unique_ptr_func 1(带返回值)
p1 is nullptr
p2->nico
将 unique_ptr作为参数2
create Base1
Inside unique_ptr_func 2(不带返回值)
delete Base1
unique_ptr和容器
将 unique_ptr 放入容器
p4 is nullptr
将 unique_ptr 从容器中取出
nico4
ranged base + 引用
nico4 nico5
out of block
*/
```

## unique\_ptr 作为函数参数

- 必须使用 move 语义 func(std::move(ptr))
- 使用move 语义传参之后,unique\_ptr的使用权被转移给函数参数,也就是外部的unique\_ptr现在为空

## unique\_ptr 作为返回值

- 就算返回值不指定为右值引用。函数内的 unique\_ptr 仍会将拥有权传递出去(因为C++11 规定,编译器必须自动尝试加上 move)
- 如果 函数内的 unique\_ptr不作为参数返回,那么函数结束后,函数内的 unique\_ptr 其绑定的对象就会被销毁

## unique\_ptr 作为成员变量

- 使用 unique\_ptr 作为成员变量可以防止内存泄漏,比如构造期内的资源泄露。
- 如果使用 unique\_ptr 代替寻常的 pointer ,可以不写虚构函数了。
- 因为 unique\_ptr不支持 copy语义,所以必须自己写构造函数和赋值函数。

#### unique ptr 和 STL容器

- 1. 可以将 unique\_ptr 和 容器一起使用,但必须使用移动语义。ps:使用 move语义将 unique\_ptr存入容器之后,外部的 unique\_ptr会变为空
- 2. 从容器中取出 unique\_ptr:
  - 。 通过 [] 操作符 (但是不能赋值)
  - 。 如果用 ranged base 语法,必须用 引用 (查看范例代码)

## unique\_ptr 和 array

```
void test_array() {
   1. unique_ptr 提供了 array的特化版本。如果要使用 array 需要在模板参数进行指定。
   (c++无法区分 一个指针是指向单一对象还是指向数组)
   2. array 版本的 unique
      1. 不支持 * 和 -> 操作
      2. 其默认版本的 deleter 使用 delete[](区别于 c++17之前的 shared_ptr)
       3. 不支持不同类型之间的转换, 特别是 如果array是(基类的指针数组) 那么不允许指向派
生元素类型
 */
 unique_ptr<int[]> a{ new int[10] };
 for (int i = 0; i < 10; i++) {
                      // 支持 [] 操作
   a[i] = i;
 }
 for (int i = 0; i < 10; i++) {
  cout << a[i] << " ";</pre>
 cout << endl;</pre>
 // cout << *a; // error 编译报错
 // unique_ptr<Base[]> p{ new Derived[2] }; //error 编译报错
}
输出结果:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
*/
```

- unique\_ptr 提供了 array的特化版本。如果要使用 array 需要在模板参数进行指定。unique\_ptr<int[]> {new int[10]}
- array 版本的 unique
  - 1. 不支持 \* 和 -> 操作
  - 2. 支持 [] 操作
  - 3. 其默认版本的 deleter 使用 delete[](区别于 c++17之前的 shared\_ptr)
  - 4. 不支持不同类型之间的转换,特别是 如果array是(基类的指针数组) 那么不允许指向派生元素类型

#### 自定义 deleter

```
// function-like class
template<typename T>
struct myDeleter {
 void operator()(T* p) {
    cout << "function-class deleter\n";</pre>
    delete p;
  }
};
template<typename T>
void deleterfunc(T* p) {
 cout << "function-pointer deleter\n";</pre>
 delete p;
}
void test_deleter() {
      1. unique_ptr 和 shared_ptr一样 可以指定 deleter,
      但是与 shared_ptr不同的是, unique_ptr必须指定模板参数。
      2. 使用 函数指针
      3. 使用 lambda 表达之
      4. 使用 function-like class
      5. 和 shared_pointer 一样, unique pointer 的 deleter不可抛出异常
  cout << " into block\n";</pre>
  // 使用 lambda
  unique_ptr<int, void(*)(int* )> p1 {new int(5),
  [](int* p)->void {
    cout << "delete use lambda\n";</pre>
   delete p;
  } };
  // 使用 lambda 也可以这么写
  auto l = [](int* p) -> void {
   cout << "delete use lambda\n";</pre>
    delete p;
  };
  unique_ptr<int, decltype(1)> p2{ new int(5),1 };
  // 使用 函数指针
  unique ptr<int, void(*)(int*)> p3{ new int(5),
    deleterfunc
  };
  // 使用 function-like class
  unique_ptr<int, myDeleter<int>> p4{ new int(5) };
 // 或者
  unique_ptr<int, myDeleter<int>> p5{ new int(5),myDeleter<int>() }; // 把
myDeleter作为参数传进去
 cout << "\nout of block\n";</pre>
}
```

```
输出结果:
into block

out of block
function-class deleter
function-pointer deleter
delete use lambda
delete use lambda
*/
```

- 可以采用 3 种方式:
  - 1. 使用 函数指针
  - 2. 使用 lambda 表达式(看范例)
  - 3. 使用 function-like class
- 和 shared\_pointer 一样, unique pointer 的 deleter不可抛出异常
- 我们通常可以自定义 deleter, 在自定义的 deleter里释放资源(比如文件)

## unique\_ptr 接口总结

操作	效果
unique_ptr<> up	Default 构造函数,建立一个 empty unique pointer,使用 default/passed deleter 类型的一个实例作为 deleter
unique_ptr <t> up(nullptr)</t>	建立一个 empty unique pointer, 使用 default/passed deleter 类型的一个实例作为 deleter
unique_ptr<> up(ptr)	建立一个 unique pointer,拥有 *ptr, 使用 default/passed deleter 类型的一个实体作为 deleter
unique_ptr<> up(ptr,del)	建立一个 unique pointer,拥有 *ptr,使用 del 作为 deleter
unique_ptr <t> up(move(up2))</t>	建立一个 unique pointer, 拥有先前被 up2 拥有的 pointer (此后 up2 为空)
unique_ptr <t> up(move(ap))</t>	建立一个 unique pointer,拥有先前被 auto_ptr ap 拥有的 pointer (此后 ap 为空)
up.~unique_ptr()	析构函数, 为一个被拥有的对象调用 deleter
up = move(up2)	Move 赋值 (up2 移交拥有权给 up)
up = nullptr	对一个被拥有物调用 deleter, 并令为空 (等价于 up.reset())
up1.swap(up2)	置换 up1 和 up2的 pointer 和 deleter
swap(up1,up2)	置换 up1 和 up2 的 pointer 和 deleter
up.reset()	对一个被拥有物调用 deleter, 并令为空 (等价于
	up=nullptr)
<pre>up.reset(ptr)</pre>	对一个被拥有物调用 deleter, 并重新初始化 shared
	pointer 使它拥有 *ptr
<pre>up.release()</pre>	放弃拥有权,将拥有权交给调用者(也就是说,返回
	被拥有物且不调用其 deleter)
up.get()	返回被存储的 pointer (被存储物的地址, 若是 none
-1.01/	则返回 nullptr)
*up	只作用于单对象;返回被拥有之物(如果 none 则行
	为不确定)
<i>up-&gt;</i>	只作用于单对象,为被拥有物提供成员访问(如果
	none 则行为不确定)
up[idx]	只作用于 array 对象; 返回被存储之 array 内索引为
	idx 的元素 (如果 none 则行为不确定)
if (up)	操作符 bool(); 判断是否 up 为空
up1 == up2	为被存储的 pointer (有可能是 nullptr) 调用 ==
up1 != up2	为被存储的 pointer(有可能是 nullptr)调用!=
up1 < up2	为被存储的 pointer(有可能是 nullptr)调用 <
up1 <= up2	为被存储的 pointer(有可能是 nullptr)调用 <=
up1 > up2	为被存储的 pointer(有可能是 nullptr)调用 >
up1 >= up2	为被存储的 pointer(有可能是 nullptr)调用 >=
up.get_deleter()	返回一个 reference 代表 deleter
ah. Rec-derener()	Maria   Tereforice   C.pc defecter

表 5.7 unique\_ptr 的各项操作