C++高级编程

conversion function

将类转化为其它类型

```
operator type() const {...};
```

- 通常都会加上 const
- 没有返回值(返回值由type指定)
- 没有参数

```
class Fraction
{
    public:
        Fraction(int num ,int den =1):m_numerator(num),m_denominator(den){}
        operator double() const{
            return (double)(m_numerator / m_denomicator)
        }
    private:
        int m_numerator;
        int m_denominator;
}

Fraction f(3,5);
double d = 4+f; //调用的时候, 先看有没有相应的操作符重载函数, 然后看看能不能进行类型转
换
```

将其它类型转化为类

用构造函数实现

non-explicit-one-argument ator (这里 one-argument 表示只需要一个实参)

这种ctor可以用来把别的数据类型转化为类

eg:Fraction(int num, int den=1): m_numerator(num), m_denominator(den){}这个函数只需要一个参数即可,可以用来将int类型转化为类 Fraction d2 = f+4

explicit-one-argument ctor


explicit 显示的指定编译器不能进行隐式转化,比如加上 **explicit**的时候,上述调用Fraction d2 = f+4 会报错 (因为无法将 4 隐式转化为 Fraction)

pointer-like class

有者指针行为的类

智能指针

```
template<class T>
class shared_ptr
   public:
       T& operator*() const
       {return *px;}
       T* operator->() const
       { return px;}
          上述的代码怎么理解?
          sp->method(); ->
          px->method();
          ->很特别,得到的符号需要用->继续作用下去
       shared_ptr(T* p): px(p){}
   private:
       T* px;
       long* pn;
}
//使用
shared_ptr<Foo> sp(new Foo);
Foo f(*sp);
sp->method();
```




迭代器

和智能指针相比,还需要重载++ --操作

```
template<class T,class Ref , class Ptr>
struct __list_iterator{
   typedef __list_iterator<T,Ref,Pter> self;
   typedef Ptr pointer;
   typedef Ref reference;
   typedef __list_node<T>* link_type;
   link_type node ;
```

```
reference operator*() const{return (*node).data;}
pointer operator->() const{
    return &(operator*()):
}
}
```



• 重载 ****操作

```
reference operator*() const{return (*node).data;}
//这里的 reference 是一个 T&, 迭代器的行为和智能指针的不太一样
```

● 重载 -> 操作

```
pointer operator->() const{
    return &(operator*()):
    }
//这里返回 data的指针
```

迭代器的设计和智能指针的设计的差别在于,对于使用迭代器的用户来说,用户只关心data。

fucntion-like classes 仿函数

标准库里有很多仿函数,这些仿函数继承了喝多奇怪的基类,重载了()操作符,这里先简单涉略一下。

```
// 代码仅用来做直观参考
template<class T>
struct identy {
```

```
const T& operator()(const T& x) const {return x;}
}

template<class Pair>
struct select1st{
    const typename Pair::first_type&
    operator()(const Pair& x) const
    {return x.first;}
}

template<class T1,class T2>
```

模板

部分模板具体语法就不赘述了,只放出例子作为简单复习

class template 类模板

```
template<typename T>
class complex
public:
  complex (T r = 0, T i = 0)
    : re (r), im (i)
  { }
  complex& operator += (const complex&);
  T real () const { return re; }
  T imag () const { return im; }
private:
  T re, im;
  friend complex& doapl (complex*, const complex&);
};
1
  complex<double> c1(2.5,1.5);
  complex<int> c2(2,6);
}
```

函数模板

```
template <class T>
inline
```

```
const T& min(const T& a, const T& b)
{
    return b<a ? b: a;
}

// 调用
min (1.5 1); //函数模板不需要指定模板参数了
```

成员模板

```
template<class T1,class T2>
struct pair{
    typedef T1 first_type;
    typedef T2 second_type;

T1 first;
T2 second;

pair()
    :first(T1()),second(T2()) {}
    pair(const T1 & a, const T2& b)
    : first(a),second(b){}

//注意下面这段,成员函数的模板,是一个函数模板,让构造函数更有弹性
    template<class U1,class U2>
    pair(const pair<U1,U2>& p):
    first(p.first),second(p.second){}
}
```

上述代码中, 类有一层模板, 外面的模板参数被定下后, 内部的模板参数U1, U2还是可以指定,在标准库中, 很多构造函数被设置为类模板。

使用场景:

```
pair<Base1,Base2> p2(pair<Derived1,Derived2>);
/*
把派生类的pair, 赋值给基类的pair。
这里 Derived满足 first(p.first)的赋值
*/
```

eg2:智能指针

为了能满足可以将子类的指针赋值给基类的指针,也用了成员模板。

specialization, 模板特化

```
template<class Key>
struct hash{};

/*

特化的语法,
    1 template<> ; 一定是 template<> (没有可变的模板参数了和偏特化对应)
    2 hash<char>,表示把模板参数固定为 char
    3 在调用的时候,编译器优先找特化的模板
再找非特化的模板

*/
template<>
struct hash<char>{
    size_t operator()(char x ) const{return x;}
}
```

partial specialization,模板偏特化

个数的偏

```
template<typename T,typename Alloc=...>
class vector
{
    ...
}
```

```
/*
语法:
1 模板生命是 template<typename
Alloc=..>,可以看到剩下了一个 Alloc, 是可变的
通过这个就很好理解为什么全特化是
template<>(因为全都制定了)
2 vector<bool, Alloc>, 指定了一个bool,
还有一个可变的 Alloc
和 模板声明相对应
*/
template<typename Alloc=...>
class vectr<bool, Alloc>
{
....
}
```

范围上的偏

```
template <typename T>
class C
{
    ...
};

/*
指定这个T必须是一个指针,限定了T的范围
*/
template <typename T>
class C<T*>
{
    ....
};

//所以
C<string*> obj2 ; //编译器会调用第二套模板的代码
C<string> obj1 ; //编译器嗲用第一套模板的代码
```

个人理解编译器按照特化的程度来匹配代码,也就是优先找全特化的,然后找偏特化的,最后再用没有特化的模板。

template template parameter,模板模板参数

比较高深的技巧,还是用例子来理解

```
template<typename T,
    template <typename T>
        class Container
>
class XCls
```

```
{
   private:
      container<T> c;
   public:
};
// 模板的参数是一个模板...
/*
   这里有一个模板参数是一个模板,假设为T1
   也就是说T1要用的话,需要指定模板参数
   因此T1的模板参数来自于除T1外的其他
   的模板参数(非模板)
   就像这个例子用的这样
*/
// c++11的特性模板别名
template<typename T>
using Lst = list<T,allocator<T>>;
// 这里显然 Lst也是一个模板
XCls<string,Lst> mylst2 ;
```

注意:

```
//这个不是模板模板参数,
//因为第二个参数事实上已经指定了,
//可以把 deque<T>看成一个类型

// eg vector<int, vector<int>>,第二个模板参数显然不是模板了
template <class T,class Sequence = deque<T>>
class stack{
.....
}
```

variadic templates(since C++11)

```
// 递归边界,最后一次调用print(args...)
// args...已经没有参数了
void print()
{

// typename...Types 表示一包模板
// 任意个数任意类型的模板
template<typename T, typename...Types>
void print(const T& first Arg,const Types&...args)
{
    cout<<firstArg<<endl;
    print(args...);
```

```
| // 用 variadic templates 可以方便地实现函数递归

/*

「簡単地理解记忆:
...args 表示封包
args...表示解包
所以上面的参数 const Type& ...args 表示 args是一包
而 print(args...)表示把
原本的一包进行解包分成一个参数和
另外一包
只是帮助理解

*/
```

ps:可以用sizeof...(args)来获得一包里有几个参数

C++标准库简述(部分)

容器

- Sequence containers
 - o array
 - vector
 - deque
 - forward_list
 - list
- Container adapotors:
 - o stack
 - o queue
 - o priority_queue
- Associative containers:
 - o set
 - o multiset
 - o map
 - o multimap
- Unordered associative con
 - o unordered_set
 - o unordered_multiset
 - o unordered_map
 - o unordered_multimap

算法

Sorting sort stable_sort partial_sort partial_sort_copy is_sorted is_sorted_until nth_element

- · Binary search
 - o lower_bounder
 - o upper_bound
 - equal_range
 - o binary_search
- Merge
 - o merge
 - o inplace_merge
 - o includes
 - o set union
 - o set intersection
 - o set_difference
 - set_symmetric_difference

••••

reference

```
int x =0;
int* p =&x;
int* r =x;
// r代表x, r是x的别名,
//r不是指针应该把r看成一个整数, 虽然说是用指针实现的
int x2= 5;
r = x2;// r不能重新代表新事物,
//这句话事实上让 r和 x的值都变成了5
int* r2 = r;//现在r2是5(r2代表r也相当与代表x)
```

reference:

- reference必须附初值
- reference不能重新绑定新的变量
- reference看成被绑定变量的别名(就是被绑定变量)。二者是等价的(一个数据发生变化,相应的另一个数据也发生变化)
- sizeof(reference)的大小为被绑定变量的大小(区别于指针,指针的sizeof固定是4个字节)
- reference底层是指针实现的,但是编译器制造了一种假象(主要是sizeof),就是r等价于被绑定对象。
- reference的地址和被绑定对象的地址相同。int& r =x;则&r和&x相同

reference常见用途

reference 通常不用于声明变量,而用于描述参数类型(parameters type) 和 返回类型(return type)的描述。


ps:

```
double imag(const double& im){...};
double imag(const double im){...};
```

上述的两个函数的函数签名视为相同,也就是二者不能共存。

对象模型(Object Model): 关于 vptr 和 vtbl

```
class A{
    public:
        virtual void vfunc1();
        virtual void vfun2();
        void func1();
        void func2();
    private:
        int m_data1,m_data2;
};
class B:public A{
    public:
        virtual void vfunc1();
        void func2();
    private:
        int m_data3;
class C:public B{
    public:
        virtual void vfunc1();
        void func2();
    private:
        int m_data1,m_data4;
}
```



- 关于继承, 内存上继承父类的data, 继承父类函数的调用权(不继承内存)
- 只要类里有虚函数,那么类里一定会增加一个指针—— 虚指针vptr(就是上图的 ox409014)
- **虚指针**指向一张表**虚表vtbl**,虚表里存放着虚函数的函数指针
- 父类和子类都有各自的**虚表**,虚表中的函数指针指向各自版本的虚函数,下面以**B**类的虚表为例:
 - 如果B类的虚函数是继承父类(A),没有override,那么B的vtbl中相应的的 vfunc的函数指针指向 父类版本的vfunc,如图的 vfunc2所示。
 - o 如果B类override基类的虚函数,那么那么B的vtbl中的相应的 vfunc的函数指针将会指向自己版本的vfunc,如图的 vfunc1所示。
- 虚函数的调用实现的是动态绑定。这就是C++能够实现多态的原因。动态绑定指的是编译器在调用**虚函数**的时候会通过对象的指针 p,找到虚指针vptr,根据虚指针找到相应的**虚表vtbl**,然后再根据vtbl里相应的函数指针实现函数的调用。而不是普通的静态绑定(直接根据函数名进行编译)

用C代码来解释这种关系:

- 虚函数是实现多态的基础。实现动态绑定的方法:
 - · 通过指针(或者引用)调用函数(不能直接通过对象来调用)
 - 指针必须是 upcast 即用一个基类的指针(或者引用)指向派生类。(本质上是想让虚指针是子类的虚指针)
 - 。 必须是虚函数。

个人理解:

- 1. 如上所述,由于存在 vtbl和 vptr,编译器能通过 vtpr 和 vtbl这条路径调用相应的函数。
- 2. 当使用**指针**(或者引用)的时候, eg Base* p = &(Derived),p->vptr和 Derived的vptr是相同的,
- 3. 当使用指针调用函数的时候:p->vfunc(),编译器知道要通过 **vptr** 和 **vtbl**来调用相应的函数(这时候调用Derived版本的vfunc)
- 4. 如果不使用指针 eq: Base p = Derived; p.vfunc()这时候调用的是 Base版本的 vfunc。
- 5. 上述机制不作用于非**virtual function**,其它版本的函数即使派生类override了,仍然是静态绑定,也就是根据使用者的类型(不管是指针还是引用还是对象),调用对应版本的函数,Base调用Base的,D调用D的

对象模型(Object Model) 关于 this

再看template设计模式

```
#include<iostream>
using namespace std;
class CDocument
 public:
 void OnFileOpen()
   //这是一个算法,每一个cout代表实际动作
   cout <<"dialog..."<<endl; // 通用操作
   Serialize(); //需要子类定义的操作
 }
 virtual void Serialize(){}; // 一定要加virtual
class CMyDoc:public CDocument
 public:
   virtual void Serialize()
     // 只有应用程序本身才知道怎么做
     cout<<"CMyDoc"<< endl;</pre>
}
int main(){
 CMyDoc myDoc;
 myDoc.OnFileOpen();
 //这个函数事实上是 CDocument::OnFileOpen(&myDoc)
 // 在执行到 Serialize这里的时候
```

```
//调用 this->Serialize(),这时候this是myDoc,于是就调用了子类的方法
}
```

有上面的注释可知,调用了子类的Serialize(),那么为什么会调用子类的?运用了动态绑定。

在 OnFileOpen()方法里调用了Serialize()方法,实际上这里是通过 this->Serialize()调用的,因此它满足多态的三个条件

- 通过指针调用(this)
- this 指向子类的对象(虚指针是子类的虚指针)
- 调用的是虚函数。

ps: 如果这里的 Serialize() 不是虚函数。那么Serialize()使用的将是父类的Serialize方法!(很容易错)

important! 如果上述的例子中调用的不是虚函数

```
#include<iostream>
using namespace std;
class Base{
  public:
     void templatefunc(){
       cout<<"模板方法"<<endl;
       operation();
     }
     void operation(){
       cout<<"父类的方法"<<endl;
};
class Derived : public Base
{
    public:
    void operation(){
       cout<<"子类的方法"<<endl;
};
int main(){
   Derived d = Derived();
   d.templatefunc();
}
```

输出结果:

```
chonepieceyb@chonepieceyb-VirtualBox:~/文档/c++learning/c++test$ ./test
模板方法
父类的方法
```

如果不满足动态绑定的条件,那么将是静态绑定的,如果要实现**多态**,要实现动态绑定函数的行为**必须满足**3个条件。上述例子从逻辑上很容易出错。

为什么会出错的个人理解:

- 1. 如前所述上述用法是静态绑定,也就是说在函数templatefunc()中调用的operation()方法已经被静态地绑定为Base::operation()了.
- 2. 更确切地说使用静态绑定,意味着在编译的时候templatefunc()里面的operation()方法采用的是Base版本。而我们知道基类函数的继承只是继承函数的使用权,并不会单独地再编译一份子类版本(子类没有重载 templatefunc方法)。所以当子类使用templatefunc的时候,里面的operation方法还是基类的版本。
- 3. 因为不满足条件(不是虚函数),编译器不会通过虚指针和虚表寻找正确版本的operation,也就是说,编译器在编译templatefunc方法的时候,不会采用(*(p->vptr)[n])(p);这种方式调用operation()。所以即使子类 override了operation方法。仍然无法改变父类里templatefunc()方法的行为。
- 4. 因此如果要实现多态(动态绑定)必须满足三个条件, 否则只能是静态绑定(函数只能有一个版本)

上述只是个人理解,如有错误还请指正。

对象模型(Object Model): 关于Dynamic Binding

进一步理解


静态绑定

静态绑定的汇编代码:

```
118:
                          Bb;
                  00401CDE lea
                                          ecx, [b]
                  00401CE1
                                          @ILT+535(B::B) (0040121c)
                             call
     B
                  119:
                        A a = (A)b;
                  00401CE6
                           lea
                                          eax, [b]
                  00401CE9
                             push
                                          eax
                  00401CEA
                             lea
                                          ecx, [ebp-114h]
                  00401CF0
                             call
                                          @ILT+830(A::A) (00401343)
                  00401CF5
                             push
                                          eax
B b;
                  00401CF6
                             lea
                                          ecx, [a]
A a = (A)b;
                  00401CFC
                             call
                                          @ILT+830(A::A) (00401343)
a.vfunc1(); -
                120:
                        a.vfunc1();
                                           //jj: static binding. A::vfunc1()
                  00401D01
                             lea
                                          ecx, [a]
                                          @ILT+420(A::vfunc1) (004011a9)
A* pa = new B;
                  00401D07
                             call
pa->vfunc1();
                 121:
                                 call xxx
pa = &b;
                //up cast too!
pa->vfuncl();
                //dynamic binding. B::vfunc1()
```

可以看到这里 call 的是一个固定的标号,已经静态绑定了 a版本的 vfun

动态绑定



汇编代码解释:看第二个 call(蓝色那部分,也就是 pa =&b,pa->vfunc1那里)

- mov ecx,dword ptr[pa] 这里 pa是一个地址,所以直接寻址,取出4个字节的地址为pa的内存区域的内容,这里 pa是this指针,也就是这时候的 ecx 存放的是虚指针。(对应前面虚表的那张图,虚指针正好是类对象内存区域的前4个字节)
- 第二次寻址, edx,dword ptr [ecx]直接寻址,同理取出4个字节的 ecx 的内容,由于 ecx是虚指针,虚指针指向虚表(虚指针的值是虚表的地址)。因此这时候edx是虚表
- 第三次寻址, call dword ptr [edx]我们已经知道 edx是虚表(edx的值是虚表的首地址,和数组的名称是数组首个单元的地址相同),所以这句话就是调用虚表里的虚函数(虚表内存放着相应的标号)
- 因此上述过程等价于 (*(p ->vptr)[n])(p);

(感觉学了汇编 真好 ^_^)

再谈const

const 成员函数

void func()const{} 这里 func是一个成员函数,这里的const事实上等价于用const 修饰 **this指针** 等价于 void func(const this*){},所以 const 成员函数 保证不修改 **成员变量**

	const object(data members 不得变动)	non-const object(data members 可变动)
const member fucnctions(保证不更改 data members)	yes	yes
non-const member functions(不保证 data members不变)	no	yes

const 一致性原则。

Copy On Write(COW) and const

除了上述表格的规则, 当成员函数 const 和 non-const 版本都存在, const object 只能调用 const版本, non-const object 只能调用 non-const版本,(可以防止二义性) const 属于函数签名的一部分。

```
// class template std::basic_string<...>
// 有如下两个 member functions

charT operator[](size_type pos)const{ /*不需要考虑COW*/}

reference
operator[] (size_type pos)
{/* 必须考虑COW*/}
```

- COW:写时复制,当不改变数据内容的时候共享数据,当要改变数据内容的时候才COPY一份让其中有修改需求的去修改。
- 这里同时存在 const 和 非 const,符合上面的规则。所以此时 non-const object 不能调用 const版本的 member function

重载::operator new ,::operator delete,::operator new[],::operator delete[] (初略涉及)

重载全局 new 和 delete

是可以重载 全局 new 和 delete的, 但是影响非常大

```
void* myAlloc(size_t size)
{return malloc(size);}

void myFree(void* ptr)
{return free(ptr)}

inline void* operator new(size_t size)
{cout<<"重载new\n", return myAlloc(size)}

inline void* operator new[](size_t size)
{cout<<"重载new[]\n", return myAlloc(size)}

inline void* operator delete(void* ptr )
{cout<<"重载delete\n", myFree(ptr)}

inline void* operator delete[](void* ptr )
{cout<<"重载delete[]\n", myFree(ptr)}</pre>
```

```
class Fool{
 public:
   void* operator new(size t);
   void operator delete(void* size_t);
};
//由于在C++中 new 操作和 delete操作都会被分解
//所以下面代码
Foo* p = new Foo;
delete p;
//等价于
void* mem = operator new(sizeof(Foo))// 调用重载的new函数
p = static cast<Foo*>(mem);
p->Foo:Foo();
p->~Foo() //析构函数主要用来释放如动态申请的内存, 打开的文件等资源
operator delete(p); //刚才重载的delete
// new[]和 delete[]类似
```

重载 new(), delete()的多个版本

- 我们可以重载 class member oeprator new(),写出多个版本,前提是每一个版本的声明都必须有独特的参数列表,其中第一个参数 必须 是 size_t,其余的参数— new 所指定的 placement argument 为初值。 placement new Fo* pf = new (300, 'c') Fo1;
- 我们也可以重载 class member operator delete(),写出多个版本,但他们绝对不会被 delete调用。只有当 new 所调用的 ctor抛出 exception,才会调用 重载版的 **operator delete()**。它只能这么被调用。主要用来归还未能完全创建成功的 object所占用的 memory