C++内存管理

C++ memory primitives

分配	釋放	類屬	可否重載
malloc()	free()	C函數	不可
new	delete	C++表達式 (expressions)	不可
::operator new()	::operator delete()	C++函數	可
allocator <t>:: allocate()</t>	allocator <t>:: deallocate()</t>	C++標準庫	可自由設計並以 之搭配任何容器

使用:

```
void* p1 = malloc(512);
free(p1);

complex<int>* p2 = new complex<int>;// one object
delete p2;

void* p3 = ::operator new(512); //512 bytes
::operator delete(p3);

#ifdef __GUNC__
void* p4 = allocator<int>().allocate(7);
allocator<int>().dealocate((int*)p4,7);

#endif
```

new expression

```
Complex* pc = new Complex(1,2);

// 编译器转化为
Complex *pc;
try{
    void* mem = operator new(sizeof(Complex)); // allocate 内部调用了 malloc
    pc = static_cast<Complex*>(mem);
    pc->Complex::Complex(1,2); // 这里表示调用构造函数
}catch(std::bad_alloc){
    // allocation 失败就不执行 constructor
```

```
}
```

delete expression

```
Complex* pc = new Complex(1,2);
....
delete pc;

// 编译器转化为

pc->~Complex(); // 先析构
operator delete(pc); // 然后释放内存, 内部调用 free
```

array new, array delete


```
Complex* pca = new Complex[3];


/*
上面的代码调用 array new expression
会调用 3 次 的 ctor , new expression 只调用了一次
无法借用参数赋初值

*/
delete[] pca; // 调用3次 dtor, 然后释放整个区域的内存
```

如果使用了 array new,但是没有使用 array delete

- 没有使用 array delete, 只会调用一次 dtor
- 只调用一次 dtor的问题是:
 - o 实例本身数据占用的空间能够被释放掉(operator delete 底层调用 free, free知道申请了多少空间)
 - 但是实例动态分配的空间,必须通过在dtor里手动释放内存。只调用一次 dtor 对于使用指针动态分配内存的类,会发生内存泄漏






(第二张图里不用 array delete 会发生内存泄漏,因为只调用了一次dtor,右边的白色方框即动态分配的内存无法被释放,发生内存泄漏)

placement new

- placement new 允许我们将object建构在 allocated memory 中(已经分配的内存)
- 没有所谓的 placement delete, 因为 placement new 根本没有分配 memory

```
#include<new>
char* buf = new char[sizeof(Complex)*3];
Complex* pc = new(buf) Complex(1,2);
delete[] buf
// 上述操作编译器转化为
Complex * pc;
try{
 void * mem = operator new(sizeof(Complex),buf);
  pc = static_cast<Complex*>(mem);
 pc->Complex::Complex(1,2);
}catch (std::bad__alloc){
 // 如果 allocation 失败就不执行constructor
}
// oeprator new
void* oeprator new(size_t,void* loc){
  return loc;
}
```



重载内存管理基本操作

重载类成员函数 operator new 和 operator delete

格式:

```
class Foo{
   public:
    static void* operator new(size_t);
   static void operator delete(void*); //可以重载这两个函数
}
```

```
class Foo{
   public:
    static void* operator new[](size_t);
   static void operator delete[](void*); //可以重载这两个函数
}
```

eg:

```
class Foo{
    public:
    Foo(){
       x =0;
        y=1;
        cout<<"ctor of Foo:" <<this<<endl;</pre>
    }
    ~Foo(){
        cout<<"dtor of Foo:"<<this<<endl;</pre>
    // 重载operator new
    static void* operator new(size_t size){
        cout<<"重载 operator new(size_t) 分配大小为"<<size<<endl;
        void* p = malloc(size);
        cout<<"指针地址为: "<<p <<endl;
        return p;
    }
    // 重载 operator new[]
    static void* operator new[](size_t size){
        cout<<"重载 operator new[](size_t) 分配大小为"<<size<<endl;
        void* p = malloc(size);
        cout<<"指针地址为: "<<p <<endl;
        return p;
    // 重载 operator delete
    static void operator delete(void* p){
        cout<<"重载 operator delete 指针地址为"<<p<<" \n";
    free(p);
        // 重载 operator delete[]
    static void operator delete[](void* p){
        cout<<"重载 operator delete[] 指针地址为"<<p<<" \n";
    free(p);
    }
    private:
       int x;
       int y;
};
void test(){
    Foo* f1 = new Foo;
    cout<<endl;</pre>
```

```
Foo* fa = new Foo[5];
    cout<<endl;</pre>
    delete f1;
    cout<<endl;</pre>
    delete[] fa;
    cout<<endl;</pre>
}
上述代码的输出结果:
重载 operator new(size_t) 分配大小为8
指针地址为: 0x5555f0a1a280
ctor of Foo:0x5555f0a1a280
重载 operator new[](size_t) 分配大小为48
指针地址为: 0x5555f0a1a2a0
ctor of Foo:0x5555f0a1a2a8
ctor of Foo:0x5555f0a1a2b0
ctor of Foo:0x5555f0a1a2b8
ctor of Foo:0x5555f0a1a2c0
ctor of Foo:0x5555f0a1a2c8
dtor of Foo:0x5555f0a1a280
重载 operator delete 指针地址为0x5555f0a1a280
dtor of Foo:0x5555f0a1a2c8
dtor of Foo:0x5555f0a1a2c0
dtor of Foo:0x5555f0a1a2b8
dtor of Foo:0x5555f0a1a2b0
dtor of Foo:0x5555f0a1a2a8
重载 operator delete[] 指针地址为0x5555f0a1a2a0
*/
// 如果把 delete[] 改成 delete 则上述代码输出结果为:
重载 operator new(size_t) 分配大小为8
指针地址为: 0x55822453b280
ctor of Foo:0x55822453b280
重载 operator new[](size t) 分配大小为48
指针地址为: 0x55822453b2a0
ctor of Foo:0x55822453b2a8
ctor of Foo:0x55822453b2b0
ctor of Foo:0x55822453b2b8
ctor of Foo:0x55822453b2c0
ctor of Foo:0x55822453b2c8
dtor of Foo:0x55822453b280
重载 operator delete 指针地址为0x55822453b280
dtor of Foo:0x55822453b2a8
重载 operator delete 指针地址为0x55822453b2a8
```

2020/5/2 C++内存管理.md

从上述代码中我们发现:

- 1. new expression 确实 先调用 operator new () 再调用 ctor
- 2. delete expression 先调用 dtor 再调用 operator delete
- 3. 使用 array delete 会多次调用 dtor
- 4. 如果使用 delete 操作数组指针,只会调用一次dtor
- 5. 展示基本的重载 operator new 和 operator delete 的语法。

可以重载多个版本的 operator new()

- 我们可以重载多个版本的 operator new(), 每个版本的 operator new() 的参数列表不同,同时第一个参数 必须为 size_t. placement new 就是一个重载的版本。
- 我们也可以重载多个 operator delete (和 operator new 相对应). 但是他们确不会被调用。只有当执行 operator new 操作的时候发生异常,会调用对应的 operator delete 来解决异常(gcc下)

eg:

```
public:
   Foo(){
       X = 0;
       y=1;
        cout<<"ctor of Foo:" <<this<<endl;</pre>
   Foo(int){
       X = 0;
        cout<<"ctor of Foo(int)"<<this<<endl;</pre>
       throw 4;
   }
   ~Foo(){
        cout<<"dtor of Foo:"<<this<<endl;</pre>
   }
   // 重载 oeprator new(size t extral)
   static void* operator new(size_t size, size_t extral){
        cout<<"重载 operator new(size_t, size_t extral),分配的大小为"<< size +
extral<<endl;
        void* p = malloc(size+extral);
        cout<<"指针地址为: "<<p <<endl;
        return p;
   }
 // 重载 placement new
    static void* operator new(size t size, void* p){
        cout<<"placement new 分配的大小为"<<size<<endl;
        cout<<"指针地址为: "<<p<<endl;
        return p;
```

```
// 重载 operator delete(size_t extral)
    static void operator delete(void* p, size_t extral){
        cout<<"重载 operator delete(size_t extral) 指针地址为"<<p<<" \n";
        free(p);
    }
    private:
       int x;
       int y;
};
void test(){
        Foo* f3 = new(4) Foo;
    cout<<endl;</pre>
    delete f3;
    cout<<endl;</pre>
    Foo* f5 = new(4) Foo;
    delete f5;
    cout<<endl;</pre>
    try{
        Foo* f4 = new(4) Foo(1);
    }catch(int x){
        cout<<endl;</pre>
    };
 // placement new
    cout<<"测试 placement new" <<endl;
    void* p = malloc(8); // 申请一个Foo的空间
    Foo* f = new(p) Foo;
       cout<<endl;</pre>
    delete f;
}
/*
输出结果为:
重载 operator new(size t, size t extral),分配的大小为12
指针地址为: 0x56502dd00280
ctor of Foo:0x56502dd00280
dtor of Foo:0x56502dd00280
重载 operator delete 指针地址为0x56502dd00280
重载 operator new(size_t, size_t extral),分配的大小为12
指针地址为: 0x56502dd00280
ctor of Foo:0x56502dd00280
dtor of Foo:0x56502dd00280
```

```
重载 operator delete 指针地址为0x56502dd00280

重载 operator new(size_t, size_t extral),分配的大小为12
指针地址为: 0x56502dd00280
ctor of Foo(int)0x56502dd00280

重载 operator delete(size_t extral) 指针地址为0x56502dd00280

测试 placement new placement new 分配的大小为8
指针地址为: 0x56502dd00280
ctor of Foo:0x56502dd00280

dtor of Foo:0x56502dd00280

重载 operator delete 指针地址为0x56502dd00280

*/
```

- 当抛出异常之后对应版本的 operator delete 被调用了,否则不调用 operator delete
- c++ STL 的 basic_string 就重载了 operator new 。

初级内存池

目标:

- 1. 降低 cookie 数量。从而减少冗余空间。 cookie : 每一次malloc 分配的一整块内存的头和尾各有一个字节,用来存放内存块的大小
- 2. 提升分配的速度

内存管理实现 1 使用 指针:

```
// 内存池实现方案 1 ,用普通的链表实现
class Screen
   public:
       Screen(int a=1):x(a){
       // 重载 operator new
       static void* operator new(size_t size){
           Screen* p;
           if(!free){
               // 如果还没有分配过内存
               size_t chunks = size* CHUNKS;
               // 分配一大块内存
               p = free = static_cast<Screen*>(malloc(chunks));
               // 构建指针
               for(int i=0;i<CHUNKS-1;i++){</pre>
                   // 直接对内存内容进行操作
                   p \rightarrow next = p+1;
                   p = p->next;
```

```
p->next = NULL; // 最后一块内存
           }
           p = free;
          free = p->next;
           return p;
       }
       // 重载 operator delete
       static void operator delete(void* p){
          // delete 相当于把分出去的节点, 重新插入到链表头
          static_cast<Screen*>(p)->next = free;
          free = static_cast<Screen*>(p);
   public:
       int x;
       int y;
   private:
       Screen* next; // 指向下一块内存区域
       static Screen* free; // free 的内存
       static size_t CHUNKS; // 预分配数目
};
```

内存管理 方式 2: 使用 内嵌指针

```
// 采用 embbed 指针 实现简单的内存池
class AirPlane{
    private:
       public:
       AirPlane(int a):x(a){
       int getX(){
           return x;
       }
       // 重载 operator new
       static void* operator new(size t size){
           // 判断 size 大小 , 如果在继承情况下, size 不一定等于 AirPlane的size
           if(size != sizeof(AirPlane)){
               // 调用全局 operator new
               return :: operator new(size);
               // ps 这里用全局分配了 到时候怎么回收?
           }
           AirPlane* p = free;
           size_t chunks = CHUNKS*size;
           if(!free){
               p = free =static_cast<AirPlane*>( malloc(chunks));
               // 把链表连起来
               for(int i=0;i<CHUNKS-1;i++){</pre>
                   p \rightarrow next = p+1;
                   p +=1;
               p -> next = NULL;
```

```
p = free;
            free = p->next;
            return p;
        // 重载 operator delete
        static void operator delete(void* p, size_t size){
            if(p==NULL) return;
            if(size != sizeof(AirPlane)){
                ::operator delete(p);
                return ;
            }
            AirPlane* temp = static_cast<AirPlane*>(p);
            temp->next = free;
            free= temp;
            return;
    private:
        union{
            // 数据区
            AirPlane* next; //指针 和 i 共享数据
            struct{
                int x;
                int y;
               int z;
        };
    private:
        static size_t CHUNKS;
        static AirPlane* free; // 链表头的指针
};
size_t AirPlane::CHUNKS = 10;
AirPlane* AirPlane::free = NULL;
void test(){
    cout<<"size of AirPlane" << sizeof(AirPlane)<<endl;</pre>
    AirPlane* pa1[20];
    for(int i=0;i<20;i++){
        pa1[i] = new AirPlane(i);
    for(int i=0;i<20;i++){}
        cout<<pa1[i]<<endl;</pre>
    }
    cout<<"测试使用"<<endl;
    for(int i=0; i<20; i++){}
        cout<<pa1[i]->getX()<<" ";</pre>
    }
    cout<<endl;</pre>
    for(int i=0; i<20; i++){}
       delete pa1[i];
    }
```

```
}
/*
使用全局new 分配结果
size of AirPlane16
0x55bef5b92280
0x55bef5b922a0
0x55bef5b922c0
0x55bef5b922e0
0x55bef5b92300
0x55bef5b92320
0x55bef5b92340
0x55bef5b92360
0x55bef5b92380
0x55bef5b923a0
0x55bef5b923c0
0x55bef5b923e0
0x55bef5b92400
0x55bef5b92420
0x55bef5b92440
0x55bef5b92460
0x55bef5b92480
0x55bef5b924a0
0x55bef5b924c0
0x55bef5b924e0
测试使用
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
*/
/*
使用内存池分配的结果
size of AirPlane16
0x56428d432280
0x56428d432290
0x56428d4322a0
0x56428d4322b0
0x56428d4322c0
0x56428d4322d0
0x56428d4322e0
0x56428d4322f0
0x56428d432300
0x56428d432310
0x56428d432330
0x56428d432340
0x56428d432350
0x56428d432360
0x56428d432370
0x56428d432380
0x56428d432390
0x56428d4323a0
0x56428d4323b0
0x56428d4323c0
测试使用
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
```

```
*/
```

可以看到 虽然变量的size 都是 16

- 1. 如果不是使用内存池,每个变量的头尾都带上了 cookie,同时由于内存管理采用页管理机制,所以要把内存 填充为 16 的倍数,因此每个变量分配32个字节
- 2. 使用了内存池,不需要额外的 byte,我们看到每个变量只分配了 16个字节。
- 3. 上述使用内存池的方法,在delete只是将头节点添加到链表上。但是并没有将内存还给操作系统。而实仍然保存在内存池里。(不属于内存泄漏)
- 4. 使用内嵌指针的好处在于。使用 union,当内存还没分配出去的时候,内存里保存这指针,当内存分配出去的时候,指针没用了,所以内存里保存着数据。

使用 static allocator

上面的两种方法要对每个类都重载 operator new 很不方便,我们仿照上面内嵌指针的思路,实现一种简单的分配器

```
// 内存池实现方案 3 小型 allocate
class Allocator{
   private:
       struct obj{
           obj* next; // 内嵌指针
       };
   public:
       void* allocate(size t size){
           //简单的实现,不考虑继承的情况
           obj* p;
           size t chunks = CHUNKS* size;
           if(!freeStore){
               // 分配一大快
               freeStore = p = static_cast<obj*>(malloc(chunks));
               for(int i=0;i<CHUNKS-1;i++){</pre>
                   // 链表操作
                   p ->next = (obj*)((char*)p+size); // 先将p转化为字节类型的指
针,因此加法每次加地址加1
                   p = p->next;
               p ->next = NULL;
           p = freeStore;
           freeStore = freeStore-> next;
           return p;
       void deallocate(void* p){
           if(p==NULL) return ;
```

```
obj* temp = static_cast<obj*>(p);
            temp->next = freeStore;
            freeStore = temp; // 加到表头
        }
    private:
        obj* freeStore;
        const static size_t CHUNKS = 10;
            /*
         * 为什么说是内嵌指针,因为 obj*事实上只是借用了空间的2个字节(64位)
         * 当内存被分配出去的时候,指针所占用的空间会被覆盖调v
        */
};
class TestAllocator{
    public:
       TestAllocator(int a):x(a){};
        int x;
        int y;
        int z;
    static Allocator myAllocator ;
    // 重载 operator new
    static void* operator new(size_t size){
        return myAllocator.allocate(size);
    // 重载 oeprator delete
    static void operator delete(void* p, size_t size){
        myAllocator.deallocate(p);
    }
};
Allocator TestAllocator::myAllocator;
void test(){
    cout<<"size of TestAllocator" << sizeof(TestAllocator)<<endl;</pre>
    TestAllocator* pa1[20];
    for(int i=0; i<20; i++){}
        pa1[i] = new TestAllocator(i);
    for(int i=0;i<20;i++){
        cout<<pa1[i]<<endl;</pre>
    cout<<"测试使用"<<endl;
    for(int i=0; i<20; i++){}
        cout<<pa1[i]->x<<" ";</pre>
    cout<<endl;</pre>
    for(int i=0; i<20; i++){}
       delete pa1[i];
    }
}
```

```
/*
输出结果
size of TestAllocator12
0x55e2085f6280
0x55e2085f628c
0x55e2085f6298
0x55e2085f62a4
0x55e2085f62b0
0x55e2085f62bc
0x55e2085f62c8
0x55e2085f62d4
0x55e2085f62e0
0x55e2085f62ec
0x55e2085f6300
0x55e2085f630c
0x55e2085f6318
0x55e2085f6324
0x55e2085f6330
0x55e2085f633c
0x55e2085f6348
0x55e2085f6354
0x55e2085f6360
0x55e2085f636c
测试使用
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
*/
```

new handler

当 operator new 没能力为你分配出我们所申请的 memory, 可能会

- 1. 抛出一个 std::bad_alloc expression
- 2. 某些老式编译器返回 0, 我们仍然可以用一下new (nothrow) Foo; 来让编译器这么做
- 3. 无法分配抛出 exception 之前 会先(不只一次)调用可以由client指定的handler。

```
//形式
typedef void(*new_handler)();
//设定方法
new_handler set_new_handler(new_handler p)throw();
// 返回值是原本的 new_handler
```


new_handler 需要

- 1. 尝试获得更多内存(释放原有的内存)
- 2. 执行 abort() 或者 exit()

```
=defaulr,=delete
```

可以给 operator new ,operator delete,operator new[], operator delete[] 添加delete关键之,使之不能进行 new 和 array new 操作(编译会出错)。

std::allocator



malloc 分配的内存头尾各带一个cookie,每个cookie 4个字节,cookie用来计算区块的大小。上图每个小块 4个字节,浅蓝色是申请的大小有 12个字节(ch)。

V6 6 的 std::allocator

vc6 的 allocator 只是以 ::operator new 和 ::operator delete 完成 allocate和 deallocate, 没有任何特殊设计

G2.9 的 std::allocator

G2.9 容器使用的分配器不是 std::allocator 而是 std::alloc。

在G4.9中的 std::alloc 被换成了 __gnu_cxx::__pool_alloc 。更高版本的GC不太清楚。目前主要是学习这种内存管理的思路。 std::alloc的最大的好处就是可以去除cookie

pool_alloc 和 std::allocator对比

在 gcc version 7.5.0 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 下测试

c++内存边界对齐

• C++ 存在边界对齐,在默认情况下(不清楚能不能改)。按照自然边界进行对齐,自然边界指的是以最大的数据长度对齐

eg:

```
struct Base{
// Base 大小设置为 16个字节
int x;
char y,z;
};
/*
sizeof(Base); 的结果为:

测试类型的大小 8

(char 一个字节, int 4个字节, 但是以 int 的大小进行边界对齐, 所以结果为 8 个字节)
*/
```

不同分配器的对比

```
#include<ext/pool_allocator.h>
struct Base{
// Base 大小设置为 16个字节
double x;
};
template<typename Alloc>
void test_cookies(Alloc alloc, size_t n){
 *alloc:使用的分配器
 *size: 分配数据个数
    typename Alloc::value_type *p1,*p2,*p3;
    p1 = alloc.allocate(n);
    p2 = alloc.allocate(n);
    p3 = alloc.allocate(n);
    // 申请三个指针,查看地址
    cout<<"p1:"<<p1<<endl;</pre>
    cout<<"p2:"<<p2<<end1;</pre>
    cout<<"p3:"<<p3<<end1;</pre>
    // 释放内存
    alloc.deallocate(p3, sizeof(typename Alloc::value_type));
    alloc.deallocate(p2,sizeof(typename Alloc::value_type));
    alloc.deallocate(p1, sizeof(typename Alloc::value_type));
};
void test(){
```

```
typedef Base test_type;
    cout<<"测试类型的大小 "<<sizeof(test_type)<<endl;
    // 使用 pool_alloc
    cout<<"使用 __pool_alloc"<<endl;
    test_cookies(__gnu_cxx::__pool_alloc<test_type>(),1);
    // 使用 std::allocator
    cout<<"\n使用 std::allocator"<<endl;
    test cookies(std::allocator<test type>(),1);
    // 使用 普通的 new 和 delete 表达式
    cout<<"使用 普通 new 和 delete"<<endl;
    test_type * p1 = new test_type;
    test_type * p2 = new test_type;
    test_type * p3 = new test_type;
    cout<<"p1:"<<p1<<endl;</pre>
    cout<<"p2:"<<p2<<endl;</pre>
    cout<<"p3:"<<p3<<endl;</pre>
}
/*
结果
测试类型的大小 8
使用 __pool_alloc
p1:0x55e09dab5280
p2:0x55e09dab5288
p3:0x55e09dab5290
使用 std::allocator
p1:0x55e09dab53d0
p2:0x55e09dab53f0
p3:0x55e09dab5410
使用 普通 new 和 delete
p1:0x55e09dab53d0
p2:0x55e09dab53f0
p3:0x55e09dab5410
*/
```

- 对每个元素, pool_allocator 分配的大小就是类型实际占用的字节数
- std::allocator 底层是直接使用 malloc分配内存,对于 8 个字节大小的内容,实际分配的空间是 32 个字节(cookie + 页管理机制)
- 对于 pool_allocator , 经过实际测试,如果 size < 8, 那么分配的大小仍然为8 , 如果size > 8 会报错。所以我这里推测 , pool_allocator可能固定给每个单元分配 8 个字节的内存
- 关于 cookie的大小 在当前环境下(64位操作系统), cookie 大小可能是 8 个字节, 前后cookie共16个字节。我们看到 当 Base 的 size 为 8 的时候, 加上 cookie 共 24个字节。由于实际内存必须是 16 的倍数 (页管理机制), 所以实际分配32 个字节。 当我把 Base 的 size 调整 为 32个字节的时候, 我发现实际分配的大小为48个字节, 所以我认为每一个 cookie占 8 个字节, 根据环境不同可能有所区别。

关于 cookie 大小的代码印证

2020/5/2 C++内存管理.md

```
struct Base{
// Base 大小设置为 16个字节
double x,y,z,a;
};
/*
把 Base 大小改为32个字节之后
测试类型的大小 32
使用 std::allocator
p1:0x55a187a7c280
p2:0x55a187a7c2b0
p3:0x55a187a7c2e0
使用 普通 new 和 delete
p1:0x55a187a7c280
p2:0x55a187a7c2b0
p3:0x55a187a7c2e0
```

代码2 用16进制把内存数据打印出来

```
Base(){
    a = 1;
    b = 2;
    c = 3;
    d = 4;
    e = 5;
   f = 6;
    g = 7;
    h = 8;
}
int a,b,c,d,e,f,g,h;
};
void test(){
    typedef Base test_type;
    cout<<"测试类型的大小 "<<sizeof(test_type)<<endl;
    // 使用 普通的 new 和 delete 表达式
    cout<<"使用 普通 new 和 delete"<<endl;
    test_type * p1 = new test_type;
    test_type * p2 = new test_type;
    test_type * p3 = new test_type;
    cout<<"p1:"<<p1<<endl;</pre>
    cout<<"p2:"<<p2<<endl;</pre>
    cout<<"p3:"<<p3<<end1;</pre>
    // 把 p1 的内容打印出来 , 共 32个字节,从高字节到低字节打印
    for(int i =5;i>=-1;i--){
           for(int j=7;j>=0;j--){
    printf("%02x", *((char*)p1+i*8+j));
```

```
printf("\n");
   }
   delete p1;
   delete p2;
   delete p3;
}
输出结果为:
测试类型的大小 32
使用 普通 new 和 delete
p1:0x55aa879b6280
p2:0x55aa879b62b0
p3:0x55aa879b62e0
0000000000000031
0000000000000000
0000000800000007
00000006000000005
0000000400000003
0000000200000001
00000000000000031
*/
/*
ps: 自下而上, 地址递增,
自左向右边, 地址递增。小端存储
*/
```

出于好奇心, 我印证了一下自己的想法


从输出结果来看(个人分析)

- p1指针, 一开始指向了 0000000200000001, 由 p1 和 p2地址的差值, 我们可以得出 一共分配的内存是 48个字节(一行8个字节)
- 事实上 在执行 new p1 操作时,真正分到的地址数据是:


0000000200000001

• 和我推断的一样, cookie是8个字节, 这里首部的 cookie 是 000000000000031, 这里 a1 = 3 表示接下来的地址空间有 3*16 = 48 个字节。而 a0=1表示这块地址被占用了。free的时候直接把 a0 设置为 0;

G2.9 std::alloc



- 分配出去的内存都是8的倍数,比如如果是6那么会分配8
- alloc 负责的内存范围是 8-128 bytes(二级分配器),如果 超出 128 B, 就调用 malloc(一级分配器)
- 每一个大小下面挂着一个链表,链表采用的是内嵌指针(之前的简单 allocator实现过 embedded pointer)。



- 第一次分配一般会用 malloc 拿 20 块的空间(20 可能是经验)分给相应的size,同时拿20块的空间作为后备 池(等到下次有新的请求的时候直接分给它不需要再调用 malloc), 也就是说一次拿 40块
- std::alloc 有一个重要的概念就是后备池,后备池的内存不属于任何一条链表,当有新的allocate需求并且 freelist里不能提供需求的时候,会从后备池中拿内存。
- 当从后备池中拿内存的时候,最多一次拿 20 块资源,当不足20块的时候,能给多少给多少,如果一块都给不了,alloc会把后备池中的内存碎片接到freelist合适的位置上(内存碎片处理),然后用malloc重新申请内存,重新申请的内存作为后备池,然后重新执行分配。
- 如果malloc失败(目前计算机内存较大,很少发生这种情况),那么在 allocate的时候,alloc会沿着freelist 向size更大的方向寻找,取下freelist已经挂着的一块内存,作为后备池,然后重新进行分配。
- std::alloc 的运行逻辑就是,调用 allocate的时候,先尝试着从 freelist上取内存,如果freelist不能满足需求,从后备池中取内存挂到freelist上,如果后备池也不能满足需求,那么先处理后备池的内存碎片(挂到 freelist合适的地方),再调用malloc 补充后备池,然后再尝试从后备池取资源。

ps: (以上请结合源代码和下面的运行过程理解)


std::alloc 运行过程

step 1:

free_l	ist[16]															
#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	


• 初始化 freelist 下没有挂任何内存块链表。freelist下挂着 16 条链表,每条链表的节点是固定大小的内存块。16条链表依次是 8,16,24.....128 bytes

step 2:




- 申请32个byte, 因为freelist为空, 从后备池中拿内存, 后备池也为空, 调用malloc, 空申请了 32202 = 1280 放到后备池里。然后重新再次进行分配
- 再次分配的结果就是 640 个 字节,被挂到相应的freelist上,后备池还剩下 604 byte
- RoundUp(0>>4), 后面这一项是指追加两, 其将我们已经申请的内存 /16(右移4位)并调整到8的边界。

step3:




- 又申请了 64 byte, freelist没有相应的内存块,从后备池中取
- 后备池中剩余640 byte, 能够分出10个内存块。直接将后备池分给freelist。此时后备池为0

step 4:




ps: 类似 step2

step 5:




ps: 类似 step3

step 6:




• 申请 88个 byte的内存,由于 freelist上已经有内存块链表了,直接 从 list#10 取出给用户 step7:




ps: 类似 step 3

step 8:




- 和 step2 有所不同,再申请 104 byte内存,list#12为空,战备池有内存,但是**不足** 104 byte, **产生了内 存碎片**!
- 处理内存碎片的方法,将剩余的后备池在freelist上寻找合适的list。(因为每次申请都是 8 的倍数,每次分配也都是8的倍数,所以剩余的一定也是8的倍数,freelist上一定有合适的大小等于后备池的剩余量)。把后备池挂到对应的 list 上,在这里后备池剩余 80 byte,挂到 list#10上
- 处理完内存碎片之后,再执行 step 2 的操作

step 9:




类似 step 3

step 10:



类似 step 10

step 11:




申請 72,list#8 無可用區塊,pool 餘量又不足供應 1 個,於是先將 pool 餘額撥給list#2,然後索取 72*20*2+RoundUp(9688>>4),但爲觀察系統邊界,我將 system heap 大小設爲 10000,目前已索取 9688,因此 無法滿足此次索取,於是 alloc 從手中資源取最接近之 80 (list#9) 回填 pool,再從中切出 72 返給客戶,餘 8。

累計申請量:9688pool 大小:8

类似 step 8

step 12:




申請 72,list#8無可用區塊,pool 餘量又不足供應1個,於是先將 pool 餘額撥給 list#0,然後索取 72*20*2+RoundUp(9688>>4),但 system heap 大小已被我設爲 10000,目前已索取 9688,因此無法滿足此次索取,於是 **alloc** 從手中資源取最接近之 88 (list#10) 回塡 pool,再從中切出 72 返給客戶,餘 16。

累計申請量:9688pool 大小: 16

- 类似与 step8 , 处理完 内存碎片之后, 调用 malloc,但已经无法通过 malloc 获得内存了!
- 此时, alloc, 尝试用已有的资源来满足需求,于时 alloc 验证 freelist 向上寻找(size 变大) 最接近 所要求 内存块大小的 list, 这里申请 72, list#9下没有内存块,找到了 list#10 (88),从 list#10上取下一个内存块 填充后备池
- 填充后备池之后,再次执行分配动作,显而易见,分配72给客户,后备池剩下 16

step 13:



申請 72,list#8無可用區塊,pool 餘量又不足供應1個,於是先將 pool 餘額撥給 list#0,然後索取 72*20*2+RoundUp(9688>>4),但 system heap 大小已被我設為 10000,目前已索取 9688,因此無法滿足此次索取,於是 alloc 從手中資源取最接近之 88 (list#10) 回填 pool,再從中切出 72 返給客戶,餘 16。

> 累計申請量:9688 > pool 大小:16

• 申请 120, 但是已经 无法从后备池,从 malloc,从 freelist上获取内存了,于时内存分配失败!

几个思考:

- 现在从图上看,还有很多"可用内存",但是这些内存是不能拿来供应 120 的,因为 内存块链表通过指针链在一起,并不是连续的内存。如果真的要这么做,势必要先将小的内存块合并成大的内存块再进行分配,但是这样做技术难度极大。(用链表,链表长度未知)
- malloc 只是无法拿到连续的 20块内存(在这里应该是 120*20*2 + roundup),但是不代表一个内存块都取不出来,为什么不尝试分配小一点的内存块呢?从现代操作系统 多道(multiprogramming)的角度来说,操作系统并不只是满足这一个进程,这样无所不用其极地拿内存,会给其它进程带来灾难。
- std::alloc 并没有将申请到的内存还给操作系统。因为 free必须要有 cookie,但如图所示,各个内存块链表都是通过内嵌指针串在一起的,不带有cookie(这是 alloc的优点)。因此 free的技术难度很大。无法将内存还给操作系统也是 alloc 受争议的地方。
- alloc 里我们可以看到很多操作系统连续内存管理的思想

std::alloc 源码解析

直接放带有侯捷大神注释和简化的 alloc的源代码,一起来欣赏一下世界级团队的优雅之作!

```
// author : Hou Jie (侯捷)
// date : 2015/11/11
// compiler : DevC++ 5.61 (MinGW with GNU 4.9.2)
//
// 說明: 這是侯捷 E-learning video "C++内存管理" 的實例程式.
//
// filename : allocc.h
// 取材自 SGI STL 2.91 <stl_alloc.h>, 移植至 C language.
```

```
#include <stdlib.h> //for malloc(),realloc()
#include <stddef.h> //for size_t
#include <memory.h> //for memcpy()
//#define __THROW_BAD_ALLOC cerr << "out of memory" << endl; exit(1)
#define __THROW_BAD_ALLOC exit(1)
//-----
// 第1級配置器。
//----
void (*oom_handler)() = 0;
void* oom_malloc(size_t n)
 void (*my_malloc_handler)();
 void* result;
 for (;;) { //不斷嘗試釋放、配置、再釋放、再配置...
   my_malloc_handler = oom_handler;
   if (0 == my_malloc_handler) { __THROW_BAD_ALLOC; }
   (*my_malloc_handler)(); //呼叫處理常式,企圖釋放記憶體
   result = malloc(n);
                         //再次嘗試配置記憶體
   if (result) return(result);
 }
}
void* oom_realloc(void *p, size_t n)
 void (*my_malloc_handler)();
 void* result;
 for (;;) { //不斷嘗試釋放、配置、再釋放、再配置...
   my_malloc_handler = oom_handler;
   if (∅ == my_malloc_handler) { __THROW_BAD_ALLOC; }
   (*my_malloc_handler)(); //呼叫處理常式,企圖釋放記憶體。
   result = realloc(p, n); //再次嘗試配置記憶體。
   if (result) return(result);
 }
}
void* malloc allocate(size t n)
 void *result = malloc(n); //直接使用 malloc()
 if (∅ == result) result = oom_malloc(n);
 return result;
}
void malloc_deallocate(void* p, size_t n)
 free(p); //直接使用 free()
}
```

```
void* malloc_reallocate(void *p, size_t old_sz, size_t new_sz)
 void* result = realloc(p, new_sz); //直接使用 realloc()
 if (0 == result) result = oom_realloc(p, new_sz);
 return result;
}
void (*set_malloc_handler(void (*f)()))()
{ //類似 C++ 的 set_new_handler().
 void (*old)() = oom_handler;
 oom_handler = f;
 return(old);
}
//-----
//第二級配置器
//-----
enum { ALIGN = 8};
                                    //小區塊的上調邊界
enum {__MAX_BYTES = 128};
                                    //小區塊的上限
enum {__NFREELISTS = __MAX_BYTES/__ALIGN}; //free-lists 個數
// union obj {
                            //G291[o],CB5[x],VC6[x]
// union obj* free_list_link; //這麼寫在 VC6 和 CB5 中也可以,
// };
                            //但以後就得使用 "union obj" 而不能只寫 "obj"
typedef struct __obj {
struct __obj* free_list_link;
} obj;
char* start_free = 0;
char* end_free = 0;
size t heap size = 0;
obj* free_list[__NFREELISTS]
    size_t ROUND_UP(size_t bytes) {
   return (((bytes) + __ALIGN-1) & ~(__ALIGN - 1)); // 这里做的先让其进位, 然后
将末尾设为0,就可以实现 round up 效果
}
size_t FREELIST_INDEX(size_t bytes) {
  return (((bytes) + ALIGN-1)/ ALIGN - 1);
}
// We allocate memory in large chunks in order to
// avoid fragmentingthe malloc heap too much.
// We assume that size is properly aligned.
//
// Allocates a chunk for nobjs of size "size".
// nobjs may be reduced if it is inconvenient to
// allocate the requested number.
//char* chunk_alloc(size_t size, int& nobjs) //G291[o],VC6[x],CB5[x]
char* chunk alloc(size t size, int* nobjs)
```

```
char* result;
size_t total_bytes = size * (*nobjs); //原 nobjs 改為 (*nobjs)
size_t bytes_left = end_free - start_free;
if (bytes_left >= total_bytes) {
    result = start_free;
    start free += total bytes;
    return(result);
} else if (bytes_left >= size) {
    *nobjs = bytes_left / size;
                                      //原 nobjs 改為 (*nobjs)
    total_bytes = size * (*nobjs); //原 nobjs 改為 (*nobjs)
    result = start_free;
    start_free += total_bytes;
    return(result);
} else {
    size_t bytes_to_get =
               2 * total bytes + ROUND UP(heap size >> 4);
    // Try to make use of the left-over piece.
    if (bytes_left > 0) {
        obj* volatile *my_free_list =
               free_list + FREELIST_INDEX(bytes_left);
        ((obj*)start_free)->free_list_link = *my_free_list;
        *my_free_list = (obj*)start_free;
    }
    start_free = (char*)malloc(bytes_to_get);
    if (0 == start_free) {
        int i;
        obj* volatile *my_free_list, *p;
        //Try to make do with what we have. That can't
        //hurt. We do not try smaller requests, since that tends
        //to result in disaster on multi-process machines.
        for (i = size; i <= __MAX_BYTES; i += __ALIGN) {</pre>
            my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(i);
            p = *my_free_list;
            if (0 != p) {
                *my_free_list = p -> free_list_link;
                start_free = (char*)p;
                end free = start free + i;
                return(chunk alloc(size, nobjs));
                //Any leftover piece will eventually make it to the
                //right free list.
            }
        }
        end_free = 0;
                           //In case of exception.
        start_free = (char*)malloc_allocate(bytes_to_get);
        //This should either throw an exception or
        //remedy the situation. Thus we assume it
        //succeeded.
    }
    heap_size += bytes_to_get;
    end free = start free + bytes to get;
```

```
return(chunk_alloc(size, nobjs));
 }
}
//----
// Returns an object of size n, and optionally adds
// to size n free list. We assume that n is properly aligned.
// We hold the allocation lock.
//-----
void* refill(size_t n)
{
   int nobjs = 20;
   char* chunk = chunk_alloc(n,&nobjs);
   obj* volatile *my_free_list; //obj** my_free_list;
   obj* result;
   obj* current_obj;
   obj* next_obj;
   int i;
   if (1 == nobjs) return(chunk);
   my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
   //Build free list in chunk
   result = (obj*)chunk;
   *my_free_list = next_obj = (obj*)(chunk + n);
   for (i=1; ; ++i) {
     current_obj = next_obj;
     next_obj = (obj*)((char*)next_obj + n);
     if (nobjs-1 == i) {
         current_obj->free_list_link = 0;
         break;
     } else {
         current_obj->free_list_link = next_obj;
     }
   }
   return(result);
}
//-----
void* allocate(size_t n) //n must be > 0
 obj* volatile *my_free_list; //obj** my_free_list;
 obj* result;
 if (n > (size t) MAX BYTES) {
     return(malloc_allocate(n));
  }
 my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
 result = *my_free_list;
 if (result == 0) {
     void* r = refill(ROUND UP(n));
     return r;
```

```
*my free_list = result->free_list_link;
 return (result);
}
void deallocate(void *p, size t n) //p may not be 0
 obj* q = (obj*)p;
 obj* volatile *my_free_list; //obj** my_free_list;
 if (n > (size_t) __MAX_BYTES) {
     malloc_deallocate(p, n);
     return;
 my_free_list = free_list + FREELIST_INDEX(n);
 q->free_list_link = *my_free_list;
 *my_free_list = q;
//----
void* reallocate(void *p, size_t old_sz, size_t new_sz)
 void * result;
 size_t copy_sz;
 if (old_sz > (size_t) __MAX_BYTES && new_sz > (size_t) __MAX_BYTES) {
     return(realloc(p, new_sz));
 if (ROUND UP(old sz) == ROUND UP(new sz)) return(p);
 result = allocate(new sz);
 copy_sz = new_sz > old_sz? old_sz : new_sz;
 memcpy(result, p, copy_sz);
 deallocate(p, old_sz);
 return(result);
```

从上面的源代码中我们能学到不少东西

- 1. if 语句条件判断的写法 eg if (0 == start_free), 把常量写在左边,可以避免将 == 写 成 = (因为如果真的出错了,编译会报错)是一个很好的编程习惯
- 2. 巧用递归。在前面的描述中,一直提到了不论是从 malloc中取内存,还是沿着freelist找内存,都是先填充 后备池,然再执行相同的操作。在代码里体现在 chunk_alloc 中的递归操作。
- 3. 对于第2点,从架构的角度,在写代码的时候,可以将不同分支的公共操作抽出来,并放在最后,当各个分支执行相应操作,满足相应条件之后,用递归来执行公共操作,可以让代码变得很优雅。

std::alloc 总结

优点:

- 1. 减少了 cookie 带来的空间损耗
- 2. 巧用 后备池的概念, 巧用递归, 让代码变得很优雅
- 3. 结合 freelist 和 后备池减少了 malloc的调用次数。
- 4. 结合 freelist 和 后备池 进行了较好的内存碎片处理

缺点:

- 1. 当有较大内存块需求的时候,无法合并小内存块来满足需求。
- 2. 无法将申请到的内存还给操作系统
- 3. 上述两点缺陷是 std::alloc的先天缺陷,产生的原因是 std::alloc 用链表来将内存块组织起来。

注意点:

- 1. 分配器一般是服务于容器的。而不是直接给程序员使用
- 2. 用分配器分配数组 (eg int* a = new int[5]),这是我之前的一个疑惑。分配数组也是直接拿整个数组大小的内存块,而不是一次一次地拿。(对应与 vector)