

# 第7章 热力学基础

- §1热力学基本概念
- § 2 热力学定律
- § 3 理想气体
- § 4 真实气体
- § 5 卡诺循环
- §6卡诺定理
- § 7 熵增原理

## §1 热力学基本概念

## 一. 热力学系统

- 热力学,它不考虑物质的微观结构和过程,而是以观测和实验事实作根据,从能量观点出发,在宏观上分析和研究物质热现象与热运动的规律。
- 热力学系统(简称系统或体系),它是指,在给定的范围内,由大量的 微观粒子所组成的宏观物体。这些粒子在永不停息地作无规则的热运动。
- 外界或环境,它是指,与所研究的热力学系统发生相互作用的其他物体。
- 孤立系统,它是指,与外界没有任何质量、能量和动量等交换的系统。它是一个理想极限的概念。
- 开放系统,它是指,与外界有质量、能量和动量等交换的系统。
- 封闭系统,它是指,与外界没有质量交换,但可以有能量和动量等交换的系统。


### 二. 系统的状态

- 平衡态,是在系统内部,宏观上没有粒子、能量和动量等迁移现象的状态。也可以定义为,孤立系统经过足够长时间最终达到的状态。
- 非平衡态,是在系统内部,宏观上有任何迁移现象的状态。宏观性质都不随时间变化、但有粒子、能量和动量等稳定迁移现象的状态,它不是平衡态,是非平衡态。
- **驰豫时间,**是系统某一宏观特性从初始非平衡态达到平衡态所经历的时间。驰豫时间与系统的特性有关,也与所讨论的宏观特性有关。例如孤立系统压强就比密度的驰豫时间短。
- **定常态**,是系统宏观性质都不随时间变化的状态。定常态是非平 衡态。

### 三. 系统的过程

- 热力学过程,是热力学系统的状态随时间变化的过程。在一个热力学过程中,存在许多中间态,每个中间态可能是平衡态,也可能是非平衡态。中间态不同,热力学过程也不同。
- 非静态过程(非平衡过程),是中间状态为非平衡态的热力学过程。 当外界对系统作用时,系统的平衡态将被打破,系统需要一定的驰豫 时间才能达到新的平衡态。如果新的平衡态达到之前,外界对系统又 有新的作用,这就是非静态过程。
- **准静态过程(平衡过程)**,是各中间态都为平衡态(实际是准平衡态)的热力学过程。当外界对系统作用缓慢时,其作用可以离散为间断的作用。每作用一次,系统平衡态被打破成为非平衡态,经过一定的驰豫时间,系统从非平衡态走向了平衡态后,再进行下一次作用,因为在两次作用之间,系统是孤立系统,并且在驰豫时间内走向了平衡,所以这个过程的每一个中间态都是平衡态,它是准静态过程。


系统的驰豫时间越短,实现准静态过程,允许的作用速度越快。在对 热力学系统过程进行理论讨论时,一般认为作用速度,都是在实现准 静态过程的速度允许范围内,所以所讨论的过程都是准静态过程。




## 四. 平衡态和平衡过程的描述


- 平衡态下的各宏观量,都是确定的,系统各处都一样,是唯一的。系统的宏观量有几何的,力学的,化学的,电磁的四类。
- **系统质量,**是系统物质的总质量M。热力学系统一般是M一定的封闭系统。
- 系统体积,是系统物质所占有的总体积V。
- 系统压强,是系统内部和器壁上的压强p。
- 系统温度,是系统内部的冷热程度T,热力学温度是绝对温度。
- 系统态参量,是可以独立确定系统状态的宏观量。系统有很多宏观量, 它们之间存在特定的关系。选作描述系统状态的独立宏观量才是系统 参量。
- **系统态函数**,是没有选作系统参量的宏观量。态函数是态参量的函数。

- 简单系统,是没有化学和电磁作用,以压强p和体积V为参量的系统。
- 简单系统的状态方程,是系统温度与压强p和体积V的关系T=T(p, V)。
- **简单系统平衡状态和平衡过程,**分别是系统参量p-V 图中的一个点和一 条曲线。
- **简单系统平衡过程所做的功**,是系统参量p-V 图中,过程曲线下的面积。 膨胀过程,面积为正,系统做正功;压缩过程,面积为负,系统作负功





系统做功原理:



$$F = pS$$

$$dV = Sdl$$

$$dA = Fdl = pSdl = pdV$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} pdV$$


## § 2 热力学定律

### 一. 系统的内能、功、热量


- 系统的内能、功、热量,其根本都是能量,它们是不同的能量存在形式, 和不同的能量交换过程。它们的单位都为J。
- 系统的内能,是系统内部各种形式能量的总和。系统在任何状态都有唯一的内能,因此系统的内能是系统状态的单值函数,它是状态量,与系统如何达到该状态的过程无关。
- 系统所作的功,是系统对外界所作的功。系统对外界做功为正,外界对系统做功为负。做功是通过有规则的宏观运动进行的能量交换,它是一个过程,做功与过程有关。
- 系统的热传递,是系统吸收外界传递的热量。系统吸热为正,放热为负。 热量传递是通过无规则微观热运动进行的能量交换。它是一个过程,热量传递与过程有关。

### 二. 系统的热平衡

- 系统的热平衡状态,是系统内部没有热量迁移的状态。系统在热平衡状态时,没有热量迁移,但可存在其他宏观量的迁移。
- 两个系统达到热平衡状态,是两个系统之间存在热传导时,两个系统之间不存在热量迁移的状态。两个系统处于热平衡状态时,两个系统之间没有热量迁移,但可以有其他宏观量的迁移。




热平衡状态 内部没有热量交换



热平衡状态 之间没有热量交换

## 三. 热力学第零定律

热力学第零定律:如果两个热力学系统A和B中的每一个,都与另外第三个热力学系统C处于热平衡状态,则这两个热力学系统彼此之间,也一定处于热平衡状态。




热力学系统的绝对温度,是系统热平衡状态的特征量。第零定律是绝对温度存在定律。它说明,处于同一个热平衡状态的系统,它们具有相同的温度,温度相同的系统,它们处于相同的热平衡状态。

第零定律的温度存在性:如果: $T_A = T_C, T_B = T_C$   $\Rightarrow$  则: $T_A = T_C$ 

• **绝对温标**,是绝对温度的定标,它是开k。 $T(K) = t({}^{0}C) + 273.15$ 

### 四. 热力学第一定律

热力学第一定律:任何系统,在任何变化过程中,系统所吸收的热量,等于系统内能的增量和系统对外界所作的功。第一定律就是能量守恒定律,这是任何物理过程都遵循的规律。




#### ● 平衡过程的热力学第一定律:

$$dA = p(V)dV$$


$$\downarrow \downarrow$$
 $dQ = dE + p(V)dV$ 

$$\downarrow \downarrow$$
 $Q_{过程} = \int_{pV \circlearrowleft 2} dQ$ 
 $\Delta E_{\text{状态变化}} = E_2 - E_1$ 
 $A_{过程} = \int_{pV \circlearrowleft 2} pdV$ 



### 五. 热力学第二定律

 热力学第二定律(克劳修斯表述): 热量可以自发地从较热的物体传递 到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体。热力 学第二定律说明,不是满足热力学第一定律的过程,都是可实现的。任 何可实现的过程,既满足热力学第一定律,还满足热力学第二定律。



## 六. 热力学第三定律

● **热力学第三定律:** 任何系统的绝对温度都不可能达到零度。热力学弟三 定律说明,自然界不是什么状态都是可以达到的。

### §3 理想气体

## 一. 气体常数

阿伏伽德罗常数:  $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ 

摩尔气体常数:  $R = 8.31J / mol \cdot K$ 

玻尔兹曼常数:  $k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} (J/K)$ 

气体分子自由度: i = 3(单原子分子),5(双原子分子),6(其他分子)

1摩尔气体的分子数:  $N_A$ 个分子

1摩尔气体的质量:  $M_{mol} = mN_A$ 

气体分子数: N

气体分子质量: *m* 

气体质量:M = mN

气体摩尔质量: $(M/M_{mol}) = \frac{mN}{mN_A} = (N/N_A)$ 摩尔气体

### 二. 理想气体平衡态和过程

状态方程:  $pV = (M/M_{mol})RT$ 

内能方程:  $E = (M/M_{mol})\frac{i}{2}RT$ 


- 理想气体,是满足上述两个方程的气体。理想气体是气体的一种理想模型,它是分子之间,除了碰撞作用外,没有其他作用力的气体,是分子没有大小的气体,是分子只有热运动,没有其他运动的气体。当气体密度很小时,真实气体都近似为理想气体。
- **热力学系统的温度和内能都是态函数,**理想气体的系统参量是 p和V,所以,理想气体的的温度和内能都是系统参量p和V 的函数。 pV

温度态函数: 
$$T(p,V) = \frac{pV}{(M/M_{mol})R}$$

内能态函数:  $E(p,V) == \frac{i}{2} pV = E[T(p,V)] = (M/M_{mol}) \frac{i}{2} RT$ 

● **理想气体的内能**,是温度的单值函数。温度相同,内能相同。

- **理想气体的平衡态**,是p-V图的一个点,任意点都是理想气体可能存在 的平衡状态,每个平衡状态都有确定的温度和内能。
- **理想气体的平衡过程**,是p-V图的一条曲线,任意曲线都是理想气体可能存在的平衡过程,每个平衡过程都有确定的温度和内能变化。



- 过程方程,是方程f(p,V)=0,它是一条曲线,它是系统某种平衡过程的描述。状态方程由系统物质决定,过程方程由系统在特定限定条件下的系统进行的过程决定。
- 理想气体多方过程:

状态方程: 
$$pV = (M/M_{mol})RT$$

内能方程: 
$$E = (M/M_{mol})\frac{i}{2}RT$$

过程方程:  $pV^n = C: n$ 是多方指数,C是常数

$$\therefore pV = (M/M_{mol})RT \# pV^n = C$$

 $:: TV^{n-1} = C' \pi p^{n-1} T^{-n} = C''$ 都是理想气体多方过程方程。

● **理想气体系统参量,**可以任意选取(p, V, T)中的两个,所以(p, V, T) 是理想气体的系统参量。

## 三. 理想气体四种典型平衡过程

### 1. 等体过程

过程方程:  $V = V_0$ 

#### 过程的功:

$$:: dV = 0$$

$$\therefore dA = pdV = 0$$


$$\therefore A = 0$$
(不做功)

#### 过程方程的热:

$$\therefore Q_V = \Delta E + A$$

$$\therefore Q_V = \Delta E$$
(吸热等于内能增加)

$$:: E = (M / M_{mol}) \frac{i}{2} RT$$



$$\therefore Q_V = \Delta E = (M / M_{mol}) \frac{i}{2} R \Delta T ($$
吸热使温度增加)

● **等体热容**,是在等体过程中,一摩尔气体温度升高(降低)一度,气体所吸收(放出)的热量。它反映气体存储热量的能力。

$$\therefore Q_V = (M / M_{mol}) \frac{i}{2} R \Delta T \Rightarrow dQ_V = (M / M_{mol}) \frac{i}{2} R dT$$

$$\therefore C_{V} = \frac{dQ_{V}}{(M/M_{mol})dT} = \frac{(M/M_{mol})\frac{i}{2}RdT}{(M/M_{mol})dT} = \frac{i}{2}R = \begin{cases} 12.5J/(mol \cdot K): 单原子分子\\ 20.8J/(mol \cdot K): 双原子分子\\ 24.9J/(mol \cdot K): 其它分子 \end{cases}$$

$$:: E = (M / M_{mol}) \frac{i}{2} RT$$

$$\therefore E = (M / M_{mol}) \frac{i}{2} RT = (M / M_{mol}) C_V T$$

- 理想气体等体热容,只与气体分子结构有关。对于特定的气体,它是常数,与气体体积,压强,温度等无关。
- 理想气体的内能,可用等体热容表示。

### 2. 等压过程

过程方程:  $p = p_0$ 

#### 过程的功:

$$\therefore p_0 V = (M / M_{mol})RT$$


$$\therefore dA = p_0 dV = (M / M_{mol})RdT$$


$$\therefore A = (M / M_{mol}) R \Delta T ($$
温度增加而做功)

#### 过程的热:

$$\therefore Q_p = \left(M / M_{mol}\right) \frac{i}{2} R \Delta T + \left(M / M_{mol}\right) R \Delta T$$

$$\therefore Q_p = (M/M_{mol}) \left(1 + \frac{i}{2}\right) R\Delta T$$
(吸热使温度增加,温度增加而做功)





● **等压热容,**是在等压过程中,一摩尔气体温度升高(降低)一度,气体 所吸收(放出)的热量。它反映气体恒压条件下存储热量的能力。

迈耶公式的意义,是一摩尔理想气体温度升高一度时,在等压过程中 比在等体过程中要多吸收R的热量,该热量转化为膨胀时对外所作的功。即,R等于理想气体在等压过程中温度升高一度时对外所作的功。

### 3. 等温过程

过程方程:  $T = T_0$ 

$$:: T = T_0$$
 (温度不变)

$$\therefore p = \frac{(M/M_{mol})RT(常数)}{V}$$

$$\therefore \Delta E = (M / M_{mol}) \frac{i}{2} R \Delta T = 0 (内能不变)$$


#### 过程的热:

$$\therefore Q_T = \Delta E + A$$

$$\therefore Q_T = A($$
吸热等于做功 $)$ 

#### 过程的功:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} (M / M_{mol}) RT \frac{dV}{V} = (M / M_{mol}) RT \ln \frac{V_2}{V_1} \begin{cases} > 0 \text{ lish} \\ < 0 \text{ Exist} \end{cases}$$



### 4. 绝热过程

过程的热:

$$\mathbf{Q} = \mathbf{0}$$

#### 过程的功:

$$\therefore Q_T = \Delta E + A = 0$$


$$\therefore A = -\Delta E$$
(做功等于内能减少)


$$: E = (M / M_{mol}) \frac{i}{2} RT$$

$$\therefore A = -\Delta E = -\left(M / M_{mol}\right) \frac{i}{2} R \Delta T$$

#### 过程方程:

$$pV^{\gamma} = C \otimes TV^{\gamma-1} = C'$$
$$\left(\gamma = C_p / C_V > 1\right)$$





## 绝热过程方程推导:

因为: 
$$C_V = \frac{i}{2}R$$
  $C_p = C_V + R$   $\gamma = C_p / C_V$  状态方程1:  $pV = \frac{M}{M_{mol}}RT$   $\Rightarrow$   $Vdp + pdV = \frac{M}{M_{mol}}RdT$  绝热方程2:  $dA = -\frac{M}{M_{mol}}C_VdT$   $\Rightarrow$   $pdV = -\frac{M}{M_{mol}}C_VdT$  12两程相减:  $Vdp = \frac{M}{M_{mol}}(R + C_V)dT$   $\Rightarrow$   $Vdp = \frac{M}{M_{mol}}C_pdT$  12两方程相除:  $\frac{p}{dp}\frac{dV}{V} = -\frac{C_V}{C_p} = -\frac{1}{\gamma}$   $\Rightarrow$   $\frac{dp}{p} = -\gamma \frac{dV}{V}$ 

方程积分: 
$$\ln p = -\gamma \ln V + \ln C = \ln CV^{-\gamma}$$
  $\Rightarrow$   $pV^{\gamma} = C$ 

$$\therefore pV = \frac{M}{M_{mol}}RT \qquad \therefore TV^{\gamma-1} = C'$$

## §4 真实气体


### 一. 范德瓦耳斯方程

• **范德瓦耳斯方程,**是对理想气体状态方程的修正,它更加接近真实气体的实际情况。

$$\left(p + \frac{M^2}{M_{mol}^2} \frac{a}{V^2}\right) \left(V - \frac{M}{M_{mol}}b\right) = \frac{M}{M_{mol}}RT$$


#### 范德瓦耳斯常数

气体种类	a [kPa $\left(\frac{dm^3}{mol}\right)^2$ ]	b[dm <sup>3</sup> ]
氦气(He)	3.45	0.024
氢气(H2)	24.32	0.027
氮气(N2)	141.86	0.039
氧气(02)	137.80	0.032
二氧化碳(CO2)	364.77	0.043
水蒸气(H2O)	557.29	0.031




### 二. 焦耳-汤姆逊效应


- **焦耳-汤姆逊效应**,是真实气体的效应,理想气体没有汤姆逊效应。
- 焦耳-汤姆逊效应实验,是真实气体节流膨胀实验,它是绝热过程,并且是两边压强保持不变的过程。



- **正焦耳-汤姆逊效应,**是气体节流膨胀温度下降的效应,在室温条件下,大部分气体都是正效应。
- **负焦耳-汤姆逊效应**,是气体节流膨胀温度上升的效应,在室温条件下,氢等少部分气体是正效应。

- **反转温度**,是正负焦耳-汤姆逊效应的转换温度,不同的气体有不同的转换温度。大部分气体的转换温度都高于室温,氢的转换温度低于室温,它为192.5K。当气体温度低于转换温度时,发生正焦耳-汤姆逊效应,当气体温度高于转换温度时,发生负焦耳-汤姆逊效应。
- **正焦耳-汤姆逊效应可以用于制冷**,空调和冰箱的节流作用就是正焦耳-汤姆逊效应的应用。
- 没有净功的焦耳-汤姆逊实验,是调节两个压强,实现外界对系统做的功等于系统对外界做的功的实验。这是一个系统与外界没有热量和功交换的孤立系统过程,其系统内能不变,而焦耳-汤姆逊效应表明系统前后温度有变化。这说明内能不是温度的单值函数。
- **真实气体的内能,**不是温度的单值函数,它不但与温度有关,还跟体积有关。即系统只有温度相同,同时体积也相同,内能才相同。





$$\Delta Q = 0$$
和 $\Delta A = 0$   $\Rightarrow$   $\Delta E = 0$ : 第一定律要求

$$\Delta A = p_2 V_2 - p_1 V_1 = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad p_2 = \frac{p_1 V_1}{V_2}$$

$$T_1 = \frac{1}{R} \left( p_1 + \frac{a}{V_1^2} \right) (V_1 - b)$$
:一摩尔气体的范德瓦耳斯方程

$$T_2 = \frac{1}{R} \left( p_2 + \frac{a}{V_2^2} \right) (V_2 - b)$$
:一摩尔气体的范德瓦耳斯方程

$$\Delta T = T_1 - T_2 = \left\{ \frac{a(V_2 - b)}{RV_1 V_2^2} - \frac{bT_1}{(V_1 - b)V_2} \right\} (V_2 - V_1)$$

$$\therefore \Delta E = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{理想气体} : \Delta T = 0 (a = 0, b = 0) \\ \text{真实气体} : \Delta T \neq 0 (a \neq 0, b \neq 0) \end{cases} : 反转 T_1 \approx \frac{a}{Rb}$$

### §5 卡诺循环


### 一. 循环过程

- 循环过程,是物质系统经历一序列的变化又回到初始状态,这样周而复始的过程。
- **分过程**,是循环过程中所包含的每个过程。分过程不一定是平衡过程。
- **工作物质**,是进行循环过程的物质系统。工作物质不一定是理想气体。
- 循环一周,系统内能不变,因为任何系统的内能都是态函数,系统循环一周状态不变,所以内能也不变。内能不变,并不限于工作物质为理想气体。
- **分过程的功**,体积膨胀,系统做正功,体积压缩,系统做负功。
- **分过程的热**,体积膨胀,绝热或吸热,体积压缩,绝热或放热。
- **正循环**,是做正功的循环过程,该系统称为**热机**。
- 逆循环,是做负功的循环过程,该系统称为致冷机(简称冷机)。

# 系统从状态A,经过过程AcB,到达状态B,再从状态B, 经过过程BdA,返回状态A,这个过程就是循环过程。

循环过程 内能不变

$$\Delta E = 0$$



循环过程 功等于热


$$A = Q$$


分过程AcB, 吸热, 做正功。 分过程BdA, 放热, 做负功。


净做功:  $A = A_{AcB} - A_{BdA}$ 

净吸热: $Q = Q_{ACB} - Q_{BdA}$ 

# 正循环







# 逆循环

### 二.卡诺循环

- **卡诺循环**,是系统只与一个恒温高温热源和一个恒温低温热源交换 热量的循环过程;该系统是个封闭系统;该循环过程由高温等温-绝 热-低温等温-绝热四个平衡分过程组成;高温等温分过程,系统与 高温热源交换热量,低温等温过程,系统与低温热源交换热量。
- 卡诺机,是工作物质进行卡诺循环的系统,正循环为热机。逆循环 为冷机。热机与冷机是同一个系统的正转与逆转。
- 理想卡诺循环,是工作物质为理想气体的卡诺循环。
- 理想卡诺机,是理想气体进行卡诺循环的系统,正循环为热机,逆循环为冷机。

### 三. 理想卡诺热机分析


- **理想卡诺热机分析,**是正理想卡诺循环分析。
- 正理想卡诺循环分过程,是理想气体高温等温膨胀-绝热膨胀-低温等温压缩-绝热压缩过程,其过程都是平衡过程。


$$(1)T_1$$
等温膨胀:  $Q_1 = (M/M_{mol})RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ 

 $(2)T_1$ 到 $T_2$ 绝热膨胀:  $T_1V_2^{\gamma-1} = T_2V_3^{\gamma-1}$ 

$$(3)T_2$$
等温过压缩: $-Q_2 = -(M/M_{mol})RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$ 

 $(4)T_2$ 到 $T_1$ 绝热压缩: $T_2V_4^{\gamma-1} = T_1V_1^{\gamma-1}$ 





$$\begin{cases} T_{1}V_{2}^{\gamma-1} = T_{2}V_{3}^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_{2}^{\gamma-1}}{V_{1}^{\gamma-1}} = \frac{V_{3}^{\gamma-1}}{V_{4}^{\gamma-1}} \Rightarrow \frac{V_{2}}{V_{1}} = \frac{V_{3}}{V_{4}} \\ T_{1}V_{1}^{\gamma-1} = T_{2}V_{4}^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_{2}^{\gamma-1}}{V_{1}^{\gamma-1}} = \frac{V_{3}^{\gamma-1}}{V_{4}^{\gamma-1}} \Rightarrow \frac{V_{2}}{V_{1}} = \frac{V_{3}}{V_{4}} \\ Q_{1} = (M / M_{mol})RT_{1} \ln \frac{V_{2}}{V_{1}} \\ Q_{2} = (M / M_{mol})RT_{2} \ln \frac{V_{3}}{V_{4}} \Rightarrow \frac{Q_{1}}{Q_{2}} = \frac{T_{1} \ln \frac{V_{2}}{V_{1}}}{T_{2} \ln \frac{V_{3}}{V_{4}}} = \frac{T_{1}}{T_{2}} \Rightarrow \frac{Q_{1}}{T_{1}} = \frac{Q_{2}}{T_{2}} \\ \therefore \frac{Q_{1}}{T_{1}} = \frac{Q_{2}}{T_{2}} \Leftrightarrow \frac{Q_{2}}{Q_{1}} = \frac{T_{2}}{T_{1}} \end{cases}$$

热功效率,是热机从高温热源吸入单位热量所能输出的功,表示热机 的热功转化能力。

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} (T_1 越高, T_2 越低, 效率 \eta越高)$$


## 四. 理想卡诺冷机分析


- **理想卡诺冷机分析,**是逆理想卡诺循环分析。
- 逆理想卡诺循环分过程,是理想气体绝热膨胀-低温等温膨胀-绝热压缩-高温等温压缩过程,其过程都是平衡过程。
- **理想卡诺循环的正逆过程分析,**完全一样, 结果也一样。

$$\frac{Q_1'}{T_1} = \frac{Q_2'}{T_2} \qquad \Leftrightarrow \qquad \frac{Q_2'}{Q_1'} = \frac{T_2}{T_1}$$


致冷系数,是冷机输入单位功可从低温热源 抽取的热量,表示冷机的致冷能力。

$$w = \frac{Q_2'}{A'} = \frac{Q_2'}{Q_1' - Q_2'} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$
 $(T_1 越高, T_2 越低, 制冷系数w越小)$ 





# 冰箱和空调原理



## 五. 理想卡诺机的可逆性

排热效率,它是冷机向高温热源排放单位热量所需要的功,表示冷机的排热的排热能力。它是为了描述可逆性,引入的量。理想卡诺冷机的排热效率等于热机的热功效率。


$$r = \frac{A'}{Q_1'} = \frac{Q_1' - Q_2'}{Q_1'} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \eta$$

理想卡诺机的可逆性,是其正转热机效应完全可以被逆转冷机效应所抵消的特性。因为其热机与冷机效率相等,其正转热机排放到低温热源的热量和从高温热源吸收的热量,完全可以被逆转冷机抽取和排放回去,而且这个过程,只要求冷机所需的功等于热机产生的功,不需要其他功。

$$\eta = r \quad \Rightarrow \quad \frac{A}{Q_1} = \frac{A'}{Q_1'} \quad \stackrel{A=A'}{\Rightarrow} \quad Q_1 = Q_1'$$

$$A = A' \quad \Rightarrow \quad Q_1 - Q_2 = Q_1' - Q_2' \quad \Rightarrow \quad Q_2 = Q_2'$$

# 理想卡诺机的可逆性



## §6 卡诺定理

### 一. 卡诺定理

- 可逆机,是循环系统,该系统在没有任何额外开销的条件下,其热机产生的效应,可以被某个冷机所产生的效应完全抵消。
- 不可逆机,是循环系统,该系统在没有任何额外开销的条件下,其热机 产生的效应,不可能被任何冷机所产生的效应完全抵消。

#### ● 卡诺定理:

- 1) 任何可逆机的效率,都等于理想卡诺机的效率。
- 2) 任何不可逆机的效率,都小于理想卡诺机的效率。


可逆机: 
$$\eta' = \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1$$
(第三定律指出 $T_2$ 不可能等于零)

不可逆机: 
$$\eta'' < \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} < 1$$
(第三定律指出 $T_2$ 不可能等于零)

- **任何工作物质的卡诺机都是可逆机**,因其过程都是等温-绝热-等温-绝热的平衡过程,其正循环的效应完全可以被逆过程的效应抵消。
- **卡诺机的效率都与理想卡诺机的效率相等**,因为它们都是可逆机,由于 效率相等,一般情况下,卡诺机与理想卡诺机并不加以区分。
- 卡诺定理提供了提高热机效率的途径,指出理想卡诺机的效率是热机的 最高效率,在低温热源温度一定的环境下,必须提高高温热源的温度, 才能使热机效率得到提高。
- 热量不可能全部转化为功,因为任何热机的效率都小于一。这是卡诺定理的最重要的结论。
- 不可逆机的效率低的根本原因,就是热不可能全部转化为功,其热机产生的效应,不能由它输出的功,去作用其他冷机来消除,而必须增加额外的开销才能消除。
- **卡诺定理的根据**,是热力学第二定律。

# 二. 卡诺定理证明

● **引理一:** 任意热机的热功效率都小于或等于任意冷机的排热效率,如果 大于,则一定违反热力学第二定律。



设某热机效率大于某冷机效率

即有: 
$$\eta = \frac{A}{Q_1} > \frac{A'}{Q_1'} = r$$

$$A = A'$$

$$\therefore Q_1 < Q_1' \quad \Rightarrow \quad Q' - Q_1 > 0$$

而
$$A = Q_1 - Q_2 = Q_1' - Q_2' = A'$$
  
 $\therefore Q_2' - Q_2 = Q_1' - Q_1 > 0$   
即有热量自动从低温流向高温  
这将违反热力学第二定律  
所以不成立

- **引理二:** 对于可逆机,其热功效率一定等某个冷机的排热效率。对于不可逆机,其热功效率一定不等于任何冷机的排热效率。
- (1)如果某冷机可消除可逆机效应,则有: $Q_1 = Q_1'$ 和A = A'和 $Q_2 = Q_2'$

因此有: 
$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{A'}{Q_1'} = r$$

(2)如果不可逆机与某冷机效率相等,则有: $\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{A'}{Q'_1} = r$ 


$$\therefore A = A'$$

$$\therefore Q_1 = Q_1'$$

$$A = Q_1 - Q_2 = Q_1' - Q_2' = A'$$

$$\therefore Q_2 = Q_2'$$

即 $Q_1 = Q_1'$ 和A = A'和 $Q_2 = Q_2'$ 这说明该不可逆机是可逆机 这是矛盾的。



### ● 卡诺定理证明:

根据引理一有:  $\eta_{\text{任意热机}} \leq r_{\text{任意冷机}}$ 

(1)

根据引理二,对于任何可逆机,存在一冷机,使得: $\eta_{\text{可逆机}} = r_{\text{k}, \text{k}, \text{l}}$ 

如果:  $\eta_{\text{可逆机}} = r_{\text{某冷机}} > r_{\text{理想卡诺冷机}}$ 

则有:  $\eta_{\text{可逆机}} > r_{\text{理想未诺冷机}}$  它跟引理一矛盾。

如果:  $\eta_{\text{可逆机}} = r_{\text{某冷机}} < r_{\text{理想卡诺冷机}} \left( r_{\text{理想卡诺冷机}} = \eta_{\text{理想卡诺热机}} \right)$ 

则有:  $\eta_{\text{理想卡诺热机}} > r_{\text{某冷机}}$ ,它跟引理一也矛盾

所以只有:  $\eta_{\text{可逆机}} = r_{\text{某冷机}} = r_{\text{理想卡诺冷机}} = 1 - T_2 / T_1$ 

(2)


根据引理一,对于理想卡诺机有:  $\eta_{\text{任意热机}} \leq r_{\text{理想卡诺冷机}}$ 

根据引理二,对于任何不可逆机,不存在任何冷机,使得:  $\eta_{\text{\tiny {
m T}}} = r_{\text{\tiny {
m Z}} \wedge \text{\tiny {
m I}}} = r_{\text{\tiny {
m Z}} \wedge \text{\tiny {
m I}}}$ 

所以对于任何不可逆机,只有:  $\eta_{\text{不可逆机}} < r_{\text{理想卡诺冷机}} = 1 - T_2 / T_1$ 

## 三. 热力学第二定律的多种表述


- 热力学第二定律的克劳修斯表述: 热量可以自发地从较热的物体传递到 较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体。
- 热力学第二定律的开尔文表述:不可能制成一种循环动作的热机,只从一个热源吸取热量,使之全部转变为功,而其他物体不发生任何变化。这两种表述是等价的。
- 水动机,是不需要消耗就可以永远做功的机器。第一类永动机违反能量守恒定律。第二类永动机不违反能量守恒定律。但它违反批力学第二定律。




## 四. 可逆过程和不可逆过程

- **可逆过程**,是系统从状态A变为状态B的一个过程,这个过程,一定存在另一个过程,使系统从状态B返回状态A,而系统外的环境也同时回复到原状态。
- 不可逆过程,是系统从状态A变为状态B的一个过程,这个过程,一定不存在任何其他过程,使系统从状态B返回状态A,并且系统外的环境也同时回复到原状态。
- 可逆过程的特征,是该过程可以通过其他过程,使系统和环境都恢复原状。可逆过程是理想过程,它是理论分析的基础。
- 不可逆过程的特征,是该过程不可能通过其他过程,使系统和环境都恢复原状。不可逆过程具有单向性,是不可能反转的过程,如果使系统反转到起始状态,必然要引起系统外部环境的变化。

- 无耗散平衡过程,是可逆过程。无 耗散过程是没有摩擦等损耗的过程, 即系统的功都不转化为热的过程。
- **有耗散平衡过程**,是不可逆过程。
- **非平衡过程**,都是不可逆过程。





● **功可以全部变成热,**热却不可全部变成功,所以功变热是不可逆的过程。

- 热可以自动从高温传到低温,却不能自动从低温自动传到高温,所以热的自动传导是不可逆过程。
- **气体可以自由膨胀,**却不能自动压缩,所以自由膨胀是不可逆过程。
- **摩擦是不可逆过程,**因为它是功变热的过程。
- 不可逆卡诺热机做功是不可逆过程,因为它所做的功不可能将它排放的 热全部抽取回高温热源。
- 自然界中很多热力学过程具有单方向性,某些方向的过程可以自动实现, 逆方向却不可能自动实现。热力学第一定律说明在任何过程中能量必须 守恒,热力学第二定律却说明并非所有能量守恒的过程均能实现。
- **可逆热机做功过程是可逆过程,**因为它所做的功可以将它排放的热全部 抽取回高温热源。
- **真实自然过程,**都是不可逆过程,可逆过程都是理想过程,但它却是热力学理论分析的基础,用可逆过程去了解不可逆过程。

## §7 熵增原理


### 一. 系统的熵


- 热力学系统的熵,是系统的态函数,是描述系统能量做功能力的退化程度的物理量,即表示系统能量中无用能量的多少。
- 系统的熵是真实存在的,因为系统的热不能全部变为功,说明系统能量确实存在一部分是无用的。
- 系统的熵与系统温度有关,根据卡诺定理,系统在高低温两个状态的温度差越小,热功转化效率越低,如果以系统某个温度的状态为参考状态,则系统的温度越低,系统能量的无用成分越多,即熵是与温度有关的状态量,并且是相对系统某个参考状态的相对量。
- **系统当前状态的熵,**是系统从参考状态,经过任意可逆过程到达当前状态,系统吸热除以系统温度的积累量。

$$S = \int_{s_0(\Pi \oplus idel)}^{s} \frac{dQ}{T}$$
  $\iff$   $dS = \frac{dQ}{T}$  微小可逆过程

# 二. 熵的唯一性

- **任意可逆循环,**都是无数微小可逆卡诺循环的叠加。
- 由可逆过程定义的熵是唯一的。





### ● 熵的唯一性证明。

任意微小可逆卡诺循环满足卡诺定理:


 $\therefore$  任意可逆循环中,第j个微小可逆卡诺循环 :  $\sum_{i=1}^{2} \frac{dQ_{ij}}{T_{ii}} = 0$ 

:. 任意可逆循环: 
$$\sum_{j=1}^{N} \sum_{i=1}^{2} \frac{dQ_{ij}}{T_{ij}} = 0$$
  $\Rightarrow$   $\int_{\text{可逆循环}} \frac{dQ}{T} = 0$  (积分与路径无关)

:. 熵是唯一的: 
$$S = \int_{(\neg i)aX0} \frac{dQ}{T} = \int_{(\neg i)aY0} \frac{dQ}{T} (\neg 取任意可逆过程)$$

● 不可逆过程熵的变化,可以由可逆过程计算

$$S_b - S_a = \int_{($$
不可逆) $aXb} \frac{dQ}{T} = \int_{($ 可逆) $aYb} \frac{dQ}{T}$ 



## 三. 熵增原理

- 熵增原理:在孤立系统中,发生的任何不可逆过程,都将导致整个系统的熵增加;发生的任何可逆过程,都将保持整个系统的熵不变的。
- 孤立系统,既没有热的交换,也没有功的交换,系统的无用能量不可能自动变为有用能量,只有有用能量才会自动变为无用能量,所以系统的无用能量将不断增加,熵是无用能量的反映,所以系统的熵会不断增加,而不会减少。只有当有用能量被限制自动变为无用能量,这时系统的无用能量才不变,从而才使系统的熵保持不变。
- **可逆过程**,它限制了所有有用能量自动变为无用能量,所以可逆过程的 的熵不变。
- 不可逆过程,它没能限制所有的有用能量自动变成无用能量,所以不可逆过程的熵是增加的。

- 孤立系统是熵增原理的先决条件,非孤立系统的熵既可能增加,也可能减少。当外界对系统的作用,强制系统的无用能量变为有用能量,并且系统过程又限制了有用能量自动转化为无用能量时,系统的无用能量将减少,系统的熵也将减少。
- **非孤立系统的熵的增减**,既取决于过程,还取决于外界的作用。
- **气体的自由膨胀过程**,其熵是增加的。
- 高温物体的热量传到低温物体,其熵是增加的。
- 摩擦产生热的过程,其熵是增加的。
- 等温平衡膨胀过程,其熵是增加的。
- **等温平衡压缩过程**,它其熵是减少的。
- 绝热平衡膨胀过程,其熵不变。

- 熵增原理是热力学第二定律的数学表述,第二定律指出了过程的方向性, 熵增加原理在数学上定量表达了这种过程的方向性。可逆过程,其过程 是可以逆转的,其熵不变。不可逆过程,其过程是不可逆转的,过程具 有单向性,其熵增加。
- 热力学第二定律的数学表达为:

对于系统的任意过程: 
$$dS \ge \frac{dQ}{T}$$
  $\begin{cases} dS = \frac{dQ}{T}: \text{ 可逆过程} \\ dS > \frac{dQ}{T}: \text{ 不可逆过程} \end{cases}$