# Умные указатели

МГТУ им. Н.Э. Баумана

April 16, 2016

## Умные указатели

### Умные указатели

Специальные классы, служащие "оберткой" простых указателей на объекты и обеспечивающие автоматическое разрушение объекта при прекращении его использования.

Заголовок:

```
1 #include <memory>
```

Типы указателей:

- std::unique\_ptr<T>
- std::shared\_ptr<T>
- std::weak\_ptr<T>

# std::unique\_ptr

## Какую проблему решают

```
1 void f() // this function may throw exception
    throw std::runtime_error("Bad stuff");
6 void g() {
    int* intPtr = new int;
  // ...
  f(); // f() has thrown exception
   // ...
    delete intPtr: // intPtr won't be deleted
11
12|}
14 int main() {
15
    // ...
    try {
17
18
    g();
    } catch(const std::exception& e) {
      std::cout << e.what();</pre>
      return -1;
    return 0;
```

# std::unique\_ptr

## Определение

Умный указатель, который:

- единолично владеет объектом через его указатель;
- разрушает объект при выходе unique\_ptr из области видимости.

```
struct C {
    int i:
4 void f() // this function may throw exception
    throw std::runtime_error("Bad stuff");
9 void g() {
    unique_ptr<C> smartCPtr(new C);
    C otherC = *smartCPtr;
11
    int j = smartCPtr->i;
12
13
    // ...
14
    f(); // f() has thrown exception, unique_ptr calls delete
    // ...
16
17
    // no need to call delete
18|}
```

## std::unique ptr

#### Использование

```
• конструирование
| unique_ptr<C> cptr(new C(1,2,3)); // will be deallocated with delete
      (\ldots)
unique_ptr<C[]> cptr(new C[10]); // will be deallocated with delete
      \Pi(\ldots)
• конструирование — специальный деаллокатор
void customDeleter(C* pc) { delete pc; }
2 //...
unique_ptr<C> cptr(new C(1,2,3), customDeleter); // will be
      deallocated with customDeleter()
• освобождение от собственности
1 C* pc = cptr.release();
• замена объекта в собственности – предыдущий уничтожается
unique_ptr<C> cptr(new C(1,2,3));
cptr.reset(new C); // called delete for C(1,2,3)
• получение указателя на объект
unique_ptr<C> cptr(new C(1,2,3));
2 C* pc = cptr.get(); // cptr still owns object

    операторы operator->(), operator*()
```

### Какую проблему решают

```
struct C {
    int* mI;
    C(int* i) : mI(iptr) {}
    ~C() { delete iptr; }
6 void f()
    int* iptr = new int;
      C c1(iptr);
10
    } // iptr is deleted here
11
    C c2(iptr); // iptr is used-after-free
13
    // ...
14
15
    // iptr is double-freed
16 }
```

# std::shared\_ptr

#### Определение

Умный указатель, который:

• разделяет владение объектом через его указатель.

Pазрушение объекта происходит при разрушении последнего shared\_ptr, указывающего на него.

Примерное представление shared\_ptr:

```
class shared_ptr<T> {
    ReferenceCount* rc:
    T* objectPtr;
  public:
    shared_ptr(T* ptr) {
      rc = refCountFor(ptr);
      rc.addReference();
      objectPtr = ptr;
    ~shared_ptr {
      rc.removeReference();
11
      if(rc.refCount() == 0)
        delete objectPtr;
13
14
```

### Fixing problem

```
1 struct C {
    shared_ptr<int> mI;
    C(shared_ptr<int> iptr) : mI(iptr) {}
    ~C() { } // shared_ptr gets destructed as a member of C
6 void f()
    shared_ptr<int> iptr(new int); // refCount is 1
     C c1(iptr); // refCount is 2
    } // c1 is destructed here, so refCount is 1
11
   C c2(iptr); // refCount is 2
13
14 } // c2 is destructed here, so refCount is 1
_{15} // iptr is destructed here, so refCount is 0, so new int is destructed
```

# std::shared\_ptr

#### Использование

```
• конструирование
shared_ptr<C> cptr(new C(1,2,3)); // will be deallocated with delete
      (\ldots)
• конструирование – специальный деаллокатор
1 void customDeleter(C* pc) { delete pc; }
2 //...
shared_ptr<C> cptr(new C(1,2,3), customDeleter); // will be
      deallocated with customDeleter()
4 shared_ptr<C> cptr1(new C[10], std::array_deleter<C>()); // will be
      deallocated with delete[](...)
• замена объекта в собственности – предыдущий уничтожается
shared_ptr<C> cptr(new C(1,2,3));
cptr.reset(new C); // called delete for C(1,2,3)
• получение указателя на объект
1 shared_ptr<C> cptr(new C(1,2,3));
2 C* pc = cptr.get(); // cptr still owns object

    операторы operator->(), operator*()

• кто еще владеет?
cptr.unique(); // bool, true if sole owner
cptr.use_count(); // size_t, number of owners
```

## std::shared ptr

#### Полезное

```
управления и объекта
1 shared_ptr<T> make_shared<T>(Args... args) // args is T construtor
      args
std::enable shared from this
  struct C : public std::enable_shared_from_this<C> {
    shared_ptr<C> pointer_to_this() {
     return shared_from_this();
• преобразование типа
  Bad:
shared_ptr<Base> bptr(new Derived(1,2,3));
shared_ptr<Derived> dptr(bptr.get());
  Good:
```

• конструирование: одновременное выделение памяти для блока

shared\_ptr<const Base> bptr\_const(new Derived(1,2,3));
shared\_ptr<Base> bptr = const\_pointer\_cast<Base>(bptr);

shared\_ptr<Derived> dptr = dynamic\_pointer\_cast<Derived>(bptr);
shared\_ptr<Derived> dptr1 = static\_pointer\_cast<Derived>(bptr);

# std::weak\_ptr

### Какую проблему решают

```
struct Parent {
    vector<shared_ptr<Child>> children;
    ~Parent() {}
 |};
5 struct Child {
    shared_ptr<Parent> mom;
    shared_ptr<Parent> dad;
    Child(const shared_ptr<Parent>& m, const shared_ptr<Parent>& d)
      :mom(m), dad(d) {};
10|}:
11 void f()
12 {
    shared_ptr<Parent> Alice(new Parent("Alice"));
    shared_ptr<Parent> Bob(new Parent("Bob"));
14
    shared_ptr<Child> Eve(new Child("Eve", Alice, Bob));
    Alice.children.push_back(Eve);
16
    Bob.children.push_back(Eve);
17
18 } // objects will not be destructed
19 // Because they have cyclic dependency
20 // refCount(Alice) == 1
21 // refCount(Bob) == 1
22 // refCount(Eve) == 2
```

## std::weak ptr

#### Определение

Умный указатель, который:

• содержит "слабую" ссылку на объект, которым владеет shared\_ptr.

Создание weak\_ptr не увеличивает refCount.

Для использования объекта, на который указывает weak\_ptr, необходимо его преобразование в shared ptr.

```
class weak_ptr<T> {
    ReferenceCount* rc;
    T* objectPtr;
  public:
    weak_ptr(T* ptr) {
      rc = refCountFor(ptr);
      objectPtr = ptr;
    shared_ptr<T> lock() {
      if(rc.refCount() != 0)
        return shared_ptr<T>(objectPtr);
11
      return nullptr;
13
14|}
```

# std::weak\_ptr

## Fixing problem

```
struct Parent {
    vector<weak_ptr<Child>> children;
    ~Parent() {}
 |};
5 struct Child {
    shared_ptr<Parent> mom;
6
    shared_ptr<Parent> dad;
    Child(const shared_ptr<Parent>& m, const shared_ptr<Parent>& d)
      :mom(m), dad(d) {};
10 };
11 void f()
12 {
    shared_ptr<Parent> Alice(new Parent("Alice"));
    shared_ptr<Parent> Bob(new Parent("Bob"));
14
    shared_ptr<Child> Eve(new Child("Eve", Alice, Bob));
15
    Alice.children.push_back(weak_ptr(Eve));
16
    Bob.children.push_back(weak_ptr(Eve));
17
    shared_ptr<Child> alicesFirstChild(Alice.children[0].lock());
18
19 } // alicesFirstChild gets destructed: Eve's refCount = 1
20/// Eve gets destructed: Alice's refCount = 1, Bob's refCount = 1, Eve's
      refCount = 0, new Child("Eve") is destructed ()
21 // Bob gets destructed: Bob's refCount = 0, new Parent("Bob") is
      destructed
```

#### Использование

```
• конструирование
shared_ptr<C> cptr(new C(1,2,3));
veak_ptr<C> weakCPtr(cptr);
• прекращение владения объектом
shared_ptr<C> cptr(new C(1,2,3));
weak_ptr<C> weakCPtr(cptr);
3 weakCPtr.reset();
• получение shared ptr на объект
shared_ptr<C> cptr(new C(1,2,3));
weak_ptr<C> weakCPtr(cptr);
shared_ptr<C> cptr1 = weakCPtr.lock(); // will point to nullptr, if
      object is released
• существует ли объект?
weakCPtr.expired(); // bool, true object is already destructed
veakCPtr.use_count(); // size_t, number of shared_ptr owners
```