

Panduan Pengguna — Absensi SMK Jaya Buana

Panduan ini menjelaskan cara menggunakan aplikasi **Absensi SMK Jaya Buana** (Jaya Buana Attendance Studio, versi **v2.0.0**) dari awal hingga laporan absensi siap dibagikan.

Aplikasi ini mengubah satu perangkat Android menjadi **terminal absensi mandiri** berbasis pengenalan wajah. Siswa cukup berdiri di depan kamera, aplikasi mengenali wajahnya, lalu mencatat jam masuk / pulang. Semua data tersimpan **di dalam perangkat** (tidak ada internet, tidak ada akun online, tidak ada server). Internet hanya dibutuhkan saat membuka WhatsApp untuk menghubungi pengembang.

Istilah singkat

- **Admin / Operator** — petugas yang memegang PIN dan mengelola data.
- **Terminal** — perangkat Android tempat aplikasi terpasang.
- **Check-in / Clock-in** — absen masuk (datang ke sekolah).
- **Check-out / Clock-out** — absen pulang.
- **Embedding** — "sidik wajah" digital yang dibuat dari foto siswa.

Daftar Isi

1. [Siapa yang menggunakan aplikasi ini](#)
 2. [Pengaturan pertama kali \(membuat akun admin\)](#)
 3. [Layar kamera \(halaman utama\)](#)
 4. [Cara siswa melakukan absensi](#)
 5. [Masuk ke menu admin \(gerbang PIN\)](#)
 6. [Menu admin](#)
 7. [Mengelola siswa \(pendaftaran wajah\)](#)
 8. [Pengaturan \(kelas, jadwal, perangkat\)](#)
 9. [Laporan absensi & ekspor PDF](#)
 10. [Aturan status absensi](#)
 11. [Cadangan data \(backup\) & hubungi pengembang](#)
 12. [Pertanyaan yang sering muncul \(FAQ\)](#)
-

1. Siapa yang menggunakan aplikasi ini

Peran	Yang dilakukan
Siswa	Berdiri di depan kamera dan menekan tombol untuk absen masuk / pulang. Tidak perlu PIN.
Admin / Operator	Mendaftarkan wajah siswa, mengatur jadwal & kelas, melihat laporan, dan membuat cadangan data. Membutuhkan PIN.

Satu perangkat hanya memiliki **satu akun admin**. Tidak ada fitur login/logout harian — layar kamera selalu terbuka, dan area admin dilindungi oleh PIN.

2. Pengaturan pertama kali (membuat akun admin)

Saat aplikasi pertama kali dibuka, Anda akan diminta membuat akun admin. Prosesnya **2 langkah** dan **tidak memakai kata sandi**, hanya username + PIN 6 angka.

Langkah 1 — Buat username

- Masukkan **USERNAME** (contoh: `admin_smk`).
- Tekan **Next**.

Langkah 2 — Buat PIN admin

- Masukkan **PIN 6 angka** melalui keypad di layar.
- PIN akan ditolak otomatis jika:
 - semua angka sama (mis. `111111`), atau
 - berurutan naik/turun (mis. `123456` atau `654321`). Jika ditolak, titik-titik PIN berkedip merah dan bergetar, lalu dikosongkan.
- Jika valid, titik berkedip hijau dan lanjut ke konfirmasi.
- Masukkan ulang PIN yang sama** untuk konfirmasi. Jika cocok, akun dibuat.

⚠ Ingat PIN ini baik-baik. PIN adalah satu-satunya kunci ke menu admin (mengelola siswa, jadwal, dan laporan). Tidak ada fitur "lupa PIN" — jika PIN hilang, satu-satunya jalan adalah menghapus data aplikasi dan mendaftar ulang (lihat [FAQ](#)).

Setelah akun dibuat, aplikasi otomatis mengisi **data contoh** (beberapa kelas, siswa dummy, dan absensi bulan berjalan) lalu langsung membuka layar kamera. Data contoh ini boleh Anda hapus dan ganti dengan data sekolah yang sebenarnya.

3. Layar kamera (halaman utama)

Ini adalah layar yang selalu tampil dan siap dipakai siswa sepanjang hari.

Yang terlihat di layar:

- **Pratinjau kamera depan** dengan panduan posisi wajah.
- Teks "**Look at the camera**" dan "**Tap the gold button below to start the scan**".
- **Kotak wajah hijau** muncul otomatis mengikuti wajah yang terdeteksi.
- Tombol emas "**Start scan**" di bagian bawah untuk memulai pemindaian.

Tombol di pojok kanan atas:

-  **Refresh** — menyalakan ulang kamera bila kamera gagal tampil/macet.
-  **Burger (menu)** — membuka **gerbang PIN** untuk masuk ke menu admin.

Layar kamera dirancang tetap menyala dan tidak dibuat ulang saat berpindah halaman, sehingga proses absensi tetap cepat.

4. Cara siswa melakukan absensi

1. Siswa berdiri menghadap kamera, pastikan wajah berada di dalam panduan dan pencahayaan cukup.
2. Tekan tombol "**Start scan**". Aplikasi memproses wajah (muncul tulisan *Processing face...*).
3. **Jika wajah dikenali**, muncul layar **FACE RECOGNIZED** yang menampilkan:
 - foto hasil pindai (berbingkai hijau),
 - persentase keyakinan (mis. *92% CONFIDENCE*),
 - nama, kelas, dan NIS siswa,
 - status hari ini, misalnya:
 - "*Belum check-in hari ini.*"
 - "*Sudah check-in pukul 07:05 · belum check-out.*"
 - "*Check-in 07:05 · Check-out 15:40*"
4. Pada pertanyaan "**What are you doing right now?**", siswa memilih:
 - **Clock-in** (*Arriving at school*) — absen masuk.
 - **Clock-out** (*Going home*) — absen pulang.
5. Setelah berhasil, muncul layar **CLOCKED IN / CLOCKED OUT SUCCESSFULLY**, lalu otomatis kembali ke kamera.

Catatan penting:

- Tombol **Clock-in** nonaktif jika siswa sudah check-in hari ini.
- Tombol **Clock-out** baru aktif setelah melewati jam **CLOCK-OUT** yang diatur (default 15:30). Jika ditekan terlalu awal, muncul pesan "*Check-out is only open after the configured clock-out time.*"
- Jika siswa sudah masuk **dan** pulang hari itu, muncul keterangan "*Already checked-in and checked-out today.*" dan tidak ada tombol lagi.
- Layar pengenalan **tertutup otomatis dalam 10 detik** (atau ketuk di mana saja untuk menutup) bila siswa tidak menekan tombol.

Jika wajah tidak dikenali, muncul pesan "*Face not recognized — contact the admin.*" Kemungkinan penyebab: siswa belum didaftarkan, kelasnya tidak aktif di terminal ini, atau kualitas foto/pencahayaan kurang. Hubungi admin.

5. Masuk ke menu admin (gerbang PIN)

1. Di layar kamera, tekan tombol **≡ (burger)** di pojok kanan atas.
2. Muncul layar "**Admin access required**".
3. Masukkan **PIN 6 angka** Anda, lalu tekan **Unlock**.
 - Jika salah, muncul "*Wrong PIN. Try again.*"
 - Tekan **Cancel** untuk kembali ke kamera.

6. Menu admin

Setelah PIN benar, terbuka beranda admin yang menampilkan tanggal hari ini, sapaan "**Hello, [username]**", dan **3 menu utama**:

Menu	Isi
Students	Daftar & pendaftaran wajah siswa. Menampilkan jumlah siswa terdaftar.
Reports	Laporan absensi & ekspor PDF. Menampilkan bulan & tahun berjalan.
Settings	Pengaturan kelas, jadwal, dan perangkat.

Di bagian bawah terdapat dua tombol dan nomor versi aplikasi:

- **Contact developer** — membuka WhatsApp pengembang.
- **Backup Database** — membuat & membagikan cadangan data.

Tekan tombol **×** (**tutup**) di pojok kanan atas untuk kembali ke layar kamera.

7. Mengelola siswa (pendaftaran wajah)

Buka **Menu admin** → **Students**.

Di daftar siswa Anda dapat:

- **Memfilter** berdasarkan kelas melalui ikon corong (default **All classes**).
- **Mencari** berdasarkan nama atau NIS pada kolom pencarian.
- Melihat siswa berstatus **DRAFT** (ditandai redup) — yaitu siswa yang disimpan tanpa wajah terdaftar.
- **Menghapus** siswa lewat ikon tempat sampah (ini juga menghapus seluruh catatan absensinya — lakukan dengan hati-hati).
- Menekan + **Enroll face** untuk menambah siswa baru.

Mendaftarkan / mengedit siswa

1. **Foto** — tekan kolom foto untuk mengambil dari **galeri atau kamera**. Gunakan **pas-foto menghadap depan, pencahayaan baik, tanpa masker, tanpa kaca mata**.
2. Tekan **Process embed** untuk membuat "sidik wajah" digital. Hasilnya:
 - **Embedding ready** → wajah berhasil dibaca, atau
 - **No face detected — try another photo** → ganti foto yang lebih jelas.
3. Isi data wajib: **FULL NAME, NIS / STUDENT ID**, dan **CLASS** (kelas).
4. Pilih cara menyimpan:
 - **Save draft** — menyimpan tanpa wajah/embedding (siswa belum bisa absen, bertanda DRAFT). Berguna untuk mengisi data dahulu.
 - **Submit** — menyimpan lengkap; **wajib** sudah ada embedding yang berhasil.

💡 Agar bisa dipakai absen, siswa harus: (1) punya embedding yang berhasil, dan (2) berada di kelas yang **aktif** di terminal (lihat Pengaturan).

8. Pengaturan (kelas, jadwal, perangkat)

Buka **Menu admin** → **Settings**. Terdapat tiga bagian.

01 • CLASSES (Kelas)

Menentukan **kelas mana yang dikenali oleh terminal ini**.

- Setiap kelas tampil sebagai kartu. **Ketuk kartu** untuk mengaktifkan / menonaktifkan kelas pada terminal ini.

- **Add class** — menambah kelas baru (mis. **XII · AKL · B**, **X · Animation**).
- **Edit / Delete** tersedia di dalam kartu. Kelas yang **masih dipakai siswa tidak bisa dihapus**.

Hanya siswa dari kelas yang **aktif** yang akan dikenali saat memindai wajah.

02 · SCHEDULE (Jadwal)

Mengatur jam sekolah yang menentukan status absensi:

Pengaturan	Arti	Default
CLOCK-IN	Jam masuk. Absen sampai 1 jam setelah jam ini = hadir , lewat dari itu = terlambat .	07:00
CLOCK-OUT	Jam paling awal tombol absen pulang bisa ditekan.	15:30
LAST CHECK-OUT	Batas akhir harian. Setelah jam ini, sistem merapikan absensi otomatis (lihat aturan status).	18:00

03 · THIS TERMINAL (Perangkat ini)

- **Device name** — nama terminal (teks bebas, terisi otomatis dari nama perangkat).
- **Sound on scan** — suara saat memindai: **Soft chime** · **Beep** · **Success ding** · **Silent**.

9. Laporan absensi & ekspor PDF

Buka **Menu admin** → **Reports**.

Filter (di bagian atas): **kelas** · **tahun** · **bulan** · **hari**. Setiap tingkat bisa diatur ke **"Any"** untuk memperluas cakupan (mis. hanya per bulan, per tahun, atau sepanjang waktu).

Yang ditampilkan:

- **Rekap:** jumlah **PRESENT** (hadir), **LATE** (terlambat), **ABSENT** (absen), beserta persentasenya.
- **Tabel per siswa** dengan kolom **P** (hadir), **L** (terlambat), **A** (absen), dan **%** kehadiran.
- **Ketuk satu baris siswa** untuk melihat rincian absensi hari demi hari.

Ekspor PDF:

- Tekan tombol **PDF** pada bilah **EXPORT** di bagian bawah.
- PDF dibuat sesuai filter yang aktif, berisi:
 - **halaman ringkasan** (rekap + tabel per siswa), lalu

- **satu halaman per siswa** berisi tanggal, jam masuk, jam pulang, dan status setiap hari.
- PDF dapat langsung dibagikan / dicetak.

Hanya baris yang **lengkap** (sudah ada jam pulang) yang dihitung pada rekap. Jam pulang yang diisi otomatis oleh sistem ditandai ⚠️ (tanda bintang * di PDF).

10. Aturan status absensi

Aplikasi mengenal tiga status: **HADIR (present)**, **TERLAMBAT (late)**, dan **ABSEN (absent)**.

Kejadian	Hasil
Absen masuk sebelum CLOCK-IN + 1 jam (mis. sebelum 08:00 bila clock-in 07:00)	Tercatat HADIR
Absen masuk setelah CLOCK-IN + 1 jam	Tercatat TERLAMBAT
Sudah absen masuk	Tombol Clock-in nonaktif
Absen pulang pada / setelah jam CLOCK-OUT	Tombol Clock-out aktif
Tidak absen masuk sama sekali pada hari sekolah	Tercatat ABSEN secara otomatis (muncul di kolom A)
Sudah masuk tetapi lupa absen pulang sampai LAST CHECK-OUT	Jam pulang diisi otomatis dengan jam LAST CHECK-OUT ; status tetap HADIR / TERLAMBAT , ditandai ⚠️

Hal penting yang perlu dipahami:

- **"ABSEN" berarti siswa tidak datang** (tidak ada catatan masuk sama sekali) — **bukan** karena lupa absen pulang.
- **Lupa absen pulang bukan absen.** Sistem otomatis mengisi jam pulang dengan jam **LAST CHECK-OUT** dan menandainya ⚠️ (artinya: "siswa datang, tetapi terminal menutup harinya secara otomatis").
- **Sabtu & Minggu dianggap libur** — tidak dibuat catatan absen.
- Perapian otomatis (auto-finalize) berjalan saat aplikasi dibuka dan setiap kali halaman **Reports** dimuat. Jadi laporan akan akurat selama aplikasi sesekali dibuka setelah jam **LAST CHECK-OUT**.

11. Cadangan data (backup) & hubungi pengembang

Karena seluruh data tersimpan **di dalam perangkat**, lakukan cadangan secara berkala agar data aman bila perangkat rusak/hilang.

Backup Database (di footer Menu admin):

1. Tekan **Backup Database** (tombol menampilkan loading sebentar).
2. Aplikasi membuat berkas cadangan `.sql` lalu membuka menu **Bagikan**.
3. Kirim berkas tersebut ke tempat aman (mis. Google Drive, email, atau WhatsApp pengembang).
Berkas ini dapat dipulihkan kembali ke aplikasi.

Contact developer (di footer Menu admin):

- Membuka chat WhatsApp pengembang di **+62 851-7822-6071** dengan pesan bantuan yang sudah terisi. Pakai ini bila aplikasi bermasalah atau Anda butuh pemulihan data.

12. Pertanyaan yang sering muncul (FAQ)

Wajah siswa tidak dikenali. Kenapa? Pastikan siswa sudah didaftarkan dengan embedding **ready**, kelasnya **aktif** di Settings → Classes, serta pencahayaan cukup dan wajah tidak tertutup masker/kacamata. Bila perlu, daftarkan ulang foto yang lebih jelas.

Siswa lupa absen pulang. Apakah jadi absen? Tidak. Statusnya tetap **HADIR / TERLAMBAT**, dan jam pulang diisi otomatis pada jam **LAST CHECK-OUT**, ditandai . Lihat [aturan status](#).

Tombol Clock-out tidak bisa ditekan. Tombol pulang baru aktif setelah melewati jam **CLOCK-OUT** (default 15:30). Ubah di Settings → Schedule bila perlu.

Saya lupa PIN admin. Tidak ada fitur "lupa PIN". Solusi terakhir: hapus data aplikasi (atau uninstall lalu pasang ulang), kemudian daftar admin lagi — **namun semua data akan hilang**, jadi pastikan sudah ada **backup**. Hubungi pengembang lebih dahulu bila ragu.

Bagaimana mengganti data contoh (dummy) dengan data sekolah? Hapus siswa & kelas contoh melalui menu Students dan Settings, lalu daftarkan data sekolah yang sebenarnya.

Apakah butuh internet? Tidak untuk absensi sehari-hari. Internet hanya diperlukan saat membuka WhatsApp (Contact developer) atau saat membagikan berkas backup.

Bagaimana mengubah jam sekolah / kelas? Melalui **Menu admin** → **Settings**. Lihat [bagian Pengaturan](#).

*Dokumen ini dibuat berdasarkan aplikasi versi **v2.0.0**. Tampilan tombol/teks tertentu di aplikasi masih berbahasa Inggris (mis. "Start scan", "Clock-in", "Submit") dan disebutkan apa adanya pada panduan ini agar mudah dicocokkan di layar.*